

3. linguaggio macchina e assembler del 6502

daniel - jean david

# La pratica del COMMODORE 64

3. Linguaggio macchina e assembler del 6502

# **DELLO STESSO EDITORE**

# Volumi pubblicati

- D. A. Lien Dizionario del Basic
- J. Boisgontier Il Basic per tutti
- A. Pinaud CP/M passo dopo passo
- D.-J. David La scoperta del Commodore 64
- D.-J. David La pratica del Commodore 64
- J. Deconchat 102 programmi per Commodore 64
- J. Boisgontier Commodore 64: metodi pratici
- J. Boisgontier, S. Brebion, G. Foucault Il Commodore 64 per tutti
- X. Linant de Bellefonds La pratica dello ZX Spectrum Vol. 1
- M. Henrot La pratica dello ZX Spectrum Vol. 2
- J.-F. Séhan Chiavi per lo ZX Spectrum
- J. Lévy Esercizi per lo ZX Spectrum
- J.-F. Séhan Alla ribalta: lo ZX Spectrum
- C. Galais Vademecum per Applesoft
- J. Boisgontier L'Apple e i suoi files
- B. De Merly Guida per l'Apple Vol. 1
- B. De Merly Guida per l'Apple Vol. 2
- B. De Merly Guida per l'Apple Vol. 3
- F. Lévy Esercizi per l'Apple II, II plus, IIe, IIc
- J. Boisgontier 36 programmi per Apple IIe, II plus, IIc
- N. Bréaud-Pouliquen La pratica dell'Apple II 1. Periferiche e gestione dei file
- J.-P. Blanger Modelli di espressione grafica
- A. Pinaud Programmare in Forth

# Volumi di prossima pubblicazione

- C. Bardon, B. De Merly Giochi sul Philips C7420 Videopac +
- J. Deconchat 102 programmi per ZX Spectrum e ZX 81
- J. Deconchat, V. Grandis 102 programmi per il Philips C7420 Videopac +
- J.P. Richard La scoperta del PC 1500
- M. Henrot J. Boisgontier Lo ZX Spectrum per tutti
- J.-F. Séhan Alla ribalta: il Commodore 64. 30 programmi in Basic
- A. Pinaud MS DOS passo dopo passo
- M. Thibault Chiavi per il MULTIPLAN
- C. Nowakhwski Programmare in C
- N. Bréaud-Pouliquen La pratica dell'Apple II Vol. 2

# **DANIEL-JEAN DAVID**

# La pratica del COMMODORE 64

3. Linguaggio macchina e assembler del 6502

Edizione italiana a cura di FRANCO POTENZA

Traduzione di MARCO SPIZZI



Editsi - Editoriale per le scienze informatiche - S.r.l. MILANO 1985

**Daniel-Jean David** insegna informatica gestionale all'Università di Parigi 1 Pantheon Sorbona.

Insegna tra l'altro l'utilizzazione dei microprocessori all'ENSAM di Parigi.

Il campo di ricerca va dalla grafica computerizzata alle tecniche di interfacciamento di microprocessori ai sistemi multimicroprocessori.

Specialista del microprocessore 6502, ha tenuto, a Parigi, numerosi seminari sui microprocessori, il KIM, il SYM e il PET/CBM. È direttore de "La Commode", rivista trimestrale interamente dedicata ai computer Commodore.

Titolo originale dell'opera L'ASSEMBLEUR DU COMMODORE 64 Pratique du C.64 - volume 2 © 1984 - Editions du P.S.I. B.P. 86 - 77402 Lagny Cedex

Vi segnaliamo che in quest'opera appaiono nomi e parole che sono marchi registrati

Tutte le copie debbono portare il trimbo a secco della SIAE

# Sommario

| 1  |
|--|
| 3  |
| 3<br>3<br>4<br>6   |
| 10<br>12   |
| 13<br>13<br>15<br>17<br>24                               |
| 33   |
| 33<br>34<br>36<br>37<br>40<br>41<br>41<br>41<br>41<br>46 |
|  |

# VI Sommario

| Rappresentazione di istruzioni  | 47                               |
|---|----------------------------------|
| Stringhe di caratteri   | 47                               |
| Il monitor esadecimale Comando M Comando G Comando R Comando X Comando S  | 48<br>50<br>53<br>53<br>54<br>54 |
| Capitolo 3 - PROGRAMMI ELEMENTARI E COMPLICATI  | 57                               |
| Programmi aritmetici elementari   | 57                               |
| Somma su 8 bit  | 57                               |
| Alcuni modi di indirizzamento   | 59                               |
| Addizione in doppia precisione  | 61                               |
| Sottrazione   | 62                               |
| Il modo decimale  | 64                               |
| Operazioni aritmetiche unarie   | 65                               |
| Incremento - decremento   | 65                               |
| Scorrimento - rotazione   | 65                               |
| Operazioni logiche  | 66                               |
| Salti e biforcazioni  | 67                               |
| Indirizzamento relativo   | 69                               |
| Le istruzioni di confronto Trasferimento da una zona di memoria in un'altra Indirizzamento indicizzato-array Gli array L'indirizzamento indiretto | 71<br>73<br>75<br>76<br>80       |
| Disegno animato Stima della durata di un programma I sottoprogrammi Suggerimenti d'immagini   | 82<br>83<br>84<br>88             |
| Manipolazioni della pila  | 89                               |
| Altri usi della pila  | 91                               |
| Riepilogo   | 93                               |
| Moltiplicazione 8 bit per 8 bit   | 93                               |
| Capitolo 4 - UTILIZZO DELL'ASSEMBLER  | 97                               |
| Sviluppo di un programma  | 97                               |
| Caricamento del programma simbolico   | 97                               |
|   |                                  |

| Somm  | iario | VII  |
|---|-------|--|
| Assemblaggio propriamente detto<br>Caricamento<br>Esecuzione  |       | 98<br>98<br>98                               |
| Uso dell'editor Utilizzo dell'assembler Salto condizionato distanza troppo lunga Mnemonico illegale linea Modo di indirizzamento illegale linea Operazione simbolica non definita linea Sintassi Direttive di assembler |       | 99<br>101<br>101<br>102<br>102<br>102<br>103 |
| Caricamento del programma<br>Facilitazioni nella scrittura e nell'esame di programmi  |       | 104<br>104                                   |
| Conclusione - Altro software  |       | 108  |
| *   |       |  |
| CAPITOLO 5 - INTERAZIONI COL BASIC  |       | 109  |
| Chiamata di un s.p. in l.m. dal Basic<br>Passaggio di parametri   |       | 110<br>111                                   |
| Dove mettere il vostro sottoprogramma?<br>Collocazione dei dati   |       | 114<br>115                                   |
| Caricamento dei programmi<br>Un altro metodo  |       | 116<br>118                                   |
| Utilizzo dei sottoprogrammi di sistema operativo<br>Ingressi/uscite elementari<br>Routine di manipolazione dei file   |       | 119<br>119<br>128                            |
| Conclusione   |       | 131  |
| APPENDICI   |       |  |
| <ol> <li>Set di istruzioni del 6502/6510</li> <li>Tabella di disassemblaggio</li> <li>Mappa della memoria del C64</li> <li>Soluzione degli esercizi</li> <li>Indice dei programmi</li> </ol>                            |       | 135<br>165<br>169<br>177<br>195              |



# Presentazione

Questo è il libro della programmazione del 6502 applicata al caso del C64.

Tratta dunque di argomenti generali di programmazione del 6502 (\*) in linguaggio macchina:

perché programmare in linguaggio macchina;

linguaggio macchina puro e assembler simbolico;

- il set di istruzioni del 6502 e i suoi modi di indirizzamento sono studiati in dettaglio;

e di argomenti specifici del C64:

- aiuti alla programmazione (monitor, assembler, editor, loader) disponi-

bili per il C64 e loro modi di impiego;

- l'ambiente della programmazione assembler e la sua interazione col Basic: come chiamare una subroutine in linguaggio macchina dal Basic, come installarla in memoria, come caricarla;

- sono date alcune routine e modi di indirizzamento;

tutti gli esempi sono stati provati sul C64.

Riassumendo, un apprendimento completo del linguaggio macchina del 6502 e delle sue possibilità, immediatamente applicabili al vostro C64. I principali argomenti del libro sono i seguenti:

- il capitolo 1 sviluppa le possibilità dei linguaggi macchina, discute le ragioni per cui usarli e dà una visione generale del set di istruzioni;
- il capitolo 2 descrive la rappresentazione interna;

<sup>(\*)</sup> Il microprocessore del C64 è in effetti un 6510 che non è altro che un 6502 più una porta di input-output. Lo chiameremo quindi "6502" nel seguito.

# 2 La pratica del Commodore 64

 il capitolo 3 studia in dettaglio il set di istruzioni del 6502 con i suoi modi di indirizzamento e li applica ad esempi progressivi che culminano con un programma di disegno animato che non potrebbe funzionare in Basic;

- il capitolo 4 vi insegna il modo di usare gli aiuti alla programmazione disponibili: l'assembler simbolico, l'editor, il loader, e il monitor;

- il capitolo 5 permette di utilizzare un programma assembler in ambiente Basic sul sistema C64.

Troverete in appendice, oltre alle soluzioni degli esercizi, una tabella completa del set di istruzioni e una mappa di memoria del C64.

# Introduzione

# LINGUAGGIO ASSEMBLER E LINGUAGGIO MACCHINA

I programmatori usano di solito dei linguaggi evoluti (detti anche: linguaggi ad alto livello). Ciò è giustificato, è infinitamente più facile programmare in linguaggio evoluto che in linguaggio macchina.

Infatti, le istruzioni di un linguaggio evoluto sono sintetiche e potenti mentre il linguaggio macchina non possiede che istruzioni molto elementari. Occorrono dunque, per fare un certo programma, molte più istruzioni in linguaggio macchina che in linguaggio evoluto.

Di fatto, le istruzioni di un linguaggio evoluto sono simboliche, dunque più leggibili del codice binario del linguaggio macchina. Tuttavia vedremo che esistono delle espressioni simboliche del linguaggio macchina.

Inoltre, le istruzioni del linguaggio evoluto sono più vicine alla simbologia matematica che rappresenta il problema da trattare. Ne risulta anche che un programma scritto in linguaggio evoluto ha delle possibilità di essere trasportato da una macchina all'altra senza modifiche, mentre un programma in linguaggio macchina è "incollato" alla macchina considerata e deve essere interamente rifatto se cambiamo macchina.

# Perché programmare in linguaggio macchina?

Se ci sono tanti inconvenienti in rapporto ai linguaggi evoluti, perché siamo portati, in alcuni casi, ad utilizzare il linguaggio macchina? Perché, visto che in tutti i casi lo sforzo di programmazione sarà maggiore che in linguaggio evoluto?

# 4 La pratica del Commodore 64

Una prima ragione è che, in ogni modo, la macchina non comprende nient'altro che il proprio linguaggio. In più, per poter programmare in linguaggio evoluto, bisogna disporre di un mezzo per tradurre in linguaggio macchina il testo scritto in linguaggio evoluto.

Fortunatamente, questo compito di traduzione può essere affidato ad un programma. È evidente che almeno tale programma deve essere

scritto in linguaggio macchina!

Ma anche altri programmi devono essere scritti in linguaggio macchina: sono i programmi principali del sistema operativo, quelli che ge-

stiscono le periferiche.

Una volta che il computer è munito di tali programmi fondamentali e di un traduttore del linguaggio evoluto, si potrebbe pensare che non vi sia più nulla da programmare in linguaggio macchina. E invece sì. Ma, prima, bisogna esaminare brevemente qualche proprietà dei traduttori che spiegherà questa necessità.

# Interprete e compilatore

Esistono due tipi di traduttori: gli interpreti e i compilatori.

Un interprete traduce ed esegue simultaneamente ciascuna delle istruzioni del programma utente prese successivamente.

Un compilatore traduce tutto il programma utente, poi si esegue in blocco il programma tradotto.

Un compilatore è più efficiente di un interprete dal punto di vista dello spazio occupato in memoria e della velocità di esecuzione.

Infatti, l'interprete deve essere presente in memoria contemporaneamente al programma utente che deve interpretare e sovente è più esteso di quest'ultimo, mentre il compilatore è il solo in memoria durante la compilazione: il programma sorgente e il programma tradotto (oggetto) possono essere su disco. In seguito, al momento dell'esecuzione, il programma tradotto è solo in memoria.

Dal punto di vista del tempo, l'interprete è penalizzato dalla necessità di tradurre ogni istruzione prima di eseguirla. In particolare, nel caso di un ciclo – ed è estremamente frequente – le istruzioni del ciclo sono ritradotte ad ogni iterazione mentre sono tradotte una volta per tutte

quando si tratta di un compilatore.

Ŝi può dire che il fattore di tempo guadagnato passando (\*) - per lo stesso linguaggio evoluto – da un interprete ad un compilatore va da 5 a 50.

<sup>(\*)</sup> Si parla qualche volta di linguaggio compilato o interpretato. Ciò è errato: il fatto di essere interpretato o compilato non è legato al linguaggio (e non dovrebbe entrare nel confronto fra due linguaggi). Così, il Basic è per lo più interpretato ma esistono dei compilatori per il Basic; il Fortran è di solito compilato ma esistono anche delle versioni interpretate.

E nondimeno, anche se si dispone di un compilatore, si può essere portati a dover utilizzare il linguaggio macchina. Infatti, anche un programmatore medio potrà aumentare, utilizzando il linguaggio macchina, la velocità di esecuzione di un fattore da 2 a 20 (tutte queste cifre sono, naturalmente, approssimative). Inoltre, ci sarà un risparmio di spazio in memoria tra il 20 e il 60%.

# Facciamo qualche esempio:

Esempio 1. Supponiamo di scrivere in Basic l'istruzione  $Y=X^2$ . Rari saranno gli interpreti o i compilatori che rimpiazzeranno l'elevamento al quadrato con il calcolo di X\*X. La maggior parte dei sistemi calcolerà exp(2\*Log(x)), esattamente come se avessimo avuto  $Y=X^{2,5}$  che necessita della formulazione exp(2,5\*Log(x)).

Esempio 2. Allo stesso modo, se chiediamo una moltiplicazione per 2, il compilatore o l'interprete utilizza una routine di moltiplicazione generale, mentre un programmatore sa che, nel caso particolare del fattore 2, basta effettuare uno scorrimento a sinistra, cioè una sola operazione (0101 in binario 5 in decimale dopo uno scorrimento a sinistra diventa 1010 in binario che vale 10 in decimale). È proprio 5\*2.

Esempio 3. Il linguaggio macchina permette, al programmatore, di decidere con precisione l'uso delle risorse interne della macchina, mentre in un linguaggio evoluto questo compito è lasciato all'arbitrio del traduttore. Supponiamo di voler scambiare le variabili T ed U. In Basic bisogna utilizzare una variabile intermedia:

V=U U=T

T=V

ciò che, nell'assembler del 6502, si scriverebbe:

LDA U: trasferisce U nel registro interno A (accumulatore)

STA V: memorizza A nel registro V

LDA T

STA U: U contiene ora il valore di T

LDA V

STA T: T contiene ora il valore di U, lo scambio è terminato.

Tutti i compilatori farebbero queste operazioni.

Ma il 6502 possiede un altro registro,  $\hat{X}$  che un compilatore non utilizzerebbe perché è normalmente usato per delle indicizzazioni; un pro-

grammatore, sapendo che è libero, per il momento, può utilizzarlo e scrivere:

LDA U:  $A \leftarrow U$ LDX T:  $X \leftarrow V$ 

STX U: scambio incrociato STA T: scambio effettuato

Due istruzioni sono state risparmiate e l'uso del registro intermedio è stato evitato; tali astuzie sono impossibili per un compilatore.

Questi esempi potrebbero moltiplicarsi all'infinito. Si vede che il passaggio dal linguaggio evoluto al linguaggio macchina può fare aumen-

tare la velocità di un fattore da 10 a 1000 (con un interprete).

Il linguaggio macchina sarà dunque utilizzato laddove le prestazioni ottenute in linguaggio evoluto sarebbero insufficienti mentre l'aumento ottenuto col linguaggio macchina le rende compatibili con l'applicazione.

Sul vostro C64,

1 10 FOR I = 1024 TO 2023 20 POKE I,1 : NEXT 30 FOR I = 1024 TO 2023 40 POKE I,32 : NEXT

2 10 FOR I = 1024 TO 2023 20 POKE I,1 : NEXT 30 PRINT"Clr"

Nei due casi, si riempie lo schermo con delle A poi lo si vuota. Nel primo caso, lo svuotamento è fatto alla velocità del Basic. Nel secondo caso, l'istruzione PRINT "Clr" chiama una routine in linguaggio macchina che effettua lo svuotamento: potete notare la differenza di velocità!

Il linguaggio macchina deve inoltre essere utilizzato per accedere ad alcune risorse della macchina inaccessibili in linguaggio evoluto, per esempio per disabilitare alcune routine di interruzione. È necessario per sostituire le proprie routine di sistema col fine di modificare un particolare comportamento della macchina.

# Linguaggio macchina e assemler simbolico

Quando si parla di linguaggio macchina, si indicano in effetti due cose ben differenti, o talora due "livelli" di linguaggio.

Il linguaggio macchina propriamente detto è in codice binario: per esempio, sul 6502, caricare in accumulatore (il principale registro di

calcolo del 6502) il contenuto dell'indirizzo di memoria 1000 si scrive:

1010 1101 1110 1000 0000 0011.

È difficile da maneggiare: cercate di dettare l'istruzione qui sopra al telefono! È per questo che l'impiego dell'esadecimale o dell'ottale apporta una grande semplificazione; in esadecimale che è universalmente impiegato coi microprocessori ad 8 bit, si raggruppano i bit 4 a 4 e ogni quartetto è rimpiazzato da una cifra del sistema di numerazione a base 16, da 0 a 9 e da A ad F per le cifre maggiori di 9. Così l'istruzione qui sopra si scriverebbe AD E8 03.

Tuttavia, questa semplificazione non cambia l'essenziale e gli inconvenienti di programmare in questa forma sono grandi: il programmatore deve gestire tutti gli indirizzi delle proprie variabili e conoscere a memoria (o consultare una tabella) il codice binario o esadecimale di

tutte le istruzioni.

È per questo che si è introdotto un altro livello di linguaggio, chiamato assembler simbolico.

Tutte le istruzioni in linguaggio macchina comportano due parti:

1. generalmente su un byte, un numero binario che indica il tipo dell'operazione da effettuare (è il codice operativo);

2. se occorre, uno o più byte che formano l'indirizzo di una cella di memoria sul contenuto della quale si effettuerà l'operazione.

Così, nell'istruzione qui sopra (AD E8 03) che carica in accumulatore il contenuto della cella di memoria 1000 su un 6502. AD è il codice operativo; significa "carica in accumulatore", mentre i due byte E8 03 formano una codifica (che spiegheremo più avanti) dell'indirizzo 1000. Queste due parti si ritrovano in un'istruzione espressa in assembler simbolico.

1. Il tipo di operazione è rappresentato da un piccolo nome detto "mnemonico" perché ricorda la funzione dell'operazione. Per esempio, un'addizione sarà designata nella maggior parte degli assembler con "ADD". Il guaio è che i codici mnemonici sono delle abbreviazioni dei termini inglesi che descrivono l'operazione: dunque sono pienamente mnemonici solo per quelle persone che conoscono l'inglese.

Per la nostra istruzione di caricamento in accumlatore, vista qui sopra, lo mnemonico in 6502 sarà LDA, abbreviazione di Load Accumulator, perché inviare un valore in un registro si dice generalmente "to load", caricare. Con un po' di pratica, ci si abitua

molto velocemente agli mnemonici inglesi.

2. Quando l'istruzione agisce su una certa cella di memoria (si dice che comporta un operando), questa cella di memoria è rappresentata sia dal suo indirizzo, ma scritto in decimale o alcune volte da un nome simbolico che ha esattamente lo stesso ruolo di un identifica-

# 8 La pratica del Commodore 64

tore di variabile nel linguaggio evoluto. Così la nostra solita istruzione si scriverà:

# LDA 1000 oppure LDA TASSO

se la grandezza che maneggiamo è un tasso di interesse in vista di calcoli finanziari: come nel linguaggio evoluto, è consigliabile prendere dei nomi che ricordino il ruolo svolto dalle variabili maneggiate.

Si vede dunque quanto la forma simbolica sia più semplice da utilizzare della forma binaria (anche se scritta in esadecimale).

La successione è la seguente: linguaggio macchina, assembler simbolico, linguaggio evoluto e l'impiego dell'assembler simbolico si inserisce a metà strada fra il linguaggio macchina e il linguaggio evoluto.

Come in un linguaggio evoluto, disponiamo di simboli e di variabili, ma, come nel linguaggio macchina, bisogna scomporre al massimo le operazioni.

Ñe risulta che, in tutti i casi, un programma sarà preparato sotto forma simbolica perché è più facile da maneggiare e da rileggere. A seconda dell'hardware e del software di cui si dispone questa sarà la sola da preparare oppure no.

Però, in ogni caso, il computer non potrà che eseguire la forma binaria. Bisogna dunque, come per il linguaggio evoluto, effettuare una traduzione dal programma in assembler simbolico al codice binario o esadecimale.

Questa traduzione si fa sia a mano, sia con l'aiuto di un programma che si chiama "assembler". La fase di traduzione si chiama spesso assemblaggio, da cui il nome di assembler attribuito, un po' impropriamente, al linguaggio simbolico: l'assembler propriamente detto è il traduttore.

Per poter funzionare un assembler simbolico abbisogna di differenti elementi sia hardware che software:

- occorrono una tastiera ed uno schermo alfanumerici;
- occorre uno spazio di memoria sufficiente (eventualmente con disco o cassetta);
- occorre avere il programma assembler stesso, coi suoi programmi ausiliari come un editor di testi, un loader, un monitor per la messa a punto.

Se il computer non dispone di questi elementi (è il caso, per esempio, dei microcomputer su di una sola scheda come i KIM-1 o il MEK 6800D2, dove non si ha che una tastiera esadecimale e un display a sette segmenti, e dove la memoria disponibile non permette di usare che un monitor assai ridotto) ci sono due soluzioni:

 fare l'assemblaggio su di un altro computer più grande, poi inserire il risultato dell'assemblaggio con la tastiera esadecimale. Si parla allora di un assembler incrociato (cross assembler);

- fare l'assemblaggio a mano. È un compito noioso e con grande rischio di errori. È accettabile solo per piccolissimi programmi (meno di 100 o 200 istruzioni) come i programmi didattici.

Questo compito non presenta tuttavia alcuna difficoltà di principio: si sostituisce il codice mnemonico dell'istruzione col codice esadecimale corrispondente e l'operando, se esiste, col suo indirizzo esadecimale. Disponiamo, per questo, di una tabella dei codici operativi in esadecimale fornita dal costruttore. Solamente i calcoli di indirizzo sono un po' delicati: devono essere fatti con cura perché errori in questo punto sono fatali. Altrimenti la traduzione viene effettuata istruzione per istruzione poiché esiste corrispondenza biunivoca tra le istruzioni del linguaggio simbolico e la loro codifica in binario.

L'uso di un assembler è infinitamente più comodo. Abbiamo visto i due campi principali di un'istruzione simbolica: il codice mnemonico e l'operando. L'assembler ammette altri due campi: il campo label (il più a sinistra) che permette di dare un nome ad un'istruzione al fine di ritrovarla nel programma se deve essere l'arrivo di un'istruzione di salto, e il campo commento che permette di documentare il programma. Così la nostra istruzione si potrebbe scrivere:

# INIZIO LDA TASSO; ricerca del tasso di interesse

Le regole di sintassi differiscono leggermente da un assembler all'altro; spesso i diversi campi sono separati da uno spazio. Se una linea non contiene label non deve iniziare dalla prima colonna. Il campo commento è sovente preceduto dal punto-e-virgola. Se una linea inizia con un ";" significa che è interamente di commento.

# ; FASE DI INIZIALIZZAZIONE

L'assembler simbolico procede esattamente come una persona che esegue l'assemblaggio a mano:

- nella prima fase, separa e riconosce i quattro campi dell'istruzione;
- in seguito il codice mnemonico è tradotto (esame della tabella dei codici operativi). Un messaggio di errore viene emesso se il codice non è riconosciuto;
- il campo operando è il più delicato: bisogna tradurre il o i simboli utilizzati in un indirizzo. Ma vi sono diversi modi per specificare un indirizzo: ci sono più modi di indirizzamento. Ne riparleremo; diciamo solamente qui che l'indirizzo può essere semplice (è semplicemente l'indirizzo desiderato) o composto; per esempio, l'indirizzo effettivo sarà ottenuto aggiungendo il contenuto di un registro indice (indirizzamento indicizzato).

C'è dunque, in questa fase, un'analisi sintattica per riconoscere il modo di indirizzamento scelto dal programmatore e un calcolo dei

byte di indirizzo da implementare.

Questo calcolo esige la sostituzione dei simboli che rappresentano gli operandi con il valore che costituisce l'indirizzo in questione. Per questo, l'assembler si vale di una tabella, la symbol table, che stabilisce questa corrispondenza. Può presentarsi una difficoltà: durante l'assemblaggio di un'istruzione, può darsi che il valore di un simbolo che interviene nel calcolo dell'indirizzo da implementare sia ancora sconosciuto; si dice che il riferimento è "in avanti"; l'esempio più banale è quello di un'istruzione di salto più avanti nel programma:

# QUI JMP LÀ; SALTA ALL'ISTRUZIONE LÀ

LÀ -

Durante l'assemblaggio dell'istruzione **QUI**, l'indirizzo di **LÀ** è ancora sconosciuto. La soluzione dei riferimenti in avanti è un punto delicato dell'assemblaggio, ma se non se ne disponesse, l'assembler simbolico perderebbe molta della sua utilità.

# **DIRETTIVE**

Durante l'assemblaggio, l'assembler aggiorna un contatore chiamato contatore ordinale simboleggiato da '\*' e che contiene l'indirizzo del-

l'istruzione in corso di assemblaggio.

Questo contatore è inizializzato da un'istruzione del tipo \*=valore oppure ORG valore. Un'istruzione del genere si chiama direttiva. È un'istruzione non eseguibile che ha lo stesso ruolo di una dichiarazione di un linguaggio evoluto.

L'assembler ammette altre direttive, come END (fine programma) op-

pure FILE (assemblare partendo da un file).

Alcune direttive hanno un ruolo nell'impaginazione del listato, come PAGE (salta alla pagina nuova), oppure SKIP n (salta n linee).

Le direttive principali inizializzano dei simboli o riservano spazio di memoria:

- TOT RMB 5 riserva 5 byte in memoria a partire da TOT. Può anche scriversi: TOT \*=\*+5;
- TOT BYTE \$FF mette, nella cella di memoria TOT, il valore esadecimale (segnalato da \$) FF, cioè 1111 1111.

Ouest'ultima direttiva non deve essere confusa con:

- TOT = \$1000 che assegna al simbolo TOT il valore 1000, cioè TOT rappresenta l'indirizzo 1000 in esadecimale.

Queste due direttive possono combinarsi:

\* = \$1000 ; TOT rappresenta l'indirizzo 1000 TOT BYTE \$FF ; a questo indirizzo c'è il valore FF esa.

Gli assembler sofisticati permettono delle espressioni aritmetiche nel campo operando:

TOT = 1000 LDA TOT+5; carica il contenuto dell'indirizzo 1005.

# LISTATI

La parte di destra di ogni linea di listato, che corrisponde ad un'istruzione, riproduce questa istruzione come l'abbiamo scritta. A sinistra si trovano in successione:

- un numero di linea;
- l'indirizzo dell'istruzione (in esadecimale);
- il codice esadecimale su uno o più byte corrispondente all'istruzione:

# Esempio

Le prime due linee non hanno codice assemblato poiché sono delle dichiarazioni. Il listato termina con dei messaggi diagnostici e con la lista della tabella dei simboli se è richiesta.

# Esempio

# Tabella dei simboliSIMBOLOVALORERIFERIMENTOTASSO10002000

# Macroassembler e macroistruzioni

Si dice macroassembler un assembler che permette di scrivere:

| <b>SCAMBIO</b> | <b>MACRO</b> | T,U |
|----------------|--------------|-----|
|                | LDX          | T   |
|                | LDA          | U   |
|                | STA          | T   |
|                | STX          | U   |
|                | <b>ENDM</b>  |     |

Così si chiama la definizione o il prototipo della macro SCAMBIO. Diventa allora possibile scrivere, in più punti del programma:

QUI SCAMBIO TASSO1 TASSO2

ciò avrà lo stesso effetto di:

QUI LDX TASSO1 LDA TASSO2 STA TASSO1 STX TASSO2

In pratica è un modo di arricchire il set di istruzioni.

Ci sono, segnatamente dal punto di vista della gestione dei parametri formali, delle grandi analogie con i sottoprogrammi così come li conosciamo per i linguaggi evoluti. C'è però una differenza importante: nel richiamare un sottoprogramma, ad ogni chiamata, c'è un'istruzione di salto, quindi lo spazio di memoria occupato dal sottoprogramma è economizzato, mentre ogni volta che si fa riferimento ad una macro, una copia della macro è implementata e, ogni volta, occupa lo spazio di memoria corrispondente.

Ciò è dovuto al fatto che le macro sono utilizzate durante la fase di

assemblaggio, e non durante l'esecuzione.

Il loro interesse è tuttavia grandissimo, tanto che le definizioni di macro possono essere annidate e possono essere gestite delle biblioteche di macro. Ma, sfortunatamente, i macroassembler sono abbastanza rari su microelaboratori a buon mercato.

# Assemblaggio condizionato

Un'altra facilitazione offerta da alcuni assembler permette di scrivere:

istruzioni 1 IF LUNG > 10 istruzioni 2 ENDIF istruzioni 3 Se al momento dell'assemblaggio, la condizione (qui, LUNG > 10) è soddisfatta, le istruzioni 2 saranno assemblate. Altrimenti, saranno assemblate solo le istruzioni 1 e le istruzioni 3. Ciò permette di preparare un programma molto generale e di assemblarne versioni differenti a seconda delle necessità.

# POSSIBILITÀ DEL LINGUAGGIO MACCHINA

In questa seconda parte, stiamo ora per esaminare le nozioni comuni a tutti i microprocessori a 8 bit del mercato, insistendo tuttavia più sul 6502 che equipaggia il C64 (il C64, in realtà, possiede un 6510 che è una versione del 6502 che ha esattamente lo stesso set di istruzioni). Vedremo i principali registri, le differenti istruzioni utilizzate su tutti i microprocessori, così come i modi di indirizzamento.

Faremo, nello stesso tempo, un breve confronto dei differenti microprocessori.

# I registri

La programmazione in linguaggio macchina, ed è lì il suo interesse, dà al programmatore accesso alle risorse interne della macchina. Queste risorse sono essenzialmente la memoria che bisogna gestire indirizzo per indirizzo, e i registri interni del microprocessore.

I registri non sono nient'altro che memoria, ma a cortissimo termine, destinati a memorizzare dei dati quando dei calcoli devono essere effettuati su questi ultimi.

Questa situazione è del tutto analoga a quella di un aiuto-contabile che effettua dei calcoli: egli possiede un quaderno sul quale si trova la lista delle operazioni che deve svolgere; i dati sono stati presi e i risultati saranno riportati su un quaderno o un libro di contabilità. Ma, per effettuare ogni operazione, l'aiuto-contabile si serve di un bloc-notes di cui straccia i fogli non appena sono pieni.

Ebbene, ciò che nel calcolatore svolge il ruolo dei differenti quaderni è la memoria, e sappiamo bene che contiene sia la lista delle operazioni da effettuare (il programma) che i dati da manipolare.

E ciò che, nel calcolatore, svolge il ruolo di bloc-notes, conservando le informazioni intermedie sulle quali si fanno i calcoli, è l'insieme dei registri interni del microprocessore.

Se si vogliono comprendere le istruzioni del microprocessore, bisogna conoscere la struttura dei suoi registri interni poiché tutte le istruzioni del microprocessore ne fanno intervenire almeno uno.

### 14 La pratica del Commodore 64

Presenteremo, qui, i registri interni del 6502 e citeremo qualche differenza con altri microprocessori.

La **figura 1** rappresenta i registri programmabili (cioè manipolabili da programma) del 6502.




Fig. 1. Registri programmabili del 6502/6510.

I due registri più importanti sono A e PC.

A è l'accumulatore, a 8 bit. È il registro sul quale sono svolte la maggior parte delle istruzioni aritmetiche del 6502 che sono nella forma: A ← A operazione M, cioè si fa l'operazione fra A e la cella di memoria M; il risultato è di nuovo il contenuto dell'accumulatore.

**PC** è il **contatore di programma** (program counter). Torniamo alla nostra analogia con l'aiuto-contabile. Se ha molte operazioni da fare, è probabile che annoterà, su un bloc-notes, a quale operazione è giunto.

Ebbene, è **PC** che svolge questo ruolo per il microprocessore: in ogni momento, **PC** contiene l'indirizzo di memoria della prossima istruzione da eseguire. **PC** è considerato come registro programmabile; infatti, vi sono delle istruzioni che lo modificano: le istruzioni di salto e di biforcazione. **PC** è un registro a 16 bit (l'unico del 6502).

I registri **X** e **Y** sono dei registri **indice**, cioè il loro contenuto è suscettibile di aggiungersi ad un indirizzo. Ne riparleremo a proposito dell'indirizzamento indicizzato.

Il **registro P** (Processor status register) riunisce i 7 bit (il bit 5 è inutilizzato) il cui valore rappresenta una condizione che si è verificata all'interno del microprocessore nello svolgimento di un'operazione precedente. Questi bit si chiamano flag (indicatori di stato) da cui il nome del registro che li raggruppa: **registro di stato della macchina**.

La figura 2 rappresenta i diversi bit del registro di stato del 6502, del 6800 e dello Z80. La maggior parte dei flag si trova su tutti i microprocessori.




Fig. 2. Flag di stato.

Dettagliamo ora il ruolo dei differenti bit.

Infatti, si deve distinguere tra flag che memorizzano un evento successo durante un'operazione decimale (esempio: riporto) e flag che influenzano il comportamento futuro del microprocessore (esempio: modo decimale).

- N è il bit di segno: vale 1 se l'ultimo risultato calcolato è negativo.
- V è il flag di superamento di capacità (OVERFLOW): vale 1 quando si è prodotto un superamento di capacità.
- Z è il flag di zero: vale 1 se l'ultimo risultato ottenuto è nullo (vale 0 se il risultato è non nullo).
- C è il flag di riporto (carry): vale 1 se l'ultima operazione ha prodotto un riporto.
- B è il flag di break: vale 1 quando il 6502 ha appena effettuato una istruzione BRK (interruzione software).
- è un flag di modo: quando vale 1 le interruzioni sono disabilitate.
- D è il flag di modo decimale. Quando vale 0 il 6502 opera in binario: per esempio, 19 + 1 = 1A; quando vale 1, il 6502 opera in modo decimale codificato binario: per esempio 19 + 1 = 20.

# Flag particolari del 6800 e dello Z80

Il 6800 e lo Z80 non possiedono modo decimale. La somma 19 + 1 dà sempre 1A. Se si ritiene di essere in modo decimale, occorre un'istruzione speciale di aggiustamento del risultato (1A deve diventare 20). Questa istruzione utilizza il flag **H** (riporto intermedio) che vale 1 allorché ci sia stato un riporto del bit 3 verso il bit 4, e il flag **AS** che vale 0 se l'operazione effettuata era una addizione e 1 se era una sottrazione. Questo flag non esiste sul 6800 che può eseguire l'aggiustamento solo dopo una addizione.

Infine, il flag PV dello Z80 è un flag di superamento di capacità (V)

ma che svolge talvolta il ruolo di bit di parità.

Il valore di questi flag è assegnato sia automaticamente in funzione di ciò che avviene durante un'operazione, sia tramite alcune istruzioni speciali in grado di forzare l'1 o lo 0. Sono inoltre suscettibili di essere

testati da istruzioni di biforcazione.

Benché di ruolo generalmente analogo da un microprocessore all'altro, i flag possono essere trattati differentemente per certi dettagli. Il programmatore deve esaminare attentamente l'effetto di ogni istruzione sui flag (che è descritto nella documentazione) perché anche un dettaglio infinitesimo cambia il comportamento di un programma. È questa una delle schiavitù della programmazione in linguaggio macchina.

Si può dire che due microprocessori col medesimo set di istruzioni, ma che agiscano in maniera diversa su un flag, siano in effetti due macchine diverse e alcuni programmi potrebbero risultare incompatibili passando dall'uno all'altro. Ed è già successo! Delle copie non autorizzate dell'8080 avevano delle differenze infinitesime sui flag; alcuni programmi che giravano sull'8080 originale si "piantavano"

sulla copia!

Il **registro S** è il puntatore alla pila (Stack Pointer). Tutti i microprocessori devono gestire una pila, cioè una zona di memoria che obbedisce alla regola LIFO (last in firs out = ultimo entrato primo uscito). Ciò è necessario in particolare per i sottoprogrammi e le interruzioni. Il 6502 dispone, per questo, di un registro, il puntatore alla pila che punta alla sommità della pila e che è aggiornato ad ogni operazione sulla pila. Il registro è di 8 bit, ciò che limita la pila a una dimensione di 256 byte (è ampiamente sufficiente).

Per ogni operazione sulla pila, il 6502 invia come indirizzo esadecimale 100 + il contenuto di S, quindi la pila è compresa fra 100 e 1FF. Il 6800 e lo Z80 hanno un puntatore alla pila di 16 bit, quindi la pila può essere ovunque e di lunghezza qualsiasi (questo non serve a nulla).

Come altre differenze da segnalare, notiamo che il 6800 ha due accumulatori A e B aventi circa le stesse potenzialità e che, in luogo di due

registri indice di 8 bit, ne ha uno solo di 16 bit, IX.

L'esperienza mostra che il modo di procedere del 6502 è più flessibile. Lo Z80 ha una filosofia un po' differente. Ha un numero enorme di registri interni in più del 6502 e del 6800, di cui molti servono da registri di manovra: è più orientato a "rimestare" nei registri interni che ad utilizzare la memoria.

Notiamo anche che i microprocessori dispongono in effetti di altri registri di cui non abbiamo parlato perché non sono accessibili al programmatore. È il caso del registro I che contiene il codice operativo dell'istruzione in corso: è ovvio che non deve essere modificato da programma!

# Le istruzioni

Ma, di quali istruzioni si dispone per manipolare tutti i registri? Si può proporre qualsiasi tipo di classificazione. Per conto nostro, proporremo la seguente.

1. Istruzioni di trasferimento di informazione (senza trattamento):

trasferimento tra registri;

- trasferimento tra registri e memoria;

istruzioni concernenti la pila.

- 2. Istruzioni aritmetiche e logiche:
  - operazioni unarie (1 operando); operazioni binarie (2 operandi).
- 3. Operazioni sui flag di stato: - operazioni incondizionate:

confronti.

4. Istruzioni di salto:

istruzioni di biforcazione;

- salti incondizionati e istruzioni diverse.
- 5. Istruzioni di ingresso-uscita: (assenti sul 6502 e sul 6800).

# 1. Istruzioni di trasferimento

Trasferimento fra registri

Il 6502 possiede sei istruzioni di questo tipo:

TAX TXA TAY TYA TSX TXS

TAB si legge "trasferisci da A in B".

Trasferimento tra registri e memoria

Il trasferimento da memoria in un registro si chiama caricamento (load); il trasferimento da registro in memoria si chiama memorizzazione (store). Sul 6502, i tre registri influenzati da queste operazioni sono A. X e Y. da cui:

- LDA M trasferisce da M in A: A ← M
- $-STAMM \leftarrow A$
- LDX M (X  $\leftarrow$  M) STX M (M  $\leftarrow$  X) LDY M (Y  $\leftarrow$  M) STY M (M  $\leftarrow$  Y)

### 18 La pratica del Commodore 64

Queste operazioni sono fra le più importanti. Si noterà che, sul 6502, **S** e **P** non dispongono di istruzioni di questo tipo: bisogna procedere in modo indiretto in caso di bisogno.

# Trasferimenti riguardanti la pila

Si possono mettere o togliere dalla pila l'accumulatore o il registro di stato. Se chiamiamo **MS** l'indirizzo di memoria al quale punta il puntatore della pila, **MS** è la prima cella libera sotto la cima della pila e **MS+1** è la cima della pila. Allora:

- PHA MS ← A; S=S-1
- PLA S=S+1; A ← MS
- **PHP** MS ← P; S=S-1
- **PLP** S=S+1; P ← MS

Si noterà che TAP che non esiste sul 6502 (P  $\leftarrow$  A) si può simulare con la sequenza PHA; PLP e che anche PHP; PLA equivale a A  $\leftarrow$  P.

# 2. Istruzioni aritmetiche e logiche

Ecco le istruzioni che permettono di effettuare i calcoli o di elaborare nuove informazioni a partire da dati di partenza.

# Operazioni binarie

Sono così chiamate le istruzioni con due operandi. Nel caso del 6502, uno dei due operandi è l'accumulatore A, l'altro è il contenuto di una cella di memoria specificata. Il risultato è rimesso nell'accumulatore (il vecchio valore è perso), esempio:

AND M esegue  $A \leftarrow (A)$  and (M)

Sul 6800, bisogna precisare quale dei due accumulatori A o B è implicato; esempio:

LDA B TIZIO AND A CAIO

Le operazioni logiche AND, ORA, EOR lavorano su ciascun bit. Eseguono rispettivamente l'**AND**, l'**OR** e l'**OR** esclusivo dei due operandi, conformemente alle tavole di verità:

| AND | () | -1 |
|-----|----|----|
| ()  | 0  | 0  |
| 1   | () | 1  |

| OR | 0 | 1 |
|----|---|---|
| 0  | 0 | 1 |
| 1  | 1 | 1 |

| OR ESCL | 0  | 1  |  |
|---------|----|----|--|
| ()      | () | .1 |  |
| 1       | 1  | 0  |  |

Queste operazioni possono servire a forzare a 1 o a 0 un bit di una cella di memoria se un operando è una costante.

# Esempio

Forzare a 1 il bit 5 della memoria M (lasciando gli altri inalterati):

LDA M #\$20 ORA STA M

Nella seconda istruzione qui sopra, il segno # significa che il valore col quale si fa l'OR dell'accumulatore è proprio la costante 20 e non il valore che si trova all'indirizzo 20. Ciò si chiama indirizzamento immediato. Ne riparleremo.

Il \$ significa che la costante è espressa in notazione esadecimale 20

 $hex = 0010\ 0000\ binario$ , non c'è che il bit 5 a 1.

Per forzare a 0, bisogna fare un AND con un bit a 0. Così, AND#\$BF forza a zero il bit 5. L'EOR inverte il valore dei bit:

EOR #\$20 inverte il bit 5 EOR #\$FF inverte tutti i bit

in pratica calcola il complemento a 1.

Arriviamo ora alle operazioni aritmetiche. Sembra che il 6502 ne ab-

bia poche, ma è da vedere.

Le operazioni ADC e SBC sembrano porre un problema. Infatti esse fanno intervenire il riporto (flag C) che si aveva prima dell'inizio dell'operazione:

# $\cos$ i, **ADC** svolge l'operazione A $\leftarrow$ A+M+C

Quando non si vuole che il riporto intervenga, occorre, sul 6502, annullare precedentemente quest'ultimo; esiste un'istruzione per questo: CLC. Sul 6800 si dispone di ADC ma anche di ADD cioè addizione senza riporto.

L'utilità di ADC deriva dalla necessità di manipolare abbastanza spesso dei numeri su più byte perché non si può accontentarsi di numeri

compresi fra 0 e 255.

Se si devono sommare due numeri in doppia precisione, si sommeranno successivamente i byte cominciando dai meno significativi. Per la prima somma si usa ADD o CLC e ADC. Ma per le successive, si usa ADC perché, ovviamente, bisogna tenere conto del riporto che si è generato precedentemente.

Il principio è il medesimo per la sottrazione. Ma, poiché l'effetto di **SBC** è:  $A \leftarrow A-M-C$ , cioè si sottrae il complemento del valore che il

riporto ha all'inizio dell'istruzione. Se si vuole una sottrazione normale, occorre fare **SEC** ( $C \leftarrow 1$ ), poi **SBC**.

Un'altra particolarità di **ADC** e **SBC** del 6502 è che queste istruzioni funzionano in due modi: a seconda che il flag D sia a 0 o a 1, i numeri manipolati sono considerati come binari (19+1=1A) o decimali codifi-

cati binario (ogni byte va da 00 a 99 e 19+1=20).

Il 6502 è il solo che possegga tale possibilità e ciò gli conferisce una grande efficacia per un'applicazione del tipo terminale di punto di vendita, per esempio. Gli altri microprocessori calcolano sempre in binario, ma utilizzano una istruzione **DAA** dopo ogni operazione allorché, sul 6502, basta mettersi in modo decimale una volta per tutte. In più, sul 6800, l'aggiustamento decimale è operativo solo dopo un'addizione: quindi bisogna effettuare la sottrazione in modo indiretto.

# Operazioni unarie

Queste operazioni hanno un solo operando che può essere l'accumulatore, i registri indice X e Y, o una cella di memoria M. Sono gli scorrimenti e le rotazioni (su A o M), vedi figura 3.




Fig. 3. Scorrimenti e rotazioni.

# Esempio

ROL A rotazione a sinistra dell'accumulatore ASL TIZIO scorrimento a sinistra della cella TIZIO

Per gli scorrimenti, il bit che esce dall'operando va nel riporto ed è uno 0 che rientra dall'altra parte. Le rotazioni si eseguono su 9 bit: l'operando + il riporto.

Incrementi e decrementi

Non esiste INC A nel 6502 (lo si può fare con CLC e ADC # 1) mentre esiste sul 6800. Il 6800 ha in più del 6502: COM (complemento a 1), NEG (complemento a 2) e CLR (azzera).

# 3. Operazioni sui flag

Citeremo dapprincipio le operazioni di forzamento a 1 o a 0 di un flag:

- CLC riporto = 0SEC riporto = 1
- CLV superamento capacità = 0 (non esiste sul 6502)
- CLD modo decimale = 0 (D=0 → modo binario)
- **SED** modo decimale = 1 (D=1 → modo decimale)
- **CLI** I = 0 interruzioni abilitate
- **SEI** I = 1 interruzioni disabilitate

# Confronti

Queste istruzioni effettuano un'operazione, ma il risultato non è memorizzato in un registro; si utilizza semplicemente il modo in cui l'operazione posizionerà i flag per degli ulteriori test. L'operazione è detta virtuale.

CMP confronto fra l'accumulatore e una cella di memoria

CPX confronto fra X e una cella di memoria

CPY confronto fra Y e una cella di memoria

Il fatto che l'operazione sia virtuale permette dei confronti in serie:

# Esempio

BEO PIÙ

CMP #'\*'
BEQ AST
CMP #'+'
carattere da tastiera
è un asterisco?
salta ad AST se sì
è un più?

# 22 La pratica del Commodore 64

I caratteri sono rappresentati simbolicamente da 'carattere'. Un'altra istruzione virtuale del 6502 permette di testare dei bit isolati. È **BIT** che effettua l'**AND** virtuale fra l'accumulatore e una cella di memoria.

# Esempio

Se si vuole testare il bit 5, una maschera è caricata con un unico 1 al bit 5:

### LDA #%00100000 BIT TIZIO

Se il bit 5 di **TIZIO** è 1, l'**AND** avrà risultato non nullo e il flag **Z** sarà 0.

In più, **BIT** copia i bit 7 e 6 della memoria sui flag  $\mathbb{N}$  e  $\mathbb{V}$ . Quindi i bit 6 e 7 possono essere testati senza caricare la maschera nell'accumulatore.

### 4. Istruzioni di salto

# Biforcazioni

Queste istruzioni sono nella forma:

test di una condizione (su un flag). Se questa condizione è verificata, allora salta all'indirizzo indicato (si dice che si ha una biforcazione), altrimenti prosegui in sequenza.

# Esempio

# **QUI BCC LÀ**; salta a LÀ se C=0 LÀ ...

BCC: salta se il riporto è 0 (C clear)
BCS: salta se il riporto è 1 (C set)
BVC: salta se l'overflow è 0 (V clear)
BVS: salta se l'overflow è 1 (V set)

- **BMI**: salta se meno (N=1)

BPL: salta se più (N=0)BEQ: salta se uguale (Z=1)

- BNE: salta se non uguale (Z=0)


Altri processori possono testare altre condizioni. Il 6800 testa alcune combinazioni di più flag, ciò che facilita il confronto di numeri con segno o senza segno.

Queste situazioni sono fondamentali per tutti i test e naturalmente per eseguire dei cicli. Il linguaggio assembler non ha istruzioni globali

per i cicli, bisogna scriverle esplicitamente.

# Esempio

Ripetere 10 volte qualche cosa:



Si vede che la soluzione (b) risparmia una istruzione. Si ha spesso interesse a fare diminuire il registro che serve come contatore, ma (a) è più chiara al momento della rilettura del programma. Lo Z80 possiede delle istruzioni che riuniscono il decremento, il test e la biforcazione come DJNZ (Decrement and Jump if Not Zero).

### Altre istruzioni di salto e diverse

JMP è l'istruzione di salto incondizionato: si salta in ogni caso senza testare alcuna condizione.

JSR è l'istruzione di chiamata di un sottoprogramma. Il 6502 non ha che questa: la chiamata è incondizionata mentre lo Z80 ha delle istruzioni di chiamata condizionata in cui la chiamata viene fatta solo se una condizione è verificata.

Tutti i microprocessori hanno almeno due istruzioni di ritorno: RTS ritorno da sottoprogramma e RTI ritorno da interruzione.

Quando si chiama un sottoprogramma, l'indirizzo di ritorno è memorizzato nella pila. **RTS** ha il solo effetto di togliere dalla pila due byte e inviarli al **PC**. Sul 6502, **RTI** toglie dalla pila il registro **P** che era stato messo in pila con **PC** al momento dell'interruzione.

Le altre istruzioni di questa categoria dipendono dal microprocessore. La maggior parte dei microprocessori ha una istruzione NOP e una BRK. NOP (No Operation) non fa nessuna operazione. Serve per delle temporizzazioni o per correggere dei programmi quando non si vuole ricompilare il tutto. BRK simula, da software, una interruzione. Sul 6800 si chiama SWI.

# 4. Istruzioni di ingresso-uscita

Né il 6502 né il 6800 hanno istruzioni di questa categoria. Essi utilizzano, infatti, la tecnica di ingresso-uscita progettata in memoria nella quale i registri d'interfaccia alle periferiche sono visti dal microprocessore, esattamente come se fossero delle celle di memoria.

Tutti gli ingressi-uscite possono allora essere effettuati con l'aiuto delle istruzioni abituali di manipolazione della memoria: **LDA** per una lettura e **STA** per una scrittura.

Questa concezione, che è in uso fin dalla prima apparizione dei microprocessori, ha numerosi vantaggi: di questi il principale è di rendere

banali le operazioni di ingresso-uscita.

Queste appaiono ora come delle operazioni ordinarie mentre, nel caso di elaboratori classici o mini, c'era tutto un set di istruzioni dedicate; queste istruzioni erano le più delicate e costituivano la bestia nera dei

programmatori.

Il vantaggio è doppio: il set di istruzioni è semplificato e, d'altra parte, le combinazioni dei codici operativi lasciate libere fra le 256 possibilità possono essere messe a profitto per offrire dei modi di indirizzamento e delle istruzioni di memoria più potenti. Questa potenza beneficia anche gli ingressi-uscite che sono banalizzati.

Lo Z80 è rimasto alla concezione dell'ingrsso-uscita svolto tramite un set di istruzioni speciali che comprende IN (ingresso da una periferica in un registro) e OUT (uscita da un registro verso una periferica) e le loro varianti. Lo Z80 ha inoltre un insieme di istruzioni di trasferimento di blocchi, vale a dire delle istruzioni ripetitive che effettuano automaticamente il trasferimento propriamente detto, il decremento del registro di conteggio (B) e il test di biforcazione.

Un altro vantaggio degli ingressi-uscite progettati in memoria è di riportare la complessità di certe operazioni di ingresso-uscita nella logica di un'interfaccia specializzata, da cui l'interesse di disporre di una famiglia di interfacce associate a un dato microprocessore. La ricchezza di questa famiglia costituisce spesso un miglior criterio di

scelta che l'esame del solo microprocessore.

# Modi di indirizzamento

Il modo di indirizzamento è la maniera in cui l'indirizzo della cella è specificato in una istruzione che fa riferimento alla memoria.

La flessibilità dei modi di indirizzamento disponibili conta per la potenza di un microprocessore più del set di istruzioni stesso.

Un primo modo che può presentarsi consiste nel fornire, dopo il codice operativo, il dato medesimo sul quale si vuole operare. Non è, propriamente, un modo di indirizzamento, poiché non si fornisce l'indirizzo ma il dato. Lo si chiama tuttavia tradizionalmente indirizzamento immediato e, in assembler simbolico, è segnalato da un #:

# LDX #\$FF

(\$ vuol dire esadecimale) che viene assemblato in

A2 FF dato

Naturalmente si suppone che il dato sia conosciuto al momento dell'assemblaggio; anche se è fornito sotto forma simbolica, deve essere una costante.

Esempio

direttiva che assegna la costante COST = 80: LDA # COST: la costante è "parametrizzata"

Il 6502 manipola solo dati di 8 bit, ha un solo modo immediato su due byte. Il 6800 ha alcune volte bisogno di costanti su 16 bit: esiste quindi un secondo modo immediato, su tre byte di cui due sono occupati dalla costante.

Gli assembler simbolici associati al 6502 offrono una facilitazione interessante per manipolare una costante divisa in due: se TIZIO rap-

presenta un indirizzo (16 bit):

carica in X il byte basso di TIZIO LDX #<TIZIO carica in Y il byte alto di TIZIO LDY #>TIZIO

Un altro modo che non è propriamente un modo di indirizzamento è il modo chiamato "implicito". Questo modo si applica alle istruzioni di manipolazione interna del microprocessore come scambio tra registri (esempio: TAX) o una azione su di un flag (esempio: SEC). Questo modo si applica anche alle istruzioni di manipolazione della pila o al ritorno da sottoprogrammi perché in quel caso, benché vi siano dei dati da cercare in memoria, l'indirizzo non deve essere fornito perché il microprocessore sa "implicitamente" ritrovarlo con l'aiuto del puntatore alla pila.

In assembler simbolico, le istruzioni implicite si presentano senza

operando e si assemblano in un solo byte:

Esempio

60 RTS; Ritorno da sottoprogramma

Si può ricollegare al modo implicito il modo che i costruttori chiamano modo accumulatore. Questo modo concerne le istruzioni unarie che possono agire su una cella di memoria o sull'accumulatore, come gli scorrimenti e le rotazioni

Esempio

0A scorrimento dell'accumulatore ASL A: 06 10 ASL M: scorrimento della cella di indirizzo 10

Esiste un imperativo: A non può servire come nome di variabile, altrimenti ci sarebbe confusione per l'assembler simbolico; ed è così per tutti i nomi dei registri A, X, Y, P, PC, S: sono "riservati".

Veniamo ora ai modi di indirizzamento propriamente detti. Il più naturale consiste nel dare semplicemente l'indirizzo dell'operando voluto su due byte: così caricare in accumulatore il contenuto dell'indirizzo 1000 si codificherà su tre byte: il primo byte significherà "carica in accumulatore", poi due byte che conterranno 1000.

Questo si chiama indirizzamento diretto. Il 6502, come lo Z80, ha una particolarità su questo punto: i due byte che formano l'indirizzo sono invertiti, si trova prima il byte basso, poi il byte alto: così, LDA \$1000

si assembla in:

indirizzo n+1n+2n AD 00 01

Ugualmente, LDA 1000 (qui, abbiamo 1000 in decimale, cioè 3E8 in

esadecimale) si assembla in AD E8 03.

Fra i microprocessori più utilizzati, solo il 6800 non fa questa inversione (di cui bisogna preoccuparsi solo facendo l'assemblaggio a mano). Questa inversione migliora l'efficacia dei calcoli di indirizzo, e permette di guadagnare dei cicli in certe istruzioni: così, l'istruzione di memorizzazione diretta dell'accumulatore A abbisogna di quattro cicli sul 6502 ma cinque sul 6800.

Il modo di *indirizzamento pagina zero* deriva dall'indirizzamento diretto, ma permette di guadagnare un byte di ingombro in memoria e un

ciclo sulla durata di esecuzione.

Quando l'indirizzo cercato è inferiore a 256 (si dice che è nella pagina zero), si può benissimo impiegare l'indirizzo diretto; il terzo byte dell'istruzione sarà nullo (\*).

# Esempio

(LDA) AD zz 00. Ebbene il 6502 (come il 6800) permette di non scrivere il terzo byte, a condizione di anticipare il microprocessore modifi-

cando il codice operativo: A5 zz.

In questo momento l'istruzione occuperà due byte al posto di tre e la sua esecuzione durerà tre cicli invece di quattro. È per questo che è consigliabile implementare i dati più spesso utilizzati in pagina zero. ma si è limitati a 256 byte.

Si noterà che il byte di codice operativo è modificato: dipende dalla natura dell'operazione da effettuare, ma anche dal modo di indirizza-

mento.

<sup>(\*)</sup> La Motorola chiama impropriamente questo modo "diretto".

Il modo che ora stiamo per vedere comporta l'addizione del contenuto di un registro alla parte di indirizzo PI che è presente nell'istruzione: si dice che si fabbrica un indirizzo effettivo IE:

## IE = (registro) + PI

Con questa notazione, l'indirizzamento immediato si descriverebbe come operando = PI e l'indirizzamento diretto si descriverebbe come operando = (PI) ove, tradizionalmente, le parentesi significano "contenuto di". Si potrà verificare che la preoccupazione costante degli inventori che hanno introdotto tutta questa varietà di modi è stata l'economia di memoria e di tempo di esecuzione.

#### Indirizzamento relativo

È il modo di indirizzamento utilizzato per i salti condizionati del 6502. Si potrebbe avere, per questo un indirizzamento diretto ove PI sarebbe l'indirizzo di destinazione. È il caso dell'istruzione di salto incondizionato JMP.

#### JMP \$1234 si assembla in 4C 34 12

Come si potrebbe guadagnare un byte? La tecnica della pagina zero non può applicarsi alle istruzioni di salto perché bisogna poter saltare in qualsiasi punto della memoria e non soltanto in pagina zero. Ma ciò che si constata esaminando i programmi è che il 95% dei salti si fanno a piccola distanza dal punto di partenza.

È naturalmente il caso dei cicli, come abbiamo visto qui sopra: i cicli sono spesso corti. Da cui l'idea di codificare la distanza su un byte e non l'indirizzo stesso: l'indirizzo a cui saltare sarà dunque **IE** = indirizzo dove siamo + **PI**. Ma, per definizione, l'indirizzo dove siamo è il contenuto di PC. Da cui IE = (PC) + PI.

Il modo si chiama indirizzamento relativo a PC: altri sistemi possono avere un indirizzamento relativo ad altri registri, e PI si chiama spiazzamento (displacement). Poiché il salto deve poter essere in avanti o all'indietro, lo spiazzamento è con segno : è rappresentato in complemento a due e deve essere compreso tra –128 e +127.

Molto importante quando si esegue l'assemblaggio a mano: il valore di PC da prendere per calcolare lo spiazzamento è l'indirizzo dell'istruzione + 2 perché PC punta già verso l'istruzione seguente quando si esegue il salto.

#### Esempio

Se in 1000 (esa) abbiamo BNE all'indirizzo 1050, PC vale 1002 e lo spiazzamento è 1050–1002 = 4E da cui:

1000 D0 4E **BNE** \$1050 1002 istruzione seguente

Se, in \$340, abbiamo BPL a \$33A, lo spiazzamento è: 33A-342=-(342-33A)=-(08)=(FF-08)+1=F7+1=F8: 0340 10 F8 **BPL \$33A**.

#### Indirizzamento indicizzato

In questo sistema di modi, l'indirizzo effettivo si ottiene aggiungendo a **PI** il contenuto di uno dei registri indice X o Y. **PI** è su un byte (si dice che si ha l'indirizzamento pagina zero indicizzato) o su due byte (indirizzamento diretto indicizzato).

Questi modi sono utili per accedere a degli elementi di array; esatta-

mente come in Basic si adoperano degli array indicizzati.

PI sarà l'indirizzo dell'array, mentre X svolgerà il ruolo di indice, caricato con il numero di elemento al quale si vuole accedere.

#### Esempio

Su un C64, il programma qui sotto sbianca le prime cinque linee dello schermo (indirizzo da 1024 a 1024+199).

10 FOR X = 0 to 199 20 POKE 1024 + X, 32 : REM 32 è il codice dello spazio 30 NEXT X

In assembler si scriverà:

| C000 | A2             | 00 |          | LDX #0           |
|------|----------------|----|----------|------------------|
| C002 | A9             | 20 |          | LDA #32          |
| C004 | 9D             | 00 | 04 CICLO | STA \$400,X      |
| C007 | E8             |    |          | INX              |
| C008 | E0             | C8 |          | CPX #200         |
| C00A | D <sub>0</sub> | F8 |          | <b>BNE CICLO</b> |
| C00C | 60             |    |          | RTS              |
|      |                |    |          |                  |

Come abbiamo già notato, una versione con X decrementato sarebbe più efficiente.

Una limitazione dell'indirizzamento indicizzato del 6502 è che la grandezza del vettore deve essere inferiore a 256 elementi poiché X e Y hanno solo 8 bit.

È ampiamente sufficiente per la maggior parte delle applicazioni e la presenza di due registri indice aumenta la flessibilità.

Il 6800 ha un solo registro indice IX di 16 bit. In compenso, PI è limitato a 8 bit. Questo vuole dire che il vettore può avere una grandezza qualsiasi, ma il suo inizio deve essere in pagina zero. Infatti, è PI che conterrà l'indice e IX conterrà l'inizio del vettore. Di fatto non

Un'altra variante realizzata dal 6800 sarebbe l'indirizzamento paginato dove un registro di 8 bit contiene la parte alta dell'indirizzo, PI su 8 bit contiene la parte bassa: è analogo all'indirizzamento pagina zero, il registro serve a contenere un numero di pagina diverso da zero:

## **IE** = (registro) **PI** (sono concatenati)

#### Indirizzamento indiretto

Veniamo ora a dei modi che solo il 6502 possiede sul mercato dei microprocessori a 8 bit. Questi modi sono implementati anche su alcuni minielaboratori.

Vi ricorderete la progressione che c'è fra l'indirizzamento immediato e l'indirizzamento diretto: nell'indirizzamento immediato, la parte indirizzo PI dell'istruzione è l'operando cercato, operando = PI. Nell'indirizzamento diretto, la parte indirizzo è l'indirizzo dell'operando:

## Operando = (PI)

Ebbene, esiste un modo in cui PI è l'indirizzo dell'indirizzo dell'operando: operando = ((PI)).

PI (vedi figura 4a) punta ad un byte (11). Questo byte e il seguente (hh) formano l'indirizzo hh11 dell'operando cercato. Sul 6502, questo modo esiste solo per l'istruzione di salto incondizionato JMP.




Fig. 4. Indirizzamento indiretto.

Questo è utilizzato, fra l'altro, per simulare in RAM i vettori di interruzione: si sa che quando arriva un'interruzione, il microprocessore prende, dagli indirizzi FFFE a FFFF, due byte che costituiscono l'indirizza di inicio della reutina di ricocata all'interruzione.

rizzo di inizio delle routine di risposta all'interruzione.

Ebbene, la prima istruzione della routine di interruzione e JMP (IVRAM) salto indiretto a IVRAM. Ma IVRAM è in RAM, ciò che permette, all'utente, di piazzarvi l'indirizzo della propria routine di risposta all'interruzione.

Questo si può fare sul 6800, in maniera più complessa:

LDX IVRAM; carica il contenuto di IVRAM in IX JMP 0,IX; salta a 0 + contenuto di IX

Un'altra utilizzazione è di saltare ad un indirizzo che è il risultato di un calcolo.

Gli altri *indirizzamenti indiretti* del 6502 sono combinati con un'indicizzazione. La questione è di sapere se l'indicizzazione (aggiunta del registro indice all'indirizzo) ha luogo prima o dopo l'acquisizione del primo indirizzo.

Ebbene, il 6502 li offre entrambi, ma specializzando i suoi due registri indice: X per la preindicizzazione, Y per la postindicizzazione. I due

modi così ottenuti sono descritti in figura 4b e 4c.

Si vede che l'indirizzo di base è ristretto alla pagina zero. Ciò fa della pagina zero un blocco di 128 puntatori che hanno molte applicazioni.

L'indirizzamento indiretto preindicizzato con X permette di gestire dei vettori di puntatori. In particolare, può servire a trasmettere una serie di parametri fra sottoprogrammi: il programma chiamante memorizza gli indirizzi dei parametri a partire da un indirizzo convenuto della pagina zero, diciamo \$50: avremo, dunque, in 50 e 51 l'indirizzo del primo argomento, in 52 e 53 quello del secondo, ecc.

Ora, se nel sottoprogramma vogliamo recuperare il parametro numero n, si farà:

LDA #n ASL A; raddoppia A TAX

LDA (\$4E,X)

n deve essere moltiplicato per due poiché ciascun parametro ha il proprio indirizzo su due byte. L'indirizzo di base è 4E (indirizzo del parametro 0).

L'*indirizzamento indiretto indicizzato con Y* permette di manipolare degli array il cui indirizzo di inizio è indiretto, quindi può risultare da un calcolo. Diamo qui sotto un esempio.


Diamo, per concludere, un esempio completo di programma di sorting (ordinamento), prima in Basic, poi in assembler 6502 (figura 5).

Si tratta di ordinare, in ordine crescente, gli elementi dell'array B. Viene utilizzato il metodo BUBBLE SORT (ordinamento a bolle); l'array è percorso confrontando gli elementi di coppie successive; se gli elementi di una coppia sono già ordinati, si passa alla coppia seguente; se non sono ordinati, sono scambiati di posizione; se il percorso è stato effettuato senza scambi significa che l'array è ordinato. Altrimenti viene iniziato un nuovo percorso. L'operazione è ripetuta sinché l'array diventi ordinato.

Il numero di un elemento all'interno dell'array è Y. Il registro X serve da variabile intermedia per gli scambi, e da indicatore di scambio:

X=0 se non ci sono stati scambi, X=1 se ve ne sono stati.

Nell'elemento 0 dell'array, mettiamo la lunghezza utile (il numero di elementi). Per aumentare l'efficienza, l'array è percorso al contrario (da cui STEP –1 in Basic). Nella versione assembler, viene utilizzato l'indirizzamento indiretto. L'indirizzo dell'array da ordinare è nei byte 2 e 3 della memoria. È sufficiente completarlo con l'indirizzo dell'array da ordinare prima di chiamare il sottoprogramma di ordinamento.



10 DIM B(100)
20 B(0)=100
30 X=0
40 FOR Y=B(0) TO 2 STEP-1
50 IF B(Y)<=B(Y-1)
GOTO 100
60 X=B(Y)
70 B(Y)=B(Y-1)
80 B(Y-1)=X
90 X=1
100 NEXT Y
110 IF X<>0 GOTO 30
READY.

BASIC

```
0000
                 B = $2
0000
                 * = $C000
C000 A2 00 ORD
                 LDX #0
                         ; LUNGHEZZA ARRAY
                 LDA (B,X); LUNGHEZZA ARRAY
C002 A1 02
                 TAY
                           ; IN Y
C004 A8
C005 B1 02 PAS
                 LDA (B), Y; ELEMENTO 2
                 DEY
                          ; PUNTA VERSO ELEMENTO 1
C007 88
                 BEQ FINE ; FINE ARRAY?
C008 F0 12
C00A D1 02
                 CMP (B), Y; CONFRONTA CON ELEMENTO 1
C00C B0 F7
                 BCS PAS ; CICLO SE NON SCAMBI
                          ; ELEMENTO 2 IN X
COOE AA
           SCAM TAX
                 LDA (B),Y; ELEMENTO 1 IN A
C00F B1 02
                 INY
                          ; PUNTA ALL'ELEMENTO 2
CØ11 C8
CØ12 91 02
                 STA (B),Y; ELEMENTO 2 VA IN 1
CØ14 8A
                 TXA
                          ; ELEMENTO 2
                          ; PUNTA ALL'ELEMENTO 1
                 DEY
CØ15 88
CØ16 91 02
                STA (B), Y; ELEMENTO 1 VA IN 2
CØ18 A2 Ø1
                LDX #1
                          ; SCAMBIO AVVENUTO
C01A D0 E9
                BNE PAS
                          ; PROSSIMA COPPIA
           FINE TXA
                          GUARDA SE X =0
CØ1C 8A
                BNE ORD ; ALTRIMENTI FAI RICOMINCIA
CØ1D DØ E1
CØ1F 60
                RTS
                          ; RITORNO
```

Fig. 5. Programma di ordinamento.

# Nozioni preliminari

Prima di proseguire, bisogna vedere due elementi fondamentali. Per prima cosa, in linguaggio macchina, si agisce sui dati al livello più elementare. Bisogna dunque comprendere in dettaglio come sono memorizzati e come sono codificati: è il problema della rappresentazione dei dati. Inoltre, non è possibile apprendere ragionevolmente il linguaggio assembler (non più di tutti gli altri linguaggi, d'altronde) senza esercizi e impegno.

Bisogna dunque provare dei programmi. Per fare ciò, bisogna intro-

durli in memoria ed eseguirli.

Queste operazioni sono immediate ed automatiche in Basic; ma, per il linguaggio macchina, bisogna disporre di un programma speciale, il monitor. Sarà descritto in questo capitolo poiché ne avremo bisogno in quelli successivi.

#### RAPPRESENTAZIONE DEI DATI

Allo stato attuale della tecnologia tutti i dati maneggiati dai calcolatori, qualsiasi essi siano, sono memorizzati in forma binaria, cioè sotto forma di una serie di zero ed uno, o come insieme di oggetti fisici a due stati: la tensione elettrica a 0 V oppure a 5 V, presenza o assenza di un foro su una scheda, magnetizzazione in un senso o nell'altro. La lotta contro i disturbi è molto più facile con un elemento che ha solo due stati possibili che con un elemento suscettibile di assumere una moltitudine di configurazioni.

Ogni elemento che può assumere due configurazioni ed è dunque capace di contenere la risposta sì o no ad una domanda si chiama BIT

(Binary digIT=cifra binaria). Indicheremo gli stati con 0 e 1.

Ma, più spesso, sono dei gruppi di bit ad essere manipolati. Il raggruppamento più usuale, entità manipolata dal C64, è l'insieme di 8 bit, chiamato BYTE.

Un byte, come si trova in memoria, può rappresentare delle informazioni di natura molto differente ed è il trattamento che il programma riserverà al byte che indicherà che tipo di informazione è presa in considerazione.

Un byte può rappresentare:

- un numero, con segno o no, eventualmente in Binario Codificato Decimale;
- 2. un carattere alfanumerico.

Può anche essere un elemento di un'informazione composta, codificata su più byte:

- 3. parte di un numero in precisione multipla, intero o reale;
- 4. un indirizzo;
- 5. un codice operativo;
- 6. un carattere di una stringa.

# Numeri interi senza segno

È la rappresentazione più naturale: il numero è scritto nel sistema binario, ogni cifra 0 o 1 corrisponde ad un bit.

Sappiamo che un numero è rappresentabile in qualsiasi base di numerazione. Ogni sistema è caratterizzato dalla base b e da una serie di b segni che rappresentano le cifre.

Così, nel sistema decimale, b=10 e le 10 cifre sono: 0 1 2 ... 9 Il numero 1369 vale:

$$9 + 6 \times 10^{1} + 3 \times 10^{2} + 1 \times 10^{3}$$

Questa formula è valida qualunque sia la base: le cifre hanno per valore rispettivo  $0\ 1\ 2\ ...\ (b-1)$  e il numero  $a_p\ a_{p-1}...a_2a_1a_0$  vale:

$$\sum_{i=0}^{p} a_i b^i = a_0 + a_1 \cdot b + a_2 b^2 + \dots + a_p b^p$$

Nel sistema binario, b=2 e le cifre sono 0 e 1. Il byte  $a_7a_6...a_1a_0$  rappresenta il valore:

$$a_0 + a_1 \times 2 + a_2 \times 2^2 + ... + a_7 \times 2^7$$

Il numero più piccolo possibile è 0 (tutte cifre nulle), il numero più grande che possa essere rappresentato con un byte in cui tutte le cifre valgano 1 è  $2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + 2^5 + 2^6 + 2^7 = 255$ . Il numero di

combinazioni binarie possibili, compreso lo zero, è 256, che corrisponde ovviamente a 28.

#### Notazione esadecimale

I numeri binari sono difficoltosi da maneggiare poiché hanno molte cifre, anche per piccoli valori. Ma il valore di un byte può scriversi:

$$a_{0} + a_{1} \cdot 2 + \dots + a_{7} \cdot 2^{7} =$$

$$= a_{0} + a_{1} \cdot 2 + a_{2}2^{2} + a_{3}2^{3} + 2^{4}$$

$$= A_{0} + A_{1} \times 16$$

$$(a_{4} + a_{5} \cdot 2 + a_{6} \cdot 2^{2} + a_{7} \cdot 2^{3})$$

 $A_0$  e  $A_1$  valgono al massimo 15 (1 + 2 +  $2^2$  +  $2^3$ ). Sono, quindi, le cifre della rappresentazione del numero in base 16.

D'ora in poi indicheremo sempre i numeri in esadecimale, ma si tratta unicamente di una notazione: all'interno della macchina, i dati sono rappresentati in binario nei byte e immaginiamo il contenuto binario

dei byte in esadecimale sui nostri fogli.

Il passaggio da binario a esadecimale e viceversa è immediato, con l'aiuto della tabella 2.1. Per indicare le ultime cifre esadecimali, si usano le lettere dalla A alla F. Per passare dal binario all'esadecimale, si raggruppano i bit 4 a 4 (si completano ove occorra con degli 0 a sinistra) e si sostituisce ogni quartetto con la cifra esadecimale equivalente: dall'esadecimale al binario, si sostituisce ogni cifra con i suoi quattro bit equivalenti.

Tab. 2.1. Cifre esadecimali.

| Esadecimale | Binario | Decimale | Esadecimale | Binario | D | ecimale |
|-------------|---------|----------|-------------|---------|---|---------|
| 0           | 0000    | 0        | 8           | 1000    |   | 8       |
| 1           | 0001    | 1        | 9           | 1001    | • | 9       |
| 2           | 0010    | 2        | A           | 1010    |   | 10      |
| 3           | 0011    | 3        | В           | 1011    |   | 11      |
| 4           | 0100    | 4        | C           | 1100    |   | 12      |
| 5           | 0101    | 5        | D           | 1101    |   | 13      |
| 6           | 0110    | 6        | E           | 1110    |   | 14      |
| 7           | 0111    | 7        | F           | 1111    |   | 15      |

Per passare dal binario al decimale e viceversa, si passa per l'intermediario dell'esadecimale. Per la conversione esadecimale-decimale, si sostituisce ogni termine dell'espressione A<sub>0</sub> + A<sub>1</sub> · 16 + ... col suo valore.

#### Esempio

Sia da convertire 11101011 in decimale. Il numero è EB in esadecimale, quindi:  $B+E\cdot 16=11+224=235$ .

La tabella 2.2. fornisce, in funzione di x e di n, i valori di x · 16<sup>n</sup>.

| Tab. 2.2. | va. | iori | aı | X | • | 16 <sup>n</sup> . |
|-----------|-----|------|----|---|---|-------------------|
|-----------|-----|------|----|---|---|-------------------|

| X/N | 3     | 2    | 1   | 0 | X/N   | 3     | 2    | 1   | 0  |
|-----|-------|------|-----|---|-------|-------|------|-----|----|
| 1   | 4096  | 256  | 16  | 1 | 9     | 36864 | 2304 | 144 | 9  |
| 2   | 8192  | 512  | 32  | 2 | 10 A  | 40960 | 2560 | 160 | 10 |
| 3   | 12288 | 768  | 48  | 3 | 11 B  | 45056 | 2816 | 176 | 11 |
| 4   | 16384 | 1024 | 64  | 4 | 12 C  | 49152 | 3072 | 192 | 12 |
| 5   | 20480 | 1280 | 80  | 5 | 13 D  | 53248 | 3328 | 208 | 13 |
| 6   | 24576 | 1536 | 96  | 6 | 14 E  | 57344 | 3584 | 224 | 14 |
| 7   | 28672 | 1792 | 112 | 7 | 15 F  | 61440 | 3840 | 240 | 15 |
| 8   | 32768 | 2048 | 128 | 8 | 16 10 | 65536 | 4096 | 256 | 16 |

Ovviamente, è il C64 (e la sua stampante) che ci ha fornito questa tabella. Può essere utilizzata anche per la conversione decimale  $\rightarrow$  esadecimale.

#### Esempio

Per convertire 4238 in binario, si cerca il numero più grande presente nella tabella e < 4238.

È 4096, da cui: 4238 = 4096 + 142 = 142 + 1000 esa.

Allo stesso modo: 142 = 128 + 14 = 14 + 80 esa = E + 80 da cui 4238 = 108E esa = 0001 0000 1000 1110

Esercizio 2.1 Scrivere un programma in Basic che converte da decimale ad esadecimale e viceversa.

#### Aritmetica binaria ed esadecimale

Le regole delle operazioni sono generali, indipendenti dalla base di numerazione in questione. Quindi, si possono applicare, in binario od in esadecimale, le stesse regole conosciute per il sistema decimale.

#### Esempio

**Addizione.** Il riporto si fa a due in binario, ed a 16 in esadecimale. È la sola differenza:

| Decimale | Esadecimale                                       | Binario   |
|----------|---|---|
| 14       | OE  | 00001110  |
| + 23     | + 17  | 00010111  |
| 37       | 25  | 00100101  |
|          | 14 + 7 = 21 =<br>15esa<br>scrivo 5 e<br>riporto 1 | 1 + 0 = 1; 1 + 1 = 2 (10):<br>scrivo 0 e riporto 1<br>1 + 1 + 1 = 3 (11): scrivo 1<br>e riporto 1, ecc. |

#### Esempio

Moltiplicazione. Uno scorrimento a sinistra moltiplica per 10 in decimale, per 16 in esadecimale, per 2 in binario:

$$\begin{array}{c}
 3 \\
 \times 5 \\
 \hline
 15
\end{array} \times \begin{array}{c}
 11 \\
 101 \\
 \hline
 11 \\
 11 \times \times \\
 \hline
 1111
\end{array}$$

Il prodotto di un numero di p bit per un numero di n bit ha al massimo n + p bit: 2 byte danno un prodotto di 16 bit.

## Numeri interi con segno

Sappiamo ora rappresentare in binario i numeri interi positivi compresi tra 0 e 255. Si pongono però due problemi:

- la limitazione sulla grandezza del numero (la soluzione sarà di prendere una rappresentazione di più byte);
- la restrizione ai numeri positivi.

Per rappresentare i numeri, di qualsiasi segno, è sufficiente sacrificare un bit per rappresentare il segno. Tradizionalmente si utilizza il bit più significativo (bit 7, il più a sinistra) per rappresentare il segno: si crea la convenzione 0 = numero positivo, 1 = numero negativo. Ciò permette di avere, per i numeri positivi, esattamente la stessa rappresentazione precedente, salvo che si hanno solo 7 bit "utili" (il bit 7 vale 0) e quindi i numeri sono compresi fra 0 e 127 (7F esa). Per i numeri negativi sono possibili tre rappresentazioni:

#### Segno-valore

Il bit più a sinistra è il bit di segno, gli altri rappresentano il valore assoluto:

+3:00000011; -3:10000011

L'inconveniente è che le regole delle operazioni non sono conservate; occorrono delle regole differenti a seconda del segno degli operandi. Per esempio, se cerchiamo di fare +3+(-3) con le regole normali, otterremo 10000110, che non è corretto (dovremmo ottenere 00000000).

#### Complemento a 1

Per avere l'opposto di un numero si complementano tutti i bit  $(1 \rightarrow 0; 0 \rightarrow 1)$ . Ma, ancora, le regole di operazione non sono conservate:

$$+ 3:00000011; -3:11111100; + 3+(-3) = 111111111$$

#### Complemento a 2

Per avere l'opposto di un numero, si calcola il complemento a 1, poi si aggiunge 1 tralasciando l'eventuale riporto al di là del bit di segno.

#### Esempio

$$+ 3:00000011; -3:11111100 + 1 = 11111101$$
 (FD)

In esadecimale, si sottrae da FF il numero di cui si vuole l'opposto, poi si aggiunge 1.

## Esempio

Per calcolare -3: FF-3 = FC; FC + 1 = FD.

## Esercizio 2.2 Di quale numero è l'opposto FF?

Prendiamo l'opposto di FF. FF-FF = 00; 00 + 1;  $FF \ e$  l'opposto di 1, dunque FF (11111111) \ e la rappresentazione di -1.

È la notazione del complemento a 2 che è maggiormente implementa-

ta sui calcolatori. In particolare è impiegata anche sul 6502.

Infatti con questa rappresentazione si possono applicare le regole abituali dell'addizione e della sottrazione senza occuparsi del segno degli operandi. Ciò semplifica la realizzazione dell'unità aritmetico-logica all'interno del microprocessore.

Mostriamo qualche esempio di operazione. I numeri positivi possibili sono:

$$00000000 (0 = 0), 00000001 (01 = 1) \dots 011111110 (7E = +126), 011111111 (7F = +127)$$

Il numero 10000000 (80) non è l'opposto di nessun numero positivo. È negativo poiché ha il bit 7 a 1, e si ottiene facendo -127 -1, è -128. Esiste un numero negativo in più dei numeri positivi perché 0 è positivo dal punto di vista del suo bit di segno.

#### Addizione

Riporto tralasciato: il risultato è 1

$$2 + -3 \rightarrow 0000 \quad 0010 \\ + 1111 \quad 1101 \\ = 1111 \quad 1111 = -1 \qquad FF$$
  $-3 + 1 \quad FD \\ + 01 \\ \hline FE = -2$ 

$$-1 + (-2) \rightarrow 1111 \quad 1111 \\ + 1111 \quad 1110 \\ \hline 1 \\ \hline 1111 \quad 1101 \\ \hline Riporto tralasciato$$

FF

FE

FD = -3

#### Overflow

Alcune operazioni sono molto bizzarre.


Esempio

La somma di due numeri positivi (2 × 64) è un numero negativo (- 128)! Allo stesso modo:

Il fenomeno è dovuto al limitato numero di bit disponibili: quando un riporto passa dal bit 6 al bit 7, il risultato non è più corretto perché il bit 7 è il bit di segno. Se si disponesse di un bit in più il numero resterebbe positivo e il risultato sarebbe corretto.

La rappresentazione ha una caratteristica limitata tale da apparire

come ciclica:



## Propagazione del segno

Un'ultima proprietà interessante di questa rappresentazione è che, per passare da una notazione ad un'altra con più bit, basta ripetere il bit di segno sulla sinistra.

## Esempio

5 su 8 bit: 0000 0101; su 16 bit 0000 0000 0000 0101 (0005) -1 su 8 bit: 1111 1111 (FF); su 16 bit 1111 1111 1111 1111 (FFFF)

## Decimale codificato binario

Un'altra maniera di rappresentare i numeri sarebbe di partire dalla notazione decimale e di codificare in binario ciascuna delle cifre, da cui il nome della rappresentazione. Ma quanti bit occorrono per rappresentare ogni cifra decimale?

## Esercizio 2.3 Sono sufficienti tre bit?

Si utilizzano 4 bit per ciascuna cifra decimale. Ma, in 4 bit, si possono avere le cifre 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F. Solamente quelle dallo 0 al 9 sono utilizzate, ci sono 6 combinazioni inutilizzate che ci porranno dei problemi per i calcoli in modo decimale.

Un byte può valere da 00 a 99. Per andare più avanti, occorrono più byte. Anche qui, si può codificare il segno del numero o impiegare una notazione complementata.

Esercizio 2.4 33 è un numero BCD. Da quale byte è rappresentato in esadecimale?

# Rappresentazione dei caratteri

Si decide che un carattere sarà rappresentato da un byte. Una stringa di caratteri sarà la giustapposizione di byte rappresentanti caratteri successivi. Ogni byte può rappresentare 256 caratteri differenti, ed è un set più che sufficiente.

Il C64 utilizza il set di caratteri ASCII. D'altra parte, un codice abbreviato è utilizzato dalla memoria dello schermo, il codice schermo. I codici sono riuniti in esadecimale nella tabella 2.3 a pagina 42.

# Dati composti

Un byte da solo può costituire un dato. Abbiamo visto che, in questo caso, può rappresentare un numero intero compreso tra 0 e 255, oppure tra -128 e 127, o anche un carattere alfanumerico.

Ma un byte può anche essere membro di un gruppo di byte che rappresentano un dato: infatti alcuni dati hanno bisogno di più byte per essere rappresentati, per esempio i numeri interi più grandi di 255.

Chiameremo questi dati: dati composti.

I diversi byte che formano un dato composto possono svolgere il medesimo ruolo (esempio: stringa di caratteri) o ruoli differenti (esempio: numero reale ove si distingue la mantissa dalla caratteristica). Non confondete tale affermazione con la nozione di dato strutturato (esempio: array, lista) ove sono raggruppati degli elementi che possono loro stessi essere formati da più byte.

# Numeri in precisione multipla

Per rappresentare numeri più grandi di 255, bisogna utilizzare più byte. Per esempio, una coppia di byte rappresenta un numero di 16 bit, quindi compreso tra 0 e 65535. Se il numero è considerato con segno, rappresentato in complemento a 2, è compreso tra -32768 e +32767.

È il caso delle variabili con prefisso % nel Basic del C64.

L'ordine byte alto-byte basso nel quale sono memorizzati i due byte è poco importante (a condizione di conoscerlo e di attenervisi). Notiamo che, quando il numero rappresenta un indirizzo, per seguire la convenzione abituale del 6502, il byte basso precede il byte alto.

# Esercizio 2.5 Fare il complemento a 2 di |35||4A|

# Numeri in virgola mobile

Si tratta di rappresentare i numeri reali, non interi. Ci si ispira alla notazione "scientifica" dei numeri. Per esempio, 1.233.000.000 si potrà scrivere  $0.1233 \times 10^{10}$ .

Tab. 2.3. Codici caratteri del C64 (in esadecimale).

| CARATTERE   | CODICE<br>SCHERMO*  | ASCII  | CARATTERE   | CODICE<br>SCHERMO*  | ASCII  | CARATTERE   | CODICE<br>SCHERMO*   | ASCII   |
|---|---|--|---|---|--|---|--|---|
| A a a B b c d e f g f h l j k l m n o o p q r s t | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>A<br>B<br>C<br>P<br>E<br>F<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14 | 41<br>42<br>44<br>45<br>46<br>47<br>48<br>49<br>4A<br>40<br>4F<br>51<br>51<br>52<br>54             | ( ) ) " . **  **  **  * * * * * * * * * * * * *   | 28<br>29<br>22<br>27<br>23<br>24<br>25<br>26<br>1C<br>1F<br>5E<br>1B<br>1D<br>Ø<br>41<br>53<br>5A<br>5B | 28 +<br>29 +<br>27 +<br>23 +<br>24 +<br>25 +<br>26 +<br>5C<br>5F<br>DE<br>5B<br>5D<br>4Ø<br>C1<br>D3<br>DA<br>D8<br>BD +<br>AD + | J J K U I I                                       | 66<br>68<br>5C<br>77<br>78<br>62<br>79<br>6F<br>72<br>73<br>6B<br>71<br>4A<br>4B<br>55<br>55<br>49<br>63<br>45 | A6 + A8 + DC B7 + B8 + A2 + B9 + AF + B2 + B3 + AB + B1 + CA CB D5 C9 A3 + C5 |
| U U V V W W X X X Y Y Z Z                         | 15<br>16<br>17<br>18<br>19  | 55<br>56<br>57<br>58<br>59<br>5A   |   | 70<br>6E<br>7E<br>7C<br>6C<br>7B  | BØ + AE + BE + BC + AC + BB +  | D C F R   | 44<br>43<br>40<br>46<br>52<br>64   | C4<br>C3<br>CØ<br>C6<br>D2<br>A4 +  |
| 0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8         | 30<br>31<br>32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39  | 30 +<br>31 +<br>32 +<br>33 +<br>34 +<br>35 +<br>36 +<br>37 +<br>38 +<br>39 +                       | spazio Sp O P L N N V H O V V D O V V D O V V D O V D | 20/60<br>4F<br>50<br>7A<br>4C<br>4E<br>4D<br>56<br>5B   | 2Ø +<br>CF<br>DØ<br>BA +<br>CC<br>CE<br>CE<br>D6<br>DB   | T G B H Y   | 65<br>54<br>47<br>42<br>5D<br>48<br>59<br>67   | A5 + D4 C7 C2 DD C8 D9 A7 +   |
| +   | 2B<br>2D<br>2A<br>2F<br>1E<br>2E<br>3D<br>3C<br>3E<br>21<br>3F<br>3A<br>3B<br>2C                      | 2B +<br>2D +<br>2A +<br>2F +<br>5E<br>2E +<br>3D +<br>3C +<br>3C +<br>3F +<br>3A +<br>3B +<br>2C + | w o   | 7F<br>57<br>51<br>74<br>75<br>61<br>76<br>6A<br>69<br>5F  | BF<br>D7<br>D1<br>B4 +<br>B5 +<br>A1 +<br>B6 +<br>AA +<br>AP +<br>DF   | Return Return d g b h Home Clr Del Inst RvsC OffC |  | ØD 8D 1D 9D 11 13 93 14 94 12 92  |

#### Note alla tabella 2.3

Se il codice ASCII del carattere x è uguale ad a, allora il codice ASCII di 'shift' x è uguale ad a+128 (a+80esa)

+ Quando un codice ASCII, a, è seguito dal segno +, si può anche usare il codice a+64 (a+40esa).

\* Per ottenere il carattere in campo inverso, aggiungere 128 (80esa) al codice schermo.

Se vi sono due caratteri nella medesima colonna, il primo corrisponde al modo "grafico", il secondo al modo "minuscolo".

Tutti i numeri andranno rappresentati seguendo tale modello, ma poiché siamo in binario, ogni numero sarà nella forma:

$$0,m \times 2^{c}$$

ove m è la mantissa e c la caratteristica.

Ci basta, ora, rappresentare c ed m su un certo numero di byte, senza dimenticare il segno del numero e il segno della caratteristica (per i numeri piccoli, abbiamo le potenze negative di due).

Il C64 segue i principi di cui sopra per memorizzare i numeri reali ma, ed è per questo che la notazione si chiama "in virgola mobile", il numero è memorizzato sempre in forma "normalizzata": gli scorrimenti voluti sono effettuati affinché il bit più significativo della mantissa sia 1 e, naturalmente, l'esponente è manipolato di conseguenza.

## Esempio

$$1/4 = 0.01 \times 2^{0}$$
 (c = 0; m = 0100...)

Sarà memorizzato nella forma  $0.1 \times 2^{-1}$  (c = -1; m = 1000...)

Il C64 rappresenta i numeri reali su 5 byte, di indirizzo da n ad n + 4. All'indirizzo n, si trova la caratteristica, non in complemento a due, ma nella forma 80esa+esponente.

Per esempio, se l'esponente è 2, avremo 82, se è -2, avremo 7E. Quando la caratteristica è FF, l'esponente vale +127. Quando la caratteristica è 00, l'esponente vale -128: in effetti tutti i numeri che hanno tale caratteristica vengono considerati nulli.

La mantissa occupa i byte da n+1 ad n+4, cominciando dal byte più significativo (n+1). Il byte meno significativo è n+4.

Come si memorizza il segno del numero? Per questo si ricorda che il bit 7 del byte più significativo (n+1) è sempre a 1; è la definizione di normalizzazione.

Non è dunque necessario memorizzarlo; per convenzione, è sempre 1: allora, è rimpiazzato dal bit di segno: 1 se il numero è negativo, 0 se è positivo.

Esempio

1= 1 => 1 9/1×210

Il numero + I 1 = 0,1 × 2<sup>1</sup> (poiché 0,1 = 1/2) da cui l'esponente 1, mantissa 1000... 0000 quindi

ma il bit di segno deve essere a 0 perciò

*Il numero –1* stessa cosa del numero +1 ma il bit di segno deve essere a 1, perciò

Il numero +4  $4=0,1 \times 2^3$ da cui 83 80 00 00 00

e infine 83 00 00 00 00 per annullare il bit di segno

-0522

$$0,25 = 0,1 \times 2^{-1}$$

da cui

7F 80 00 00 00 il bit di segno è conservato.

Il numero 5,5

$$5,5 = 101,1 = 0,1011 \times 2^3$$

perciò 83 B0 00 00 00 e infine 83 30 00 00 00

Il numero -100000

$$100000 = 6250 \times 16$$
  
 $6250 = 4096 + 2048 + 96 + 10$   
 $= 1000 + 800 + 60 + A \text{ esa} = 186A0 \text{ esa}$ 

perciò

$$100000 = 186A0 \text{ esa} = 1\ 1000\ 0110\ 1010\ 0000\ \text{bin}$$
  
= 0,1 100 0011 0101 0000 0 × 2<sup>17</sup>  
= 91 C3 50 00 00

La rappresentazione definitiva è quindi 91 C3 50 00 00 poiché il bit di segno è mantenuto a 1 (volevamo –100000).

#### Esercizio 2.6

- a) Spiegare la presenza del numero 91 nell'esempio precedente.
- b) Rappresentare +100000.

Per decodificare un numero, le operazioni sono esattamente le stesse, in ordine inverso.

## Esempio

Cosa rappresenta FF D2 C4 31 BA? L'esponente è FF-80 = 7F = +127. Il numero è negativo poiché il bit 7 di D2 è a 1. La mantissa è m=D2 C4 31 BA, che rappresenta

 $0,m \times 2^{127}$  $0,m = m \times 2^{-32}$ 

quindi il numero è:

 $-m \times 2^{127-32} = -m \times 2^{95}$ m vale 3,53607315 × 10<sup>9</sup> (grazie al programma dell'esercizio 2.1).

 $2^{95} = 10^{95\log 2} = 10^{95 \times 0,30103...} = 3,96140813 \times 10^{28}$  da cui il numero = -1,40078289 × 10<sup>38</sup>.

Esercizio 2.7 Cosa rappresenta 90 25 5B 3A 00?

In effetti, una variabile reale Basic è rappresentata nella memoria delle variabili nella forma

N N C M M M

dove C ed MMMM sono i 5 byte visti precedentemente mentre N N

sono i due byte che contengono le prime due lettere del nome della variabile in codice ASCII. È la ragione per la quale solo le prime due lettere della variabile sono significative in Basic.

Esiste una terza rappresentazione delle variabili reali nel C64. È quella degli accumulatori mobili. Il C64 ha tre zone di memoria in cui un numero in virgola mobile può essere memorizzato per i calcoli. Il

principale è all'indirizzo n = 61, gli altri sono in 69 e 57. L'accumulatore mobile è nella forma:

n↓ CM1 M M M M2 S

ove C è la caratteristica, M1MMM è la mantissa, ma in M1 il bit 7 è messo a 1, M2 è una copia di M1 ma con il bit di segno come nella

rappresentazione precedente e S è un byte di codifica del segno: FF = negativo, 00 = positivo. M2 serve da zona ausiliaria per gli arrotonda-

Così, il numero +4 ha, per rappresentazione classica, 83 00 00 00 00 e, per rappresentazione in accumulatore: 83 80 00 00 00 00 00, mentre -4 ha per rappresentazione in accumulatore: 83 80 00 00 00 80 FF.

Esercizio 2.8 Rappresentazione in accumulatore dei numeri +5,5 e -5.5?

Ciò che è importante in questa rappresentazione è che si possono dedurre immediatamente due cose: l'ordine di grandezza limite dei

numeri maneggiabili e la precisione della rappresentazione.

L'ordine di grandezza risulta dallo spazio di memoria limitato della caratteristica: l'esponente più grande è +127 ( $2^{127} = 10^{37}$  circa). Dal lato dei numeri più piccoli, in modulo, l'esponente minore è -128  $(2^{-128} = 10^{-38} \text{ circa})$ : tutti i numeri più piccoli saranno confusi con lo zero.

Per ciò che concerne la precisione, i due numeri più vicini che possono essere distinti differiscono per il bit 32 della mantissa. Questo numero vale  $2^{-32} = 10^{-9.63}$ , ciò spiega perché il C64 ha 9 cifre significative per i numeri reali.

Esercizio 2.9 Abbozzate una rappresentazione che disponga di 14 cifre significative. Stessa domanda con 16.

# Rappresentazione di un indirizzo

Tutti gli indirizzi da maneggiare nel 6502 sono di 16 bit poiché tale microprocessore può indirizzare 64 K.

Occorrono due byte e la particolarità è che si trova sempre prima il

byte basso e poi il byte alto.

Ciò si ritrova nella parte indirizzo delle istruzioni in linguaggio macchina che fanno riferimento ad un indirizzo di 16 bit (esempio: indirizzamento diretto), nei puntatori di indirizzamento indiretto, nei vettori di interruzione e in tutti i puntatori manipolati dal sistema operativo del C64.

#### Esempio

Gli indirizzi \$37, \$38 contengono l'indirizzo limite (+1) della RAM disponibile.

Su un C64, si ha allora \$37 \$38 poiché la ROM comincia in A000 esa.

# Rappresentazione di istruzioni

Le istruzioni-macchina sono rappresentate, come abbiamo visto al

capitolo 1, su più byte.

Il primo (qualche volta unico) byte è una codifica arbitraria della natura dell'operazione e del modo di indirizzamento. Questi codici sono indicati in appendice. I byte seguenti codificano l'indirizzo di memoria relativo all'istruzione, tenuto conto del modo di indirizzamento utilizzato.

Allo stesso modo, esiste un metodo di codificare in memoria le istruzioni di un programma Basic. Lo descriveremo a titolo indicativo. Infatti, un'istruzione Basic è rappresentata, all'ingrosso, come la stringa di caratteri che la compongono.

Ci sono solo due eccezioni a tale schema:


1. Le parole-chiave Basic sono rappresentate da un byte che costituisce un codice operativo. Ciò spiega due cose: non si guadagna niente in spazio di memoria ad abbreviare le parole-chiave e se lo si è fatto il listing restituisce le parole-chiave non abbreviate.

2. La linea di istruzioni termina con un byte 00 (segno di fine) e comincia con 4 byte particolari: i primi due formano un puntatore al primo byte della linea di istruzioni seguente. Lo si chiama legame.

Gli altri due codificano il numero della linea corrente.

#### Esempio

In \$813 comincia la linea 10. La linea seguente in \$820. Si troverà in memoria:



Dopo l'ultima istruzione del programma si trova un'istruzione a legame nullo (e null'altro): 00 00. Quindi la fine del programma è segnalata dalla presenza di tre byte nulli consecutivi.

# Stringhe di caratteri

Una stringa di caratteri è rappresentata semplicemente dal seguito di byte che codificano ciascun carattere.

Ciò è, infatti, molto potente: purché si abbia sufficiente memoria - e dischi di grande capacità esistono – si può far entrare, in un elaboratore, qualsiasi informazione che può pronunciarsi o scriversi sia l'enciclopedia Treccani che le opere complete di Dante!

Questa o quella descrizione di Dante, talmente approfondita che sia, è accessibile all'elaboratore per il quale è semplicemente una stringa di caratteri.

Secondo i casi, i caratteri successivi possono essere memorizzati salendo o discendendo la memoria.

In Basic, le variabili stringhe sono memorizzate in due volte: la stringa propriamente detta dall'indirizzo  $\bf a$  all'indirizzo  $\bf a+l-1$  (l= lunghezza stringa) e un descrittore di 7 byte nella forma N1 N2 L A1 A2 00 00. N1 è il primo carattere del nome; N2 è il secondo carattere +80 esa; L è la lunghezza. A1 A2 formano un puntatore verso l'indirizzo  $\bf a$  di inizio della stringa.

Esercizio 2.10 Qual è la conseguenza essenziale di questa rappresentazione?

Si vede, con i descrittori di variabile, un eccellente esempio di dato strutturato in cui ogni byte svolge un determinato ruolo.

Un altro esempio è quello delle istruzioni Basic in cui si implementa

un concatenamento.

Gli array semplici formano una struttura meno complicata poiché i byte hanno il medesimo ruolo, sono solamente accostati. Nondimeno, alcune volte si implementano gli array con al primo byte la lunghezza seguita dai byte di dati propriamente detti.

TAB LUNGHEZZA DATO 1 DATO 2 ... DATO N

L'array è allora indipendente. Se AR è il suo indirizzo di base, si accede al byte  ${\bf p}$  facendo:

LDX #p LDA AR,X

e il test finale sarà

CPX AR BNE INIZIO

#### IL MONITOR ESADECIMALE

Il monitor esadecimale è un programma capace:

- di visualizzare in esadecimale il contenuto di ogni cella di memoria;
- di modificarne il contenuto;
- di visualizzare e di modificare il contenuto dei registri interni del 6502:
- di eseguire codice in linguaggio macchina a partire da un indirizzo specificato dall'utente.

Questo monitor è il minimo di cui bisogna disporre per poter editare, eseguire e mettere a punto un programma in linguaggio macchina. È il software di base di cui si dispone sui microelaboratori ad una sola scheda quali il KIM.

L'inconveniente sta nella scomodità di dover tradurre in esadecimale il programma scritto in assembler simbolico. Questo assemblaggio a

mano può essere fatto solo per programmi brevissimi.

Perciò lo utilizzeremo per programmi estremamente semplici che scriveremo al capitolo 3. Di seguito, descriveremo i monitor di questo genere di cui si dispone per il C64.

Ci sono, infatti, più monitor in linguaggio macchina disponibili per il

C64.

- 1. SUPERMON 64 di J. Butterfield che è stato pubblicato dalla rivista americana "Compute" e che è di dominio pubblico, quindi utilizzabile gratuitamente.
- 2. MONITOR 8000 o C000. È il monitor presente sul dischetto assembler venduto da PROCEP. Ha due versioni che si caricano in \$8000 o in \$C000, a seconda dell'utilizzazione della memoria che desiderate.
- 3. La cartuccia monitor della AUDIOGENIC. Il suo vantaggio è di essere in cartuccia, dunque sempre pronta all'uso.

Diamo, qui, delle indicazioni sull'uso dei tre; le loro funzioni sono praticamente identiche.

- SUPERMON si carica facendo LOAD e poi RUN;

- MONITOR, facendo LOAD "...", 1,1 poi SYS 8\*4096 oppure SYS 12\*4096 secondo la versione;

- AUDIOGENIC si attiva facendo SYS 8\*4096 o SYS 32768.

In ogni caso si ottiene una visualizzazione del tipo:

B\*

PC SR AC XR YR SP .;803E 32 00 83 00 F6

Il punto segna l'attesa di un comando. La visualizzazione è quella dello stato dei registri: PC program counter (contatore di programma), SR status register (registro di stato), AC accumulatore, X, Y, SP stack pointer (puntatore alla pila).

I principali comandi del monitor sono: M visualizzazione memoria, R visualizzazione registri, G esecuzione, X ritorno al Basic, L caricamen-

to programma, S scaricamento programma su disco o nastro.

#### Comando M

Questo comando permette di visualizzare una zona di memoria ed, eventualmente, di modificarla.

Il comando si scrive: .M ∟ ind1,ind2

ove **ind1** è l'indirizzo di partenza ed **ind2** l'indirizzo di fine della zona da visualizzare.

Gli indirizzi vanno scritti in esadecimale su quattro cifre (A0 va scritto 00A0). Lo spazio tra **M** e gli indirizzi è obbligatorio.

La virgola che separa gli indirizzi può essere sostituita da uno spazio o un trattino.

La visualizzazione può superare ind2 se ciò è necessario per completare una linea.

## Esempio

Premete '<u>clr</u>'. Poi (in alto sullo schermo), premete M 0400 - 0420. Si otterrà

#### M 0400-0420

- .:0400 0D 20 30 34 30 30 2D 30
- .:0408 34 32 30 2E 20 20 20 20
- .:0410 20 20 20 20 20 20 20 20
- .:0418 20 20 20 20 20 20 20 20
- .:0420 20 20 20 20 20 20 20

0400 è la memoria dello schermo, si riconoscono in 0400 0D che è il codice schermo di M, seguito da 20 (spazio), 30 (0), 34 (4)... ecc.

#### Modifica di una cella di memoria

Come modificare il contenuto di una o più celle di memoria? È molto semplice: il principio è quello dell'editor di schermo. Supponiamo di voler modificare il contenuto di 0400: portiamo il cursore sulla linea voluta:

. : 0400 0D 20 30 ...

Poi sulla colonna voluta

. : 0400 0 D 20 30 ...

Lì premiamo il valore che vogliamo in 0400, supponiamo che sia 01:

. : 0400 01 20 30...

Se vogliamo modificare altri valori lo facciamo, infine 'Return'. Supporremo di voler mettere 02 in 0401, 03 in 0402 e 04 in 0403:

.: 0400 01 02 03 ...

Dopo il 'Return':

.: 0400 01 02 03 ...

: 0408 20 20 20 ...

ma ABCD è apparso sulla prima riga dello schermo: è la prova che la scrittura ha avuto luogo, poiché 01, 02, 03, 04 sono i codici schermo di A, B, C, D.

<u>Domanda</u>: cerco di fare la stessa cosa in 0410, cioè metto 01, 02, 03, 04 in 0410. Dovrebbe apparire un secondo ABCD sulla prima linea dello schermo; o non c'è niente.

In effetti, si può sperare che le scritture siano state fatte in memoria e i caratteri ABCD dovrebbero apparire. Infatti, è la memoria di schermo che ci prende in giro: i caratteri sono scritti in blu su blu! Abbiamo scritto solo il codice carattere nella memoria di schermo. Avremmo dovuto scrivere anche il loro codice nella memoria di colore che è in \$D800.

Fate: .M D800 - D820

Ottenete, in D810, D811 ecc. valori che finiscono col 6 (conta solo la seconda cifra esa). Sostituite i 6 con delle E. Le vostre lettere dovrebbero apparire. Potete anche avere le lettere di colore diverso se mettete dei valori differenti in D810, 11, 12, e 13.

Ma allora perché il primo ABCD è apparso?

Perché andava a sostituire una scrittura già presente sullo schermo, quindi la memoria colore aveva già dei valori utili.

#### Caricamento di un programma

Ora stiamo per mettere in pratica ciò che precede inserendo un minu-

scolo programma in memoria.

Questo programma è estremamente semplice: fa la somma del contenuto di due celle di memoria N1 ed N2 e mette il risultato in una terza, R.

Scriveremo dapprima il programma in assembler simbolico. Cominciamo con qualche direttiva, ovviamente per specificare dove sarà installato il programma.

Scegliamo qui di iniziare in C000 (49152), che è una zona tranquilla.

| *      | = <b>C</b> 000 | ; fissa l'origine |
|--------|----------------|-------------------|
| N1     | * = * + 1      | ; riserva spazio  |
| N2     | * = * + 1      | ; per le          |
| R      | * = * + 1      | ; variabili       |
| INIZIO | LDA N1         | ; N1 in A         |
|        | CLC            | ; $riporto = 0$   |
|        | ADC N2         | ; somma N2 in A   |
|        | STA R          | ; memorizza in R  |
|        | BRK            | ; fine programma  |

Questo programma dovrebbe spiegarsi da solo. Gli unici due punti da specificare sono **CLC** che è dovuto al fatto che **ADC** fra la somma comprendendo il riporto precedente e **BRK**: se si vuole che il monitor riprenda il controllo dopo l'esecuzione di un programma, quest'ultimo deve terminare con **BRK**.

Dobbiamo ora fare l'assemblaggio a mano del nostro programma. Per questo, la tabella dell'appendice 2 è indispensabile.

\* = C000, l'assemblaggio inizierà all'indirizzo C000. Ne prendiamo

nota.

N1 \*=\*+1 riserva un byte per N1. N1 sarà in C000, lo annotiamo, e siamo pronti ad assemblare in C001.

Le due direttive seguenti installano N2 ed R in C001 e C002.

Allora INIZIO si assembla a partire da C003:

| C000 | N1     | * = * + 1 |
|------|--------|-----------|
| C001 | N2     | * = * + 1 |
| C002 | R      | * = * + 1 |
| C003 | INIZIO |           |

Per assemblare LDA, si reperisce la linea LDA nella tabella dell'appendice II. Sì, ma quale colonna? dipende dal modo di indirizzamento. Qui, l'indirizzo cercato è C000, che non può essere di pagina zero. L'indirizzamento è diretto, da cui il codice operativo AD, l'istruzione completa AD 00C0 e il numero di Byte utilizzati: 3. Si deduce che la prossima cella libera per l'istruzione che segue è: C003 + 3 = C006. L'assemblaggio prosegue secondo gli stessi principi:

| C003 | AD | 00 | C0 | INIZIO | LDA N1 |
|------|----|----|----|--------|--------|
| C006 | 18 |    |    |        | CLC    |
| C007 | 6D | 01 | C0 |        | ADC N2 |
| C00A | 8D | 02 | C0 |        | STA R  |
| C00D | 00 |    |    |        | BRK    |

Per caricare il programma, non ci resta che decidere il valore da mettere in C000 (per N1), C001 (per N2). Per N1 e N2 prendiamo 15 e 28 perciò, una volta caricato il programma, avremo:

.: C000 15 28 00 AD 00 C0 18 6D .: C008 01 C0 8D 02 C0 00 00 00

<u>Domanda</u>: volete ottenere il listing, qui sopra, sulla stampante? Premete X per uscire dal monitor. Premete in modo diretto del Basic

OPEN 4,4: CMD 4: SYS 8\*4096

ed infine M.

#### Comando G

Si scrive nella forma: . G indirizzo

Ha l'effetto di lanciare l'esecuzione a partire dall'indirizzo dato.

Così, per eseguire il nostro programma qui sopra, si farà:

.G C003 'Return'

Viene visualizzato:

B\*

PC SR AC XR YR SP .; C00D 30 3D E6 00 F6

in cui l'elemento interessante è che c'è 3D (15 + 28 in esa) nell'accumulatore. Si verifica che tale valore è anche in R (C002) con l'aiuto del comando M.

Si vede come l'esecuzione di un programma può essere seguita inserendo delle istruzioni **BRK** che restituiscono il controllo al monitor, ciò che permette di esaminare il contenuto dei registri o delle celle di memoria desiderate.

Esiste una forma abbreviata del comando: G da solo che fa partire l'esecuzione dall'indirizzo contenuto attualmente nel PC.

#### Comando R

Permette di visualizzare il contenuto dei registri del 6502 (stessa visualizzazione di quando si torna al monitor dopo un'istruzione BRK). Il contenuto dei registri può essere modificato. Bisogna procedere, come per la memoria, con l'editor di schermo con l'aiuto del cursore. Non dimenticate che è 'Return' che convalida la linea visualizzata: quindi la modifica non diventa effettiva che dopo aver fatto 'Return'.

Al momento del prossimo comando G, i valori visualizzati, eventualmente modificati, saranno nei registri propriamente detti e il programma partirà con tali valori.

#### Esempio

Caricate il programma:

\* = \$C050 C050 8E 55 C0 STX \$C050 C053 00 BRK

Modificate X da come è mostrato, con un comando R, in modo che valga BB.

Eseguite il programma (G C050). Verificate che ci sia BB in C050 (M C055 - C056).

#### Comando X

Questo comando fa uscire dal monitor per ritornare al Basic: si ottiene la visualizzazione di READY.

#### Comando S

Permette di salvare un programma su cassetta o disco, come se si trattasse di un programma Basic.

La differenza è che bisogna precisare gli indirizzi di inizio e di fine programma (per un programma Basic, il sistema li conosce automaticamente).

Il comando si scrive:

# .S "nome", perif, ind1, ind2

- nome è il nome che si vuol dare al programma. Per il disco è numero disco:nome;
- perif è il numero della periferica 01 o 02 per la cassetta, 08 per il disco (lo 0 è obbligatorio: occorrono due cifre);
- ind1 è l'indirizzo d'inizio;
- ind2 è l'indirizzo di fine +1. I due indirizzi devono essere di quattro cifre.

#### Esempio

- per la cassetta scriveremo:.S "SOMMA",01,C000,C00E
- per il disco:.S "0:SOMMA",08,C000,C00E

## Esercizio 2.11 Perché C00E?

## Comando L

Questo comando è il duale del precedente. Permette di caricare un programma nella zona di memoria che si era precedentemente specificato durante il salvataggio.

Il comando si scrive:


.L "nome",perif

#### Esempio

.L "SOMMA",01 cassetta

.L "0:SOMMA",08 disco

Ora siamo pronti ad abbordare seriamente la programmazione in assembler poiché disponiamo delle utilities necessarie che formano il monitor.



# Programmi elementari e complicati

Siamo ora ai piedi del muro: si tratta di passare alla programmazione effettiva.

Abbiamo le utilities che ci servono per questo: fintanto che i nostri programmi non siano troppo lunghi, possiamo farne l'assemblaggio a mano e caricarli in memoria con l'aiuto del monitor.

Per i programmi più lunghi, utilizzeremo l'assembler descritto al

capitolo seguente.

Per ora, cominciamo coi programmi aritmetici più elementari, poi esploreremo le utilizzazioni pratiche dei modi di indirizzamento del 6502: sappiamo che il 6502 è particolarmente ricco da questo punto di vista.

#### PROGRAMMI ARITMETICI ELEMENTARI

## Somma su 8 bit

Il programma aritmetico più semplice l'abbiamo già visto al capitolo 2, a titolo d'esempio dell'utilizzazione del monitor è la semplice addizione di due numeri.

Tuttavia si manifesta una particolarità importante del 6502: lo stato precedente del flag di riporto (C) interviene nel risultato. L'effetto esatto dell'operazione ADC è  $A \leftarrow A+M+C$  (A= accumulatore, M= memoria relativa). Se si vuole un'addizione pura, è sufficiente annullare C (Carry = riporto) con un'istruzione CLC precedente. È quello che abbiamo fatto.

Sì, ma perché il 6502 non ha un'istruzione di addizione semplice? È a scopo di economia: non dimentichiamo che il numero di combinazioni

istruzione-modo d'indirizzamento è limitato a 256 poiché il codice operativo è di un byte.

Gli inventori del 6502 hanno scelto di "impoverire" il set di istruzioni per arricchire i modi di indirizzamento, che è un punto di forza di questo microprocessore.

Peraltro è indispensabile disporre di un'istruzione che faccia intervenire il riporto per poter eseguire delle somme in doppia precisione, come ne vedremo più avanti.

Un parametro importante che caratterizza una istruzione è la sua azione sui flag di stato. Si vede, dalla tabella dell'appendice 2, che ADC agisce sui flag:

N (messo a 1 se il risultato è negativo);

Z (messo a 1 se il risultato è nullo);

C (messo a 1 se si è generato un riporto);

V (messo a 1 se si è prodotto un superamento di capacità "overflow").

Per allenarci a interpretare queste indicazioni, eseguiremo il programma di pagina 39 per differenti coppie di valori di N1 ed N2 (indirizzo C000 e C001).

Nell'accumulatore (sotto AC), si vede che il numero visualizzato è la somma dei nostri due numeri.

Per interpretare il contenuto del registro di stato (sotto SR), ricordiamo il suo schema:

NVXBDIZC (X è inutilizzato e vale sempre 1).

Per la prima coppia di valori (15 e 28), si ottiene: AC = 3D (è proprio 15+28 esa) e SR=30 esa = 0011 0000, cioè:

N = 0 (il risultato è positivo)

VV = 0 (non c'è overflow)

X = 1 (deve sempre essere 1)

B = 1 (si è appena eseguita una BRK)

D = 0 (non si è in modo decimale)

I = 0 (gli interrupt sono abilitati)

L = 0 (il risultato non è nullo)

C = 0 (non c'è riporto)

Proviamo altri esempi:

FF + 01 = 00 SR = 33

Si è fatto (-1)+1. Si ottiene logicamente 0 e Z=1.

Si vede anche che c'è un riporto (C=1). Infatti, in esa, FF+01 fa 100. C'è dunque un riporto, ignorato nel risultato, come è regola nel complemento a due.

54 + 36 = 8A SR = F0

Si trova Z=0 e C=0: risultato non nullo e niente riporto. Ma abbiamo anche N=1 (risultato negativo: 8A=-138 decimale) e V=1. C'è, in effetti, overflow: 54+36>7F(127) ecco il perché una somma di due numeri positivi appare negativa; è, per definizione, una condizione di overflow.

FF + FE = FD (-1) + (-2) = (-3) SR = B1 = 1011 0001

= 1 : riporto ignorato C = 0 : risultato non nullo Z = 0 : non c'è overflow V = A : risultato negativo (-3) N

Esercizio 3.1 Fare la somma C0+A0. Prevedere il risultato e il registro di stato che deve apparire. Interpretarlo. Verificare poi sulla macchina.

# Alcuni modi d'indirizzamento

Conosciamo ora 5 istruzioni: LDA, STA, CLC, ADC e BRK.

CLC e BRK hanno, per solo modo di indirizzamento, il modo implicito: infatti, rappresentano un'operazione puramente interna che non ha bisogno di precisare un indirizzo; stanno quindi in un byte.

CLC (forza C a 0) appartiene al gruppo delle istruzioni esplicite incon-

dizionate sui flag di stato.

A questo stesso gruppo appartengono SEC (forza C a 1), SED e CLD (forza a 1 o a 0 il flag D), SEI e CLI (forza a 0 o a 1 il flag I) e CLV (forza a 0 il flag V; SEV non esiste).

Ricordiamo che altre istruzioni sono in grado di agire sui flag, l'abbiamo visto per ADC. Ma, in tal caso, i flag sono settati non incondizionatamente, ma secondo le operazioni e i dati relativi.

Domanda: nell'esercizio di allenamento precedente, esaminiamo il registro di stato per vedere come agisce ADC. Ma lo stato che osserviamo è ottenuto dopo due altre istruzioni STA e BRK.

- STA non agisce su alcun flag (cfr. appendice 2).

- Quanto a BRK salva il registro SR nella pila ed è lo stato così come è stato salvato che il monitor ci permette di esaminare. Si può dunque dire che è lo stato risultante dopo ADC che noi osserviamo. Occorre, naturalmente, stare attenti a non intercalare delle istruzioni che modifichino SR se vogliamo osservare l'azione di un'istruzione sui flag.

Le altre tre istruzioni sono state utilizzate nel modo di indirizzamento più naturale, l'indirizzamento diretto in cui il codice operativo è semplicemente seguito dall'indirizzo in due byte. Ricordatevi l'inversione byte basso-byte alto dei due byte dell'indirizzo. Queste istruzioni sono suscettibili di altri modi di indirizzamento: ora ne vedremo qualcuno.

#### Indirizzamento immediato

Per manipolare un numero conosciuto in quanto tale, si dice che si tratta di una costante non è l'indirizzo che figura nell'istruzione, ma il numero stesso.

Questo si chiama modo di indirizzamento immediato. È segnalato in assembler simbolico dal segno #.

#### Esempio

Sommiamo 38 e 24 (esa) nell'accumulatore; non memorizziamo il risultato perché il monitor ci permette di osservarlo nell'accumulatore. Il programma comincia in C000:

\* = \$C0000 C000 A9 38 LDA #\$38 C002 18 CLC C003 69 24 ADC #\$24 C005 00 BRK

**LDA** e **ADC** si assemblano questa volta in due byte. Come sempre, i codici operativi ci sono forniti dall'appendice 2. Otteniamo come risultato: AC = 5C e SR = 30.

Esercizio di allenamento 3.2 Rifate, questa volta in modo immediato, le addizioni provate precedentemente.

#### Indirizzamento pagina zero

Questo modo di indirizzamento permette di guadagnare spazio in memoria e tempo di esecuzione.

È derivato dall'indirizzamento diretto e consiste nel particolarizzare una zona di 256 byte di memoria, la pagina zero.

La pagina zero è l'insieme dei 256 primi byte della memoria, di indirizzamento tra 0000 e 00FF: il byte alto dell'indirizzo è sempre 00 da cui il nome della pagina.

Si può perfettamente indirizzare un byte della pagina zero con l'aiuto dell'indirizzamento diretto: si sarà semplicemente nel caso particolare in cui il terzo byte dell'istruzione è 00.

#### Esempio

#### AD 01 00 LDA \$0001

L'indirizzamento pagina zero consiste nell'evitare di scrivere tale 00, a condizione di avvisare la macchina modificando il codice operativo. Così, LDA \$0001 si assembla A5 01. Si risparmia un byte e un ciclo macchina durante l'esecuzione.

#### Esempio

Sommiamo i contenuti delle celle 0011 e 0002; il risultato sarà lasciato in accumulatore.

|      |    |    | * = | \$C000 |
|------|----|----|-----|--------|
| C000 | A5 | 11 | LDA | \$11   |
| C002 | 18 |    | CLC |        |
| C003 | 65 | 02 | ADC | \$02   |
| C005 | 00 |    | BRK |        |

Per eseguire questo programma, occorre caricare dei valori nelle celle di memoria 0011 e 0002 (comando M del monitor).

In ragione del risparmio che comporta, l'indirizzamento pagina zero è molto interessante. Ma è limitato poiché la pagina zero contiene solo 256 byte. E perciò bisogna ripartire con molta cura i dati in memoria e mettere in pagina zero solo le variabili più utilizzate se non si possono mettere tutte.

Questo fatto è molto utilizzato dal sistema operativo, quello del C64 naturalmente.

Non abbiamo esaurito, tutt'altro, i modi di indirizzamento del 6502. Ma, prima, terminiamo le istruzioni aritmetiche.

# Addizione in doppia precisione

Ecco ora la giustificazione del fatto che l'addizione fa intervenire il riporto.

Supponiamo di voler trattare dei numeri più grandi di 256 (è proprio il caso!). Bisogna allora che i numeri stiano su più byte, diciamo due.

Esercizio di revisione 3.3 Qual è il campo di variabilità dei numeri, se sono di due byte in complemento a due?

Il programma di addizione di due numeri di due byte ciascuno è molto semplice: è sufficiente procedere come avete fatto per sommare 36 e 42! Sommate dapprima le due cifre di destra 6+2=8, poi quelle di sinitra con l'eventuale riporto: 3+4=7, da cui il risultato 78.

Ebbene qui si sommeranno prima i due byte di destra (senza riporto, quindi si farà CLC); si memorizzerà il risultato nella parte destra dei due byte relativi al risultato.

In seguito, si sommano i due byte di sinistra col riporto.

Facciamolo sull'esempio 1936+2542. Prenderemo gli operandi in modo immediato. La parte sinistra del risultato (che è calcolata per ultima) resterà nell'accumulatore AC. La parte di destra sarà salvata nel registro X grazie all'istruzione TAX, che ci permette di scoprire una nuova categoria di istruzioni: le istruzioni di trasferimento tra registri.

Queste istruzioni sono molto semplici: il loro codice è del tipo Tab che si legge "trasferisci il contenuto di a in b" e si assemblano in un solo byte (indirizzamento implicito). Controllate nell'appendice 2, quali trasferimenti esistono.

Da cui il programma:

C000 A9 36 LDA #\$36 C002 18 CLC C003 69 42 ADC #\$42 C005 AA TAX C006 A9 19 LDA #\$19 C008 69 25 ADC #\$25 C00A 00 BRK

Si vede che si ottiene X=78 e AC=3E, da cui il risultato 3E 78.

Esercizio 3.4 Fate la somma dei numeri esadecimali 35428A e 274BCD. Il risultato sarà contenuto in AC X e Y (da sinistra a destra).

Esercizio 3.5 Sul 6502 non esiste l'istruzione TXY. Come si può costruirla?

<u>Domanda</u>: si potrebbe invertire la posizione di **CLC** e del primo **LDA**?

- Sì perché LDA non modifica il flag C.

Notate che c'è una sola **CLC** per la somma dei byte meno significativi: per le somme seguenti, bisogna al contrario mantenere il riporto precedente perché interviene nell'addizione.

#### Sottrazione

L'istruzione di sottrazione del 6502 è SBC. Anch'essa fa intervenire il riporto, ma attenzione, esso obbedisce allo schema:  $A \leftarrow A - M - \overline{C}$ . È l'opposto  $\overline{C}$  del riporto che interviene.

Di conseguenza, se si vuole che il riporto non interventa (esempio: per la prima di una serie di sottrazione in doppia precisione), è SEC che

bisogna fare (SEC mette a 1 C).

Se, al termine di una sottrazione, il flag C è a 0, significa, non che non c'è riporto, ma, al contrario, che ci sarà un prestito al passo successivo (se si è in doppia precisione). Se C=1, significa che non c'è prestito, quindi che il numero sottratto dall'accumulatore era più piccolo di quest'ultimo. Verifichiamolo su qualche esempio.

Come per l'addizione, sottraiamo il numero contenuto in N2 da quello contenuto in N1. Esaminiamo il risultato nell'accumulatore, così

come il registro di stato.

Il programma da caricare è:

```
N1
                      = $C000
                N2
                      = $C001
                      = $C002
C002 AD 00 C0
                     LDA NI
                                 ; QUI CI VUOLE SEC
                     SEC
CØ05
     38
                     SBC N2
C006 ED 01 C0
                     BRK
C009
     00
```

Proviamo con N1=30 e N2 =40, otteniamo AC=F0 (che rappresenta giustamente -16) e SR=B0. Questa volta, N=1 e C=0 quindi C=1: c'è prestito.

```
Per N1 = FF0: N2 = E0 otteniamo AC = 10 e
                                          SR = 31
Per N1 = E0 : N2 = F0 otteniamo AC = F0 e
                                          SR = B0
Per N1 = 90 : N2 = E0 otteniamo AC = B0 e
                                          SR = B0
                                          SR = 71
Per N1 = 90 : N2 = 20 otteniamo AC = 70 e
```

L'esempio merita un ripensamento: in effetti, troviamo N=0, quindi un risultato positivo, ed è stupefacente poiché abbiamo fatto un numero negativo meno qualche cosa. E un caso tipico di overflow e, infatti, troviamo V=1. Il risultato AC=70 è corretto se si considera il numero senza segno (da 0 a 255); è sbagliato in complemento a 2, ciò è segnalato dal flag V=1. Infine abbiamo C=1 che significa N1>N2 (numeri considerati senza segno).

Esercizio 3.6 Interpretare la sottrazione N1(=0C0;-N2(=40)) e C0-41.

Note sul modo di operare le verifiche.

- 1. Bisogna fare G C002 (e non G C000) poiché il programma effettivo inizia in C002.
- 2. Il monitor linguaggio macchina procede con l'editor di schermo. Per dare il valore d N1 ed N2, si fa M C000- C001, poi G C002, da cui la visualizzazione:

```
.M C000 - C001
.: C000 .....
.G C002
B*
   PC SR...
acursore.
```

Per dare una nuova coppia, basta riportare il cursore sulla linea :: C000... e cambiare i valori poi premere 'Return'. Col cursore su .G C002 'Return' fa eseguire il programma, e così di seguito.

Esercizio 3.7 Fare la sottrazione in doppia precisione dei numeri contenuti in C000; C001 e C002; C003. Risultato in AC (byte alto) e X (byte basso).

Questo termina le istruzioni puramente aritmetiche a due operandi del 6502. Sembra quindi che ve ne siano solo due. Ebbene è sbagliato. Ve ne sono infatti 4 grazie al modo decimale.

# Il modo decimale

Abbiamo visto che un byte poteva rappresentare un numero binario: è la rappresentazione più naturale con la quale abbiamo fatto i calcoli precedenti.

Ma un byte può anche rappresentare un numero in decimale codificato binario, cioè ogni gruppo di 4 bit rappresenta una cifra decimale da 0 a 9.

Per esempio 19 esa = 0001 1001 rappresenta 19 decimale, mentre, normalmente, 19 esa rappresenta 25.

Se si vogliono fare dei conti coi numeri espressi in decimale codificato binario, si presenta una difficoltà.

Per esempio, se vogliamo fare 19+1, l'unità aritmetica che è "abituata" a calcolare il binario darà 1A, che è normale. Ma in questo caso avrebbe dovuto dare 20.

La maggior parte dei microprocessori hanno una istruzione **DAA** che "adatta" il risultato. Il 6502 procede in modo più comodo. La sua unità aritmetica può svolgere le istruzioni ADC e SBC, in due maniere, secondo il valore del flag D.

Se D=0, è in modo binario, 19+1=1A Se D=1, è in modo decimale, 19+1=20

L'interesse del modo di procedere del 6502 è che basta forzare a 1 il flag D con un'istruzione **SED** una volta per tutte: tutte le operazioni ADC e SBC e la serie di operazioni in doppia precisione saranno effettuate in modo decimale. Si può dire che il 6502 è il miglior microprocessore per programmare un terminale di un punto di vendita.

I flag aritmetici hanno un comportamento un po' delicato: solo C è veramente significativo. Poiché i numeri sono considerati senza segno (99 > 0), N e V non hanno significato. Z è falso: 99+1 dà 0 e un riporto, ma Z resta a 0.

Ultima precauzione col C64: in un programma che funziona in intera-

zione col Basic non dimenticate di ritornare al modo binario con una CLD prima di tornare al Basic; infatti il sistema operativo del C64 funziona solo in modo binario.

Esercizio 3.8 Eseguite l'operazione decimale in doppia precisione 1956 + 2341 - 1028.

# **OPERAZIONI ARITMETICHE UNARIE**

Le operazioni viste precedentemente avevano due operandi: l'accumulatore e una cella di memoria; sono delle operazioni binarie. C'è un'altra categoria di operazioni, le operazioni unarie, che hanno un solo operando. Il loro effetto è di apportare una modifica all'operando, per esempio aggiungergli 1. Gli operandi possibili sono l'accumulatore A, i registri X o Y o una cella di memoria. Vediamo ora le operazioni di questa categoria.

# Incremento-decremento

Oueste istruzioni aggiungono (INC, INX, INY) o sottraggono (DEC, DEX, DEY) 1 a una cella di memoria o ad X o Y. Notate che non ci sono operazioni di questo tipo sull'accumulatore, perché al posto di fare "INC A", è possibile fare:

CLC SEC ADC #1 ADC #0

Gli incrementi decrementi di X e Y sono soprattutto utili per percorrere un array grazie all'indirizzamento indicizzato.

## Scorrimento-rotazione

Queste istruzioni (LSR scorrimento a destra, ASL scorrimento a sinistra, ROR rotazione a destra, ROL rotazione a sinistra) agiscono sia sull'accumulatore che su celle di memoria.

Il bit uscente si ritrova nel riporto. Negli scorrimenti del 6502, il bit entrante è sempre 0. Nelle rotazioni, il bit entrante è il vecchio valore del riporto.

Questo può servire per fare uno scorrimento in doppia precisione.

## Esempio

Per moltiplicare per 2 il numero su 16 bit che si trova in C000 (basso) e C001 (alto) si fa:

C002 0E 00 C0 ASL BASSO C005 2E 01 C0 ROL ALTO C008 00 BRK

Esercizio 3.9 Si abbia C001=00abcdef, C000=ghijklmn. Eseguire, step by step (passo a passo), il programma qui sopra.

Le istruzioni di scorrimento permettono di esaminare, uno ad uno, tutti i bit di un byte. Serve per le moltiplicazioni. Un altro uso importante concerne la trasmissione di dati in serie in cui si inviano i bit di un dato uno per volta.

Esercizio 3.10 Si abbia un numero BCD in un byte. Bisogna convertirlo in binario (esempio: 83 deve diventare 53).

Chiamiamo u v il numero. Per 0 v la conversione e presto fatta. Per u 0 il problema è che u 0 rappresenta  $u \times 16$  in binario e  $u \times 10$  in decimale. Se si nota che 00u (u 0 fatto scorrere a destra due volte) vale  $u \times 4$ , allora  $u \times 10$  è uguale a 1/2 (u 0 + 00u ).

 $Se\ L = \boxed{0\ v}, M = \boxed{00u}, N = \boxed{u\ 0}, il numero convertito sarà (M+N)$  fatto scorrere a destra + L.

Si supporrà che all'inizio il numero da convertire sia nell'accumulatore. Si metterà L in 0022 e M in 0023 (pensate all'indirizzamento pagina zero); non avete bisogno di indirizzo per M (dove lo mettereste voi?). Bisogna dire che il tutto si basa sul fatto che un'istruzione di questo tipo agente su una cella di memoria non modifica l'accumulatore.

## **OPERAZIONI LOGICHE**

Queste operazioni sono binarie ( $A \leftarrow A$  op. M) e sono state viste rapidamente al capitolo 1. Ricordiamole:

AND effettua l'and logico bit a bit. Può servire per forzare a 0 dei bit isolati.

ORA effettua l'or logico. Può servire per forzare ad 1 dei bit isolati.
EOR effettua l'or esclusivo. Può servire a complementare (a 1) dei bit isolati.

Queste operazioni che permettono di isolare dei bit (si dice che si tratta di una mascheratura) o che permettono di agire su un bit senza toccare gli altri sono utili nell'input-output (ingresso/uscita).

| 0000 |    |    |    | BASSO | =   | \$C000 |   |            |   |
|------|----|----|----|-------|-----|--------|---|------------|---|
| 0000 |    |    |    | ALTO  | =   | \$C001 |   |            |   |
| 0000 |    |    |    | *     | =   | \$C002 |   |            |   |
| C002 | AD | 00 | CØ |       | LDA | BASSO  |   |            |   |
| C005 | 49 | FF |    |       | EOR | #\$FF  |   |            |   |
| CØ07 | 80 | 00 | CØ |       | STA | BASSO  |   |            |   |
| CØØA | AD | 01 | CØ |       | LDA | ALTO   |   |            |   |
| CØØD | 49 | FF |    |       | EOR | #\$FF  |   |            |   |
| CØØF | 80 | 01 | CØ |       | STA | ALTO   |   |            |   |
| CØ12 | 18 |    |    |       | CLC |        |   |            |   |
| CØ13 | 69 | 01 |    |       | ADC | # 1    |   |            |   |
| CØ15 | 80 | 00 | CØ |       | STA | BASSO  | ; | AGG I UNGE | 1 |
| CØ18 | AD | 01 | CØ |       | LDA | ALTO   |   |            |   |
| CØ1B | 69 | 00 | 2  |       | ADC | #0     |   |            |   |
| CØ1D | 80 | 01 | CØ |       | STA | ALTO   |   |            |   |
| CØ20 | 00 |    |    |       | BRK |        |   |            |   |
|      |    |    |    |       |     |        |   |            |   |

## Esempio

Calcoliamo l'opposto del numero situato agli indirizzi C000 (basso) e C001. Per questo si complementa (a 1) con EOR, poi si aggiunge 0001.

Esercizio 3.11 Senza utilizzare INC, potreste diminuire i trasferimenti di dati dal programma qui sopra e così ottimizzarlo un po'.

Esercizio 3.12 Nel problema dell'esercizio 3-10, bisognava isolare | u | 0 | e  $0 \mid v \mid da \mid u \mid v \mid$ . Degli AND con delle maschere opportune dovrebbero per-

mettere di farlo. Riscrivete il programma. Dite quanti byte e quanti cicli macchina si guadagnano (consultate l'appendice 2).

Abbiamo visto ora la maggior parte delle istruzioni aritmetiche. Per proseguire, ci occorre poter fare dei test da cui la questione importante delle istruzioni di biforcazione.

# SALTI E BIFORCAZIONI

Le istruzioni di salto permettono di simulare delle decisioni nel corso dell'esecuzione del programma.

Come nei linguaggi evoluti, ci sono in linguaggio macchina delle istruzioni di salto incondizionato (l'equivalente di GOTO) e delle istruzioni di salto condizionato.

Le istruzioni di salto incondizionato del 6502 sono:

NOP che significa No OPeration (nessuna operazione), si può interpretare come un salto all'istruzione seguente.

**BRK** che sarà spiegata più avanti e che, col monitor del C64, s'interpreta come un salto al monitor.

JSR che sarà vista più avanti coi suoi riscontri RTS ed RTI. JMP; JMP, LÀ significa saltare all'istruzione la cui label sia LÀ.

Ha due modi di indirizzamento: il diretto e l'indiretto. In indirizzamento indiretto, si scriverebbe:

### JMP (PUNTATORE)

sapendo che in PUNTATORE e in PUNTATORE+1 si trovano rispettivamente il byte basso e il byte alto del vero indirizzo a cui si vuole arrivare.

Le istruzioni di biforcazione sono condizionate. Ciascuna consiste nell'esaminare un flag di stato. Se questo è nella condizione desiderata, si salta all'indirizzo che segue la biforcazione. Insomma, non è molto differente da:

### IF...GOTO LÀ

# LÀ

Il 6502 permette di esaminare i flag N, Z e V, e ognuno per i valori 0 e 1.

```
BCCbiforcazionese C=0BCSbiforcazionese C=1BVCbiforcazionese V=0BVSbiforcazionese C=1BPLbiforcazionese N=0quindi risultato positivo o nullo (PLus)BMIbiforcazionese N=1quindi risultato negativo (MInus)BNEbiforcazionese Z=0quindi confronto dato Non EgualeBEQbiforcazionese Z=1quindi confronto dato Eguale
```

Grazie a BCC e BCS, si può testare qualsiasi bit di un byte con l'aiuto di scorrimenti.

# Esempio

Saltare a LÀ se il bit 3 di TRUCCO è a 1:

```
LDA TRUCCO
LSR A ; bit 0
LSR A ; bit 1
LSR A ; bit 2
LSR A ; bit 3 in C
BCS LÀ
```

LDA #\$08; Bit 3 a 1 AND TRUCCO

BNE LÀ; se il bit è a 1 l'operazione ha risultato non nullo

Esercizio 3.13 Saltare a LÀ se il registro X contiene 0.

Domanda: come testare un altro flag diverso da N, V, Z o C?

Si può (vedere più avanti) trasferire il registro di stato (P) nell'accumulatore (passando per la pila) e poi testare il bit che si vuole.

## Indirizzamento relativo

Le istruzioni di biforcazione hanno assunto un modo di indirizzamento particolare. Non è indicato l'indirizzo assoluto al quale bisogna saltare, poiché ciò renderebbe necessari tre byte per ogni istruzione. Poiché i salti sono molto utilizzati, ciò sarebbe costoso in termini di spazio di memoria. Ma non si può utilizzare l'indirizzamento pagina zero perché è molto raro dover saltare in pagina zero,

Fortunatamente, si è constatato che, spesso, le biforcazioni arrivano a breve distanza dall'istruzione di partenza.

È dunque la distanza relativa al contenuto del PC che è indicata nella forma di spiazzamento con segno che sta su un byte.

Lo spiazzamento è calcolato automaticamente con l'assembler simbolico. Nell'assemblaggio a mano, il calcolo deve essere fatto con molta cura perché gli errori sono fatali: il 6502 salta là dove non dovrebbe e può anche cadere in un posto dove non ci sono istruzioni.

Îl punto fondamentale è che l'istruzione è a "tot", cioè il codice operativo è all'indirizzo tot, allora PC vale tot+2 quando la biforcazione viene eseguita, poiché punta già verso l'istruzione successiva (che è in tot+2 poiché la biforcazione occupa due byte).

Se l'istruzione di arrivo è all'indirizzo "centro", allora lo spiazzamento vale:

spiazzamento = arrivo - tot + 2 espresso in complemento a 2.

Esempio

Spiazzamento positivo. Sono in \$1000; voglio saltare a \$1050.

tot+2=1002, arrivo=1050 da cui spiazzamento 1050-1002=4E

Spiazzamento negativo. Sono in \$1000; voglio saltare a 0FE4 da cui spiazzamento=FE4-1002

Calcolo dapprima il valore assoluto dello spiazzamento:

Spiazzamento = 1002 - FEA = 1Ecomplemento a 1: FF - 1E = E1complemento a 2: E1 + 1 = E2

Consigliamo vivamente al lettore di seguire sempre questo metodo.

Spiazzamento molto grande

Sono in \$1000 e voglio saltare in \$1110 da cui lo spiazzamento 1110–1002 = 10E che non sta su un byte.

Allo stesso modo se da \$1000 volessi saltare a \$10F4, troverei lo spiazzamento 10F4–1002 = F2, che è negativo mentre io so che voglio andare in avanti.

In entrambi i casi, bisogna procedere in modo diverso: una biforcazione semplice è possibile (attenzione il secondo caso è insidioso). Come fare allora? Supponiamo di voler saltare a LÀ se il riporto è a 0, ma che LÀ sia troppo lontano: si sostituisce **BCC** LÀ con:

BCC SEGUITO ; prendo la condizione contraria JMP LÀ ; nessun problema di distanza SEGUITO...

Alleniamoci ora con qualche uso di biforcazione e di calcoli di spiazzamento corrispondenti.

## Incremento di un numero di due byte

Nell'esempio di pagina 67, si è portati a incrementare il numero in doppia precisione. Si comincia con l'incrementare il byte basso. Ma può crearsi un riporto. Però, **INC** non modifica il riporto ma solo Z. Se il risultato è nullo, bisogna incrementare anche il byte alto, altrimenti l'incremento è terminato.

A partire da C012, il programma di pagina 67 si scriverebbe:

(C012 8D 01 CO STA IN ALTO)
C015 EE 00 CO INC BASSO
C018 D0 03 BNE FINE
C01A EE 01 CO INC ALTO
C01D 00 FINE BRK

Lo spiazzamento di BNE è esattamente uguale al numero dei byte da saltare. Se non si fosse voluto introdurre la label FINE si sarebbe potuto scrivere in assembler simbolico: BNE \*+3. (\*)

<sup>(\*)</sup> O \*+5 secondo l'assembler utilizzato. Non funziona su EDASM in cui bisogna introdurre la label FINE.

#### Ciclo d'attesa

Quando una biforcazione è all'indietro, si forma una ciclo.

Attenzione, occorre che il ciclo non duri indefinitamente perché, col monitor del C64, il tasto STOP non funziona.

Alcuni monitor più perfezionati permettono di uscirne, altrimenti bisogna spegnere e riaccendere.

Proviamo un ciclo. Testeremo la cella di memoria SHIFT che vale 1 se stiamo premendo il tasto SHIFT e altrimenti vale 0. Al momento in cui premiamo il tasto il programma termina.

L'indirizzo di SHIFT è \$28D sul C64, da cui il programma:

SHIFT= \$28D \* = \$C000 C000 AD 8D 02 TEST LDA SHIFT C003 F0 FB BEQ TEST C005 00 BRK

Per calcolare lo spiazzamento:

- spiazzamento = C005 - C000 = 05 complemento a 1 FF - 05 = FA perciò spiazzamento = FB

Quando si esegue il programma, il cursore scompare. Ritorna solo quando si preme SHIFT.

Esercizio 3.14 Se SHIFT era in pagina zero, come si sarebbe modificato il programma precedente per tenerne conto? Supponete, per esempio, SHIFT=\$98.

## LE ISTRUZIONI DI CONFRONTO

Nell'esercizio 3.13, per testare se X era nullo, abbiamo dovuto prima trasferirlo nell'accumulatore. Altrimenti, il flag Z non avrebbe dato il valore di X che a condizione di aver appena calcolato X stesso. L'inconveniente è che distruggiamo il valore dell'accumulatore. È possibile evitare ciò utilizzando un'istruzione di confronto.

Un'istruzione di confronto fa la sottrazione tra uno dei registri A (CMP), X (CPX), o Y (CPY) e una cella di memoria, e forza i flag di stato di conseguenza (Z=1 se il registro e la memoria sono eguali: la sottrazione dà allora zero). Ma tale sottrazione viene svolta in modo virtuale, cioè il risultato non è conservato: nessun registro viene modificato.

Possiamo quindi scrivere, per l'esercizio 3.13:

CPX #\$0 ; confronta X a 0 BEQ LÀ ; se X=0, Z varrà 1

né A, né X sono mutati.

Questo è molto interessante per fare dei confronti in serie. Per esempio, un carattere è appena stato caricato in accumulatore. Se questo carattere è +, bisogna saltare a 'SOM', -, a DIF, \*, a MOLT e /, a DIV. Se non è nessuno dei quattro, a ERR.

LDA CAR

CMP #'+'; confronta A al carattere +

**BEQ SOM** 

CMP #'-'; confronta A -

BEQ DIF CMP #'\*' BEQ MOLT CMP #'/'

**BEQ DIV** 

; TRATTAMENTO ERRORE

Il contenuto dell'accumulatore resta intatto per i confronti seguenti. Si può solo testare l'uguaglianza? Nient'affatto, benché essa sia la più frequente. Si possono testare anche l'inferiorità e la superiorità, ma il 6502 setta i flag in modo particolare nelle istruzioni di confronto.

Dapprima i numeri confrontati sono considerati come senza segno, da 00 a FF. In seguito, 40 per esempio, sarà considerato come inferiore a C0, mentre se si considerasse il segno 40 che è positivo sarebbe mag-

giore di C0 che è negativo.

Quindi, il flag V resterà immutato. Quanto a N, non sempre rifletterà il segno del confronto. Avrà un valore corretto solo nel caso in cui il confronto dia lo stesso risultato considerando i numeri sia con segno, che senza segno, quindi, in pratica, quando si confrontano due numeri positivi e che non ci sia overflow.

Gli unici due flag "fedeli" sono Z che vale 1 se i due numeri confrontati sono uguali a C che vale 1 se il registro è maggiore od uguale alla

memoria.

Così, CMP M; confronta A ed M, dà luogo ad una tabella del genere:

|       | N | V | Z | С |
|-------|---|---|---|---|
| A < M | ? | , | 0 | 0 |
| A = M | 0 | - | 1 | 1 |
| A > M | ? |   | 0 | 1 |

Si può, in tutti i casi, prevedere esattamente l'effetto sui flag facendo la somma: registro + complemento di M.

Per esempio, supponiamo che A contenga 0, e M contenga C0. Il complemento di M è:

$$(FF-CO)+1=3F+1=40$$

0+40 dà 40 positivo donde N=0, Z=0 e C=0 (niente riporto) C=0 mostra che 0 è minore di C0 considerato senza segno. Qui, N è, accidentalmente, corretto: 0>C0 (negativo) da cui il risultato positivo. Ma se A contenesse 0 e M 80 (-128) cosa succederebbe?

$$\overline{M}$$
=(FF-80)+1=7F+1=80

0+80 dà 80 negativo, da cui N=1, Z=0 e C=0. N non è più corretto: si trova 0-(-128) negativo! È infatti una situazione di overflow.

Esercizio 3.15 Scrivete un programma che verifichi l'effetto dei confronti. Utilizzatelo nei differenti casi.

Dopo un confronto, se si vuole una biforcazione verso LÀ se il registro ≥ M, si farà BCS LÀ. Se si vuole una biforcazione se il registro è < M, si farà BCC LÀ.

Esercizio 3.16 Dopo un CMP, saltare a LÀ se A>M.

Esercizio 3.17 L'indirizzo TASTO (203 o \$CB) contiene 64 se non si sta premendo alcun tasto, altrimenti un codice rappresentativo del tasto. Scrivete un programma che conta (in X) il numero di volte che avete premuto un tasto prima di SHIFT (653 o \$28D).

# TRASFERIMENTO DA UNA ZONA DI MEMORIA IN UN'ALTRA

Questo problema si pone spessissimo. Vedremo che è la base per ottenere un disegno animato rapido sullo schermo. Per il momento, ci permetterà di introdurre i modi di indirizzamento indicizzato e indiretto.


In un primo tempo, trasferiremo un gruppo di 10 byte dagli indirizzi C03A a C043 nella zona da 0400 a 040A (tutti indirizzi in esadecimale). Ora, gli indirizzi da 0400 (a 07E7) corrispondono alla memoria di schermo del C64. Quindi, se in C03A e seguenti, mettiamo 01, 02, 03... 0A che sono i codici schermo di A, B, C... J vedremo apparire in alto

allo schermo, ABCDEFGHIJ, che proverà il buon funzionamento del programma.

Possiamo effettuare un tale trasferimento con quello che sappiamo

già? È sufficiente seguire il flowchart qui di seguito.

Il registro X serve da contatore di byte trasferiti. Il trasferimento vero e proprio è la serie di LDA STA. Si passa al byte seguente grazie alla serie di incrementi. Per gli indirizzi, bisogna dapprima aumentare il byte basso che è proprio dietro il codice operativo **LDA** o **STA**. Se il risultato è nullo, bisogna aumentare il byte alto che è il byte seguente.



Il trasferimento è finito se X=10 (CPX), da cui il programma:

| 0000         |          |          |    | ; TRES   | FERI  | MENTO      | DI | 10 BYTE                    |
|--------------|----------|----------|----|----------|-------|------------|----|----------------------------|
| 0000         |          |          |    | PART     | = \$( | CØ3A       |    |                            |
| 0000         |          |          |    | ARR      | = \$6 | 0400       |    |                            |
| 0000         |          |          |    | <b>*</b> | = \$( | 044        |    |                            |
| CØ44         | A2       | 00       |    |          | LDX   | #0         |    |                            |
| CØ46         | AD       | 3A       | CØ | TR       | LDA   | PART       |    |                            |
| CØ49         | 80       | 00       | 04 | TS       | STA   | ARR        |    |                            |
| CØ4C         | EE       | 47       | CØ |          | INC   | TR+1       |    | ; † PART BASSO             |
| C04F<br>C051 | DØ<br>EE | Ø3<br>48 | CØ |          | BNE   | IN<br>TR+2 |    | ; SALTA INCR<br>ALTO segue |

seguito

| CØ54 | EE | 40 | CØ | IN | INC | TS+1 | ; | 1 | ARR  | BASSO |  |
|------|----|----|----|----|-----|------|---|---|------|-------|--|
| CØ57 | E8 |    |    |    | INX |      |   |   |      |       |  |
| CØ58 | EØ | ØA |    |    | CPX | #10  | , | X | =10? |       |  |
| CØ5A | DØ | EA |    |    | BNE | TR   |   |   |      |       |  |
| CØ5C | 00 |    |    |    | BRK |      |   |   |      |       |  |

Notiamo che non abbiamo incrementato che il byte basso dell'indirizzo di arrivo: infatti, tenuto conto della zona di indirizzi di arrivo (0400 - 040A), il byte alto non dovrà mai essere incrementato; è un caso particolare.

Il programma qui sopra si presta a due obiezioni:

1. Poiché prendiamo come contatore un registro di 8 byte potremo spostare solo un blocco di 256 byte al massimo. Questa obiezione sarà tolta più tardi; inoltre in molti casi, 256 byte sono largamente sufficienti.

2. Si tratta di un'obiezione più forte, il programma si modifica da solo durante l'esecuzione. In ogni caso, è una pratica da sconsigliare perentoriamente. Nel caso di un errore che dia un indirizzo scorretto, il programma accederà a una zona di memoria in cui non dovrebbe, ciò può avere delle conseguenze catastrofiche e, in più, è difficilissimo da scoprire quando si cerca di mettere a punto il programma. Per convincervi, tentate di eseguire il programma una seconda volta! D'altra parte, una tale pratica suppone che il programma risieda in RAM per potervi scrivere dentro. È il caso del nostro esempio, ma se noi stiamo scrivendo una routine di sistema che deve risiedere in ROM, non potremmo utilizzare questa tecnica che a rigore è assolutamente da evitare.

Fortunatamente l'indirizzamento indicizzato ci permette di trattare il problema in modo ben più elegante e più sicuro dal punto di vista della chiarezza di programmazione.

# Indirizzamento indicizzato-array

Se avessimo modo di mantenere sempre lo stesso indirizzo di partenza e di arrivo, ma potessimo aggiungere il contenuto del registro X a questo indirizzo, cioè se potessimo scrivere:

```
LDA $C03A + X
STA $0400 + X
```

il nostro problema sarebbe risolto poiché alla prima iterazione (X=0), il contenuto di C03A sarebbe trasferito in 0400, alla seconda C03B sarebbe trasferito in 0401, ecc.

È precisamente ciò che l'indirizzamento indicizzato permette. Confor-

memente allo standard della tecnologia MOS, si scrive:

### LDA C03A,X o LDA INIZIO,X

e, automaticamente, il microprocessore aggiunge il contenuto del registro X alla parte indirizzo presente nell'istruzione per ottenere l'indirizzo effettivo che sarà inviato sul bus indirizzi:

$$IE = PI + (X)$$

Il nostro programma di trasferimento si scrive ora:

|   | 0000 |    |    |    | ;  | TRAS | FER | 115 | MENTO | DI  | 10 | BY  | TE   |    |
|---|------|----|----|----|----|------|-----|-----|-------|-----|----|-----|------|----|
|   | 0000 |    |    |    | ;  | CON  | IN  | DIF | RIZZA | MEN | TO | IND | IRET | TO |
|   | 0000 |    |    |    | Pf | ART  | =   | \$( | CØ3A  |     |    |     |      |    |
|   | 0000 |    |    |    | AF | R    | =   | \$( | 0400  |     |    |     |      |    |
|   | 0000 |    |    |    | *  |      | _ = | \$( | 044   | -   |    |     |      |    |
|   | C044 | A2 | 00 |    |    |      | L   | XC  | #0    |     |    |     |      |    |
|   | CØ46 | BD | 3A | CØ | TF | ₹    | L   | DΑ  | PART  | ,×  |    |     |      |    |
|   | CØ49 | 9D | 00 | 04 |    |      | S   | ΓA  | ARR,  | X   |    |     |      |    |
|   | CØ4C | E8 |    |    |    |      | 11  | X   |       |     |    |     |      |    |
| 1 | CØ4D | E0 | ØA |    |    |      | CF  | ×   | #10   |     |    | ;   | ×= 1 | 0? |
|   | CØ4F | DØ | F5 |    |    |      | BI  | Æ   | TR    |     |    |     |      |    |
| ? | CØ51 | 00 |    |    |    |      | BF  | ٩K  |       |     |    |     |      |    |

Il programma è più corto poiché il meccanismo di indirizzamento indicizzato ci evita l'incremento dell'indirizzo: basta il solo incremento di X.

# Gli array

Cosa abbiamo fatto in questo programma? Abbiamo "visitato" successivamente ogni byte di una serie consecutiva di byte in memoria. Una serie di questo tipo si chiama array (vettore, tabella). Avete potuto vedere, in Basic, che l'uso di array è estremamente frequente. Ebbene, con l'indirizzamento indicizzato, LDA M,X è l'esatta traduzione di A = M(X): il registro indice svolge il ruolo di indice dell'array.

Allo stesso modo FOR X = 1 TO N

NEXT viene tradotto CICLO LDX #1

> INX CPX #N+1 BCC CICLO

Esercizio 3.18 Agli indirizzi 200-258 esa si trova una stringa di 88 caratteri (è il buffer di input del Basic). Scrivete un programma che scriva SI o NO in alto sullo schermo secondo che ci sia o no un segno = nella stringa.

Ispiratevi al programma precedente per scrivere SI o NO (codice schermo: 13, 09 e 0E, 0F). Il codice ASCII di = è 3D. Per scrivere il programma, eseguite prima un programma in Basic in cui l'unica linea sia 10 INPUT A\$ e fornite come risposta una stringa contenente o no un carattere =, poi tornate al monitor (SYS 32768) per fare eseguire il programma di test (inserite il segno = abbastanza avanti nella stringa poiché il monitor altera l'inizio del buffer di input).

L'interesse dell'istruzione CMP appare chiaramente nel ciclo principale di questo programma: si carica una volta per tutte l'accumulatore col carattere = (LDA #\$3D) fuori del ciclo ed è conservato per tutta l'esecuzione.

Al contrario, il programma, così com'è scritto, presenta una mancanza grave: contiene due sezioni pressoché identiche: scrivere SI e scrivere NO. L'indirizzamento indicizzato con Y ci fornirà una soluzione.

Infatti, a fianco dell'indirizzamento diretto indicizzato con X, esistono altri tre modi indicizzati: l'indirizzamento indicizzato con Y, l'altro registro indice del 6502 e, per ogni registro indice, un indirizzamento pagina zero indicizzato in cui la parte indirizzo è di un solo byte, il che fa risparmiare tempo e spazio in memoria. Una particolarità dell'indirizzamento indicizzato in pagina zero è che tutto l'array deve essere nella pagina zero perché l'addizione registro+parte indirizzo viene effettuata su di un solo byte.

Questo modo è difficile da usare col C64, essendo che il sistema opera-

tivo occupa quasi tutta la pagina zero.

Con l'indirizzamento diretto indicizzato con Y, scriveremo SI o NO con la stessa sezione di programma. La si eseguirà con Y=0 e 1 per scrivere SI e con Y=2 e 3 per scrivere NO, quindi vi si giungerà con Y=0 per SI e Y=2 per NO. Da cui il programma:


| 0000 |    |    |    | BUFFER | = \$2 | 200      |   |         |    |
|------|----|----|----|--------|-------|----------|---|---------|----|
| 0000 |    |    |    | SCHERM | = \$  | 400      |   |         |    |
| 0000 |    |    |    | COLORE | = \$[ | 0800     |   |         |    |
| 0000 |    |    |    | *      | = \$( | 0000     |   |         |    |
| C000 | 13 |    |    | SINO   | .BY   | TE \$13  |   |         |    |
| C001 | 09 |    |    |        | .BY   | TE \$09  |   |         |    |
| C002 | 20 |    |    |        | .BY   | TE \$20  |   |         |    |
| C003 | ØE |    |    |        | .BY   | TE \$ØE  |   |         |    |
| C004 | ØF |    |    |        | .BY   | TE \$0F  |   |         |    |
| C005 | 20 |    |    |        | .BY   | TE \$20  |   |         |    |
| C006 | A9 | 00 |    |        | LDA   | #0       |   |         |    |
| C008 | A2 | 27 |    |        | LDX   | #39      |   |         |    |
| CØØA | 9D | 00 | D8 | COL    | STA   | COLORE,X |   |         |    |
| COOD | CA |    |    |        | DEX   |          |   |         |    |
| CØØE | 10 | FA |    |        | BPL   | COL      |   |         |    |
| CØ10 | A2 | 00 |    | TEST   | LDX   | #0       |   |         |    |
| CØ12 | AØ | 00 |    |        | LDY   | #0       | ; | PREPARA | SI |
| CØ14 | A9 | 3D |    |        | LDA   | #\$3D    | ; | SEGNO = |    |
| CØ16 | DD | 00 | 02 | CICLO  | CMP   | BUFFER,X |   |         |    |
| CØ19 | FØ | 07 |    |        | BEQ   | SCRIV    |   |         |    |
| CØ1B | E8 |    |    |        | INX   |          |   |         |    |
| CØ1C | EØ | 59 |    |        | CPX   | #89      |   |         |    |
| CØ1E | 90 | F6 |    |        | BCC   | CICLO    |   |         |    |
| C@2@ | AØ | 03 |    |        | LDY   | #3       | ; | PREPARA | NO |
| C@22 | A2 | 00 |    | SCRIV  | LDX   | #0       |   |         |    |
| CØ24 | B9 | 00 | CØ | T1     | LDA   | SINO,Y   |   |         |    |
| CØ27 | 9D | 00 | 04 |        | STA   | SCHERM,X |   |         |    |
| CØ2A | C8 |    |    |        | INY   |          |   |         |    |
| CØ2B | E8 |    |    |        | INX   |          |   |         |    |
| CØSC | EØ | 03 |    |        | CPX   | #3       |   |         |    |
| CØSE | DØ | F4 |    |        | BNE   | T1       |   |         |    |
| C030 | 00 |    |    |        | BRK   |          |   |         |    |

Ecco, 8 byte sono stati guadagnati! La flessibilità procurata dalla presenza di due registri indice ci permette di percorrere due array (SCHERMO e SINO) essendo a diversi livelli nell'uno e nell'altro. Qui gli spostamenti sono paralleli ma, più in generale, potrebbero

essere diversi e anche di senso contrario.

Infatti, finora, abbiamo percorso i nostri array nel senso dell'indice crescente e un CPX (o CPY) ci indicava la fine.

Ma si può percorrere l'array nel senso dell'indice decrescente: basta



inizializzare l'indice con la lunghezza dell'array (= numero elementi) e di fare **DEX** o **DEY** al posto di incrementare.

Ma, a questo punto, se combiniamo bene le nostre cose in modo che l'arrivo dell'indice a 0 segni la fine, l'istruzione **CPX** potrebbe essere evitata. Infatti, se **DEX** dà un risultato nullo il flag Z sarà settato senza che vi sia bisogno di CPX. Basta organizzarsi come nella **figura**: si vede che l'elemento di indirizzo TAB (corrisponde a X=0) non fa, propriamente parlando, parte dell'array che è percorso da:

È d'altronde ciò che abbiamo fatto per il ciclo "ausiliario" che fissa il colore della prima linea di schermo, all'inizio del programma. Il miglioramento con CPX spiega il perché sia più corrente, col 6502, percorrere gli array "in senso inverso". Ma bisogna fare attenzione a non fare un passo di troppo. Vi consigliamo, se vedete le cose meno chiaramente in questo modo, di ritornare alla forma CPX. Supponendo che in 0220 si trovi la lunghezza della stringa nella quale cerchiamo un segno =, il nostro programma si scrive:

|    | BUFFER               | =                                      | \$200   | 3   |
|----|----------------------|--|---|---|
|    | SCHERM               | =                                      | \$400   | 3   |
|    | COLORE               | =                                      | \$D80   | 00  |
|    | *                    | =                                      | \$C00   | 00  |
| 13 | SINO                 | . [                                    | SYTE  | \$13  |
| 09 |                      | . [                                    | BYTE  | \$09  |
| 20 |                      | . [                                    | BYTE  | \$20  |
| ØE |                      | . 8                                    | BYTE  | \$0E  |
| ØF |                      | . [                                    | BYTE  | \$0F  |
| 20 |                      | . 1                                    | BYTE  | \$20  |
|    | 09<br>20<br>0E<br>0F | SCHERM COLORE  * 13 SINO  Ø9 20  ØE ØF | SCHERM = COLORE = * = 13 SINO .8 09 .8 00 | 13 SINO .BYTE 09 .BYTE 20 .BYTE 0E .BYTE 0F .BYTE |

# 80 La pratica del Commodore 64 seguito

| C006 | A9 | 00 |    |       | LDA | #0         |   |         |    |
|------|----|----|----|-------|-----|------------|---|---------|----|
| C008 | A2 | 27 |    |       | LDX | #39        |   |         |    |
| CØØA | 90 | 00 | D8 | COL   | STA | COLORE,X   |   |         |    |
| CØØD | CA |    |    |       | DEX |            |   |         |    |
| COOE | 10 | FΑ |    |       | BPL | COL        |   |         |    |
| CØ10 | AE | 00 | 02 | TEST  | LDX | BUFFER     |   |         |    |
| CØ13 | AØ | 03 |    |       | LDY | #3         | ; | PREPARA | SI |
| CØ15 | A9 | 30 |    |       | LDA | #\$3D      | ; | SEGNO = |    |
| CØ17 | DD | 00 | 02 | CICLO | CMP | BUFFER,X   |   |         |    |
| CØ1A | FØ | 05 |    |       | BEQ | SCRIV      |   |         |    |
| CØ1C | CA |    |    |       | DEX |            |   |         |    |
| CØ1D | DØ | F8 |    |       | BNE | CICLO      |   |         |    |
| CØ1F | AØ | 06 |    |       | LDY | #6         | ; | PREPARA | NO |
| CØ21 | A2 | 03 |    | SCRIV | LDX | #3         |   |         |    |
| C@23 | B9 | FF | BF | T1    | LDA | SIN0-1,Y   |   |         |    |
| CØ26 | 9D | FF | 03 |       | STA | SCHERM-1,X |   |         |    |
| CØ29 | 88 |    |    |       | DEY |            |   |         |    |
| CØ2A | CA |    |    |       | DEX |            |   |         |    |
| CØ2B | EØ | 03 |    |       | CPX | #3         |   |         |    |
| CØ2D | DØ | F4 |    |       | BNE | T1         |   |         |    |
| CØ2F | 00 |    |    |       | BRK |            |   |         |    |

Qualche punto merita attenzione in dettaglio, altrimenti i vostri programmi non funzionano e, in linguaggio macchina, il tasto STOP è inutilizzabile per riprendere il controllo.

In \$C010, abbiamo ora un LDX in indirizzamento diretto da cui tre byte. In \$C023 e C026, abbiamo scritto SINO-1 e SCHERMO-1 a causa dello scorrimento di 1 (Cfr. figura). Abbiamo fatto scorrere il buffer perché il sistema agisce sul primo indirizzo e se avessimo mantenuto 0200, sarebbe stata falsata la lunghezza.

Esercizio 3.19 Si scriva un testo sulla prima linea dello schermo (40 caratteri). Scrivete un programma che riscriva questo testo invertito sulla seconda linea dello schermo.

# L'indirizzamento indiretto

È tempo ora di togliere l'obiezione secondo la quale il nostro programma di trasferimento non può trattare che degli array con meno di 256 byte. Ci porremo il problema di agire sulla intera memoria di schermo; che è di 1000 byte, dunque più di 256.

Una soluzione possibile è la seguente: tagliare la memoria di schermo in quattro fette di 256 byte. Ogni fetta verrà trasferita da:

CICLO LDA PARTENZA,Y
STA DESTINAZIONE,Y
DEY
BNE CICLO

Notate che si trasferisce dapprima il byte n. 0, poi i byte 255, 254... 2, 1. In seguito, bisognerà incrementare l'indirizzo di partenza e l'indirizzo di destinazione (in effetti, i byte alti di questi indirizzi). Ma così si ritorna al programma che si modifica da solo.

Abbiamo visto prima che ci sono delle ottime ragioni per rifiutare una tecnica del genere. L'indirizzamento indiretto ci offre una soluzione

L'indirizzamento indiretto permette di utilizzare, come indirizzo per un'istruzione, un numero calcolato, cioè la parte indirizzo dell'istruzione e non l'indirizzo dell'operando relativo ma l'indirizzo dell'indirizzo. Il modo di indirizzamento indiretto puro esiste sul 6502 solo per l'istruzione JMP (salto incondizinato).

Supponiamo che QUI sia l'indirizzo 1000. Allora, JMP QUI (indirizzamento diretto) fa saltare a 1000.

Nell'indirizzamento indiretto scritto JMP (QUI), l'istruzione farà saltare all'indirizzo contenuto in 1000 (e in 1001): se QUI contiene il byte basso di LÀ, e QUI+1 contiene il byte alto, JMP (QUI) farà saltare a LÀ. Si vede allora che l'indirizzo a cui si salta può risultare da un calcolo il cui risultato sia stato posto in QUI e QUI+1 prima di eseguire JMP (QUI).

Per le altre istruzioni, l'indirizzamento indiretto offerto dal 6502 è combinato con l'indicizzazione. In entrambi i casi, la parte indirizzo PI è in pagina zero.

Nell'indirizzamento indiretto indicizzato con X, l'indicizzazione è effettuata prima dell'indirettezza: in LDA (PI, X), il byte basso dell'indirizzo effettivo è contenuto in PI+(X), il byte alto in PI+(X)+1. Nell'indirizzamento indiretto indicizzato con Y, l'indicizzazione è effettuata dopo l'indirettezza: in LDA (PI),Y si trova in PI il byte basso e in PI+1 il byte alto di un indirizzo al quale si aggiunge (Y) per avere l'indirizzo effettivo. Insomma LDA (PA,X) accede a un elemento il cui indirizzo è lo Xesimo di un array di indirizzi indiretti, mentre LDA (PA),Y accede allo Yesimo elemento di un array il cui indirizzo d'inizio è dato indirettamente da PI (vedi figura 4 capitolo 1).

È quest'ultima forma che ci fornirà la soluzione del nostro trasferimento di più di 256 byte. Vogliamo trasferire la memoria del nostro trasferimento di più di 256 byte. Vogliamo trasferire la memoria di schermo (da 0400 a 07FF) nella zona da C400 a C7FF. Il puntatore di partenza sarà 22,23 (inizialmente 22 conterrà 0, 23 conterrà 80). Il

| 0000 |    |    | PART   | =  | \$2 | 22       |
|------|----|----|--------|----|-----|----------|
| 0000 |    |    | ARR    | == | \$2 | 24       |
| 0000 |    |    | *      | =  | \$0 | 000      |
| C000 | 95 | 04 |        | LD | X   | #4       |
| C002 | AØ | 00 | CICLOX | LE | Y   | #Ø       |
| C004 | B1 | 22 | CICLOY | LE | A   | (PART),Y |
| C006 | 91 | 24 |        | ST | A   | (ARR),Y  |
| C008 | 88 |    |        | DE | Y   |          |
| C003 | DØ | F9 |        | BN | E   | CICLOY   |
| COOB | E6 | 23 |        | IN | IC  | PART+1   |
| COOD | E6 | 25 |        | IN | IC  | ARR+1    |
| COOF | CA |    |        | DE | X   |          |
| CØ10 | DØ | FØ |        | BN | E   | CICLOX   |
| CØ12 | 00 |    |        | BR | K   |          |

puntatore di destinazione sarà 24,25 (24 conterrà inizialmente 0, e 25 conterrà C4). Da cui il seguente programma.

Per testare questo programma, eseguitelo dapprima con (22,23)=00,04 e (24,25)=00,C4 avendo preparato una schermata facilmente riconoscibile, poi modificate la visualizzazione e eseguite il programma con (22,23)=00,C4 e (24,25)=00,04. La schermata iniziale deve ristabilirsi istantaneamente.

Esercizio 3.20 Riempite lo schermo istantaneamente con dei caratteri @ (codice 0), o qualsiasi altro carattere che voi preferite.

# **DISEGNO ANIMATO**

Siamo ora pronti per poter fare un disegno animato abbastanza rapido sullo schermo e ciò ci darà l'occasione di studiare uno dei punti più importanti della programmazione: i sottoprogrammi.

Come fare un disegno animato? Basta decomporre il movimento in un certo numero di tappe e di visualizzare successivamente l'immagine

corrispondente ad ogni tappa.

Si pone un problema di tempo: ogni immagine è visualizzata per un tempo  $t_i$ ; il cambiamento di immagine si fa in un tempo  $t_c$ : bisogna che  $t_c$  sia piccolo in confronto a  $t_i$  e che  $t_i+t_c$  (il periodo del fenomeno) non sia troppo grande. Altrimenti, si avrebbe "scintillamento". La visione è accettabile quando si hanno almeno da 15 a 20 immagini al secondo. Supponiamo di fare un film ciclico (periodico) e di decomporre la scena in quattro immagini diverse.

Il film sarà formato dalla successione delle imagini 1, 2, 3, 4, poi di


nuovo daccapo ecc. Naturalmente il film sarebbe migliore avendo più immagini, ma ciò occupa memoria e noi vogliamo presentare, qui, un

programma semplice.

Ogni immagine corrisponde a 1 Kbyte di dati (da 0400 a 07FF). Supponiamo di aver potuto salvare i dati dell'immagine 1 da 9000 a 93FF, i dati dell'immagine 2 da 9400 a 97FF, i dati dell'immagine 3 da 9800 a 9BFF, e quelli dell'immagine 4 da 9C00 a 9FFF.

Il programma di visualizzazione del nostro film sarà allora semplice-

mente:



Ora sappiamo fare i trasferimenti di zone di memoria. Quindi possiamo fare il nostro disegno animato!

# Stima della durata di un programma

In Basic, il trasferimento di 1 Kbyte dura più secondi. Infatti, solo il test del ciclo FOR...NEXT dura 1 ms, allora FOR I=1 TO 1000 : NEXT dura 1 secondo! Aggiungetegli le PEEK e le POKE del trasferimento effettivo e vedrete che non si può, in Basic, fare disegni animati.

Ma il linguaggio macchina ci offre una velocità sufficiente? Per saperlo, bisogna valutare il tempo necessario ad un'esecuzione del programma di pagina 82.

Per questo, abbiamo tutto ciò che ci occorre nell'appendice II che fornisce, per ogni istruzione ed ogni modo di indirizzamento, il numero

di cicli macchina occorrenti.

Poiché il 6502 del C64 funziona ad 1 MHz, il numero dei cicli è nel medesimo tempo la durata dei microsecondi. In effetti, il C64 va circa il 10% più lento ma qui non ha imprtanza.

Otteniamo:

da cui 
$$t_c = 2 + 4 \cdot (2 + 256 \cdot (5 + 6 + 2 + 3) - 1 + 5 + 5 + 2 + 3) - 1$$
  
= 1+4\cdot (16+256\cdot 16) = 16447  
= 16,5 millisecondi

Ora, se volessimo fare 18 immagini/secondo, ci occorrebbero  $t_c + t_i = 1000/18 = 55,5$  millisecondi.

Possiamo arrivare ad avere t<sub>i</sub> = 38 millisecondi.

# I sottoprogrammi

Il flowchart che precede è, in effetti, formato da due blocchi eseguiti ciascuno quattro volte: il trasferimento e il ritardo. Li scriveremo quattro volte? Fortunatamente no.

Sapete che in Basic, è possibile utilizzare sottoprogrammi che possono essere chiamati da diversi punti: il sottoprogramma termina con un'istruzione di ritorno che "sa" ogni volta ritornare all'istruzione successiva alla chiamata.

Lo stesso meccanismo esiste nel linguaggio macchina del 6502 (come di ogni processore).

L'istruzione di chiamata si scrive, per esempio, **JSR RITARDO** e l'istruzione di ritorno si scrive **RTS**. Il solo modo di indirizzamento di **JSR** è l'indirizzamento diretto, mentre **RTS** ha un indirizzamento implicito (l'indirizzo di ritorno si trova nella pila).

Il sottoprogramma di trasferimento sarà semplicemente il nostro programma di pagina 82 in cui si cambia unicamente la **BRK** in **RTS**. Prima della chiamata, bisogna preparare gli indirizzi di partenza e di arrivo in 22,23 e 24,25. Si dice che si forniscono "parametri" al sottoprogramma.

Notate, tra l'altro, la comodità che offre l'indirizzamento indiretto per

fornire gli argomenti al sottoprogramma.

Per il nostro sottoprogramma di ritardo useremo la tecnica del ritardo programmato. Questa tecnica sarà criticata nel libro sull'input-output. La tecnica è semplice: realizziamo un ciclo nel corso del quale il contenuto di un registro o di una cella di memoria è decrementato da un valore iniziale fino a 0.

Il ritardo ottenuto è proporzionale al valore iniziale. Prendiamo una cella di memoria:

RIT DEC M 6 BNE RIT 3 RTS

Se non teniamo conto di RTS, il ciclo dura 9 microsecondi. Il ritardo massimo che può essere ottenuto è di  $256 \cdot 9 = 2304$  microsecondi = 2,3 ms.

Dobbiamo dunque decrementare due byte M1 ed M2.

RIT DEC M 1
BNE RIT
DEC M 2
BNE RIT
RTS

M1 è inizializzato a 0 ed è nullo ogni volta che si ritorna a RIT dal ciclo esterno. Il ciclo interno dura dunque 2,3 ms e si inizializza M2 al numero di volte che deve essere percorso cioè ritardo voluto /2,3. Qui, vogliamo 39 ms da cui M2 = 17 = 11 esa. Il nostro programma sarà allora:

0000 ; DISEGNO ANIMATO 0000 PART = \$22 0000 ARR = \$24 0000 \* = \$C000 C000 A2 04 TRASF LDX #4

| 7       | ratic                                   | a de                                    | Com        | modore 64 |      |                    |   |                 |       |
|---------|---|---|------------|-----------|------|--------------------|---|-----------------|-------|
| seguito | ^0                                      | 00                                      |            | 0.101.01  | 1.00 | 40                 |   |                 |       |
| C002    |   | 00                                      |            | CICLOX    |      |                    |   |                 |       |
| C004    |   | 22                                      |            | CICLUT    |      | (PART),Y           |   |                 |       |
| C006    | 88                                      | C4                                      |            |           | DEY  | (ARR),Y            |   |                 |       |
| C008    |   | F9                                      |            |           |      | CICLOY             |   |                 |       |
| C009    | E6                                      |   |            |           |      | PART+1             |   |                 |       |
| CØØB    | E6                                      |   |            |           | -    | ARR+1              |   |                 |       |
| COOD    | CA                                      | 23                                      |            |           |      | MKKTI              |   |                 |       |
| COOF    | DØ                                      | E0                                      |            |           | DEX  | CICLOX             |   |                 |       |
| CØ10    | 60                                      | го                                      |            |           | RTS  | CICLON             |   |                 |       |
| CØ12    | 60                                      |   |            |           |      | = \$3FC            |   |                 |       |
| CØ13    |   |   |            |           |      | = \$3FD            |   |                 |       |
| CØ13    | CE                                      | EC                                      | <b>Ø</b> 3 | DITAR     |      |                    |   |                 |       |
|         | DØ                                      |   | 63         | RITAR     | DEC  |                    |   |                 |       |
| CØ16    |   | FD                                      | Ø2         |           | DEC  | RITAR              |   |                 |       |
| CØ18    |   | F6                                      | 63         |           |      |                    |   |                 |       |
| CØ1B    |   | -6                                      |            |           |      | RITAR              |   |                 |       |
| CØ1D    | 60                                      | 00                                      |            | DD.       | RTS  | 40                 |   | PROGRAMN        | 10    |
| COIE    | нэ                                      | 00                                      |            | PP        | LDA  | #10                | , | PRINCIPA        |       |
| C020    | 05                                      | 22                                      |            |           | CTC  | DART               |   | FRINCIFF        | ILE   |
| C055    |   | 24                                      |            |           |      | PART               |   |                 |       |
| CØ24    |   | FC                                      | m2         |           |      | ARR<br>MI          |   |                 |       |
| CØ27    |   | 04                                      | 63         | DISEG     |      |                    |   |                 |       |
| C053    |   |   |            | DISEG     |      | 4 #\$04<br>4 ARR+1 |   |                 |       |
| CØ2B    |   | 90                                      |            |           |      |                    | ; | IMMAGIN         | JF 1  |
| C@5D    |   |   |            |           |      | #\$90<br>BODT+1    | , | 11.0.010.11     |       |
| CØ2F    | 85<br>20                                | 23                                      | CO         |           |      | PART+1             |   |                 |       |
| CØ32    | 100000000000000000000000000000000000000 | 100000000000000000000000000000000000000 | CO         |           |      | TRASF              |   |                 |       |
| CØ34    | 8D                                      | 11<br>FD                                | a o        |           |      | #\$11              |   |                 |       |
| CØ37    | 20                                      | 13                                      |            |           |      | N2<br>RITAR        |   |                 |       |
| CØ3A    | A9                                      | 04                                      | CO         |           |      |                    |   |                 |       |
| CØ3C    |   |   |            | *         |      | #\$04              |   |                 |       |
| CQ3E    |   | 25<br>94                                |            |           |      | ARR+1<br>#\$94     | ; | IMMAG IN        | JF 2  |
| CØ40    |   |   |            |           |      |                    | , | 11.11.11.10.11. | -     |
| CØ42    |   | 23                                      |            |           |      | PART+1             |   |                 |       |
|         |   | 00                                      |            |           |      | TRASF              |   |                 |       |
| CØ45    |   |   |            |           |      | #\$11              |   |                 |       |
| CØ47    |   |   |            |           |      | M2                 |   |                 |       |
| CØ4A    |   | 13                                      | CO         |           |      | RITAR              |   |                 |       |
| CØ4D    |   |   |            |           |      | #\$04              |   |                 |       |
| CØ4F    |   |   |            |           |      | ARR+1              |   | TMMAGTE         | IF 3  |
| CØ51    |   |   |            |           |      | #\$98              | , | IMMAG IN        | 4E 3  |
| CØ53    | 85                                      | 23                                      |            |           | STA  | PART+1             |   |                 | segue |
|         |   |   |            |           |      |                    |   |                 |       |

| CØ55 | 20        | 00  | CØ | JSR | TRASF  |   |           |   |
|------|-----------|-----|----|-----|--------|---|-----------|---|
| CØ58 | A9        | 11  |    | LDA | # \$11 |   |           |   |
| CØ5A | 8D        | FD  | 03 | STA | M2     |   |           |   |
| CØ5D | 20        | 13  | CØ | JSR | RITAR  |   |           |   |
| CØ60 | A9        | 04  |    | LDA | #\$04  |   |           |   |
| CØ62 | 85        | 25  |    | STA | ARR+1  |   |           |   |
| CØ64 | A9        | 90  |    | LDA | #\$9C  | ; | IMMAGINE  | 4 |
| C066 | 85        | 23  |    | STA | PART+1 |   |           |   |
| C@68 | 20        | 00  | CØ | JSR | TRASF  |   |           |   |
| C@6B | <b>A9</b> | 1 1 |    | LDA | #\$11  |   |           |   |
| CQED | 80        | FD  | 03 | STA | M2     |   |           |   |
| C070 | 20        | 13  | CØ | JSR | RITAR  |   |           |   |
| CØ73 | 4C        | 27  | CØ | JMP | DISEG  | ; | RICOMINCI | A |
|      |           |     |    |     |        |   |           |   |

Non assembliamo questo programma perché ci sono dei miglioramenti evidenti da apportargli. È lo scopo dell'esercizio seguente.

Esercizio 3.21 Ci sono due miglioramenti evidenti da fare al programma di disegno animato. Fateli.

Ora che abbiamo il nostro programma di disegno animato, bisogna verificare che funzioni. Tutta la difficoltà sta nel fabbricare le quattro immagini che costituiscono il nostro disegno animato.

La prima cosa da fare è di mettere il programma di disegno animato (pagg. 188, 189) in memoria. Vi raccomandiamo, inoltre, di salvarlo su cassetta o disco, altrimenti rischiate di doverlo riscrivere nel corso della messa a punto!

In seguito bisogna preparare le immagini. Ma poiché abbiamo il sottoprogramma TRASF in memoria, possiamo preparare l'immagine sullo schermo, poi inviarla nella zona di memoria voluta.

Per questo, scriviamo un piccolissimo programma di trasferimento:

| CØ5Ø | A9 | 00 |    | LDA | #0     |
|------|----|----|----|-----|--------|
| CØ52 | 85 | 22 |    | STA | PART   |
| CØ54 | 85 | 24 |    | STA | ARR    |
| CØ56 | A9 | 04 |    | LDA | #\$04  |
| CØ58 | 85 | 23 |    | STA | PART+1 |
| CØ5A | A5 | 02 |    | LDA | #2     |
| CØ5C | 85 | 25 |    | STA | ARR+1  |
| C05E | 20 | 04 | CØ | JSR | TRASF  |
| CØ61 | 60 |    |    | RTS |        |

e per trasferire lo schermo in 9000, basta fare POKE 2,144: SYS 49232 (49232=C050 esa).

Non vi resta ora che far partire la vostra immagine. Naturalmente, se avete abbastanza coraggio per fare più di quattro immagini, tutto andrà meglio.

**N.B.** Non dimenticate di riempire la memoria colore affinché il vostro disegno animato sia visibile. Fate, per esempio, un FOR I= 55296 TO 56295: POKE I,1: NEXT.

Un'altra possibilità – che risparmierebbe memoria – sarebbe di dedurre l'immagine n dall'immagine n–1 per mezzo di calcoli effettuati durante la visualizzazione dell'immagine n–1. Questo calcolo sostituirebbe il ritardo. Si può, per esempio, fare appello ad operazioni matriciali per effettuare rotazioni o spostamenti.

Esercizio 3.22 Quali sono i cambiamenti da fare per avere 6 immagini.

# Suggerimenti d'immagini

(È consigliabile lasciare la parte bassa dello schermo libero per poter fare POKE 2,xx:SYS 49232).

Palla che attraversa lo schermo



Palla che gira sullo schermo



(il puntino rappresenta più caratteri come mostrati di seguito).

Ruota che gira



Dettaglio della ruota:

Potete mettere quattro ruote analoghe sullo schermo, rotolanti in senso inverso, o fare le gambe di un giocoliere che fa girare la ruota!

#### Barra rotante



Potete utilizzare l'alta risoluzione, ma le immagini saranno più lunghe da preparare e ci vorranno 8 K per immagine da trovare in memoria e da trasferire.

Ultimo consiglio fondamentale: potete – e dovete – salvare le vostre immagini su cassetta o disco col comando .S del monitor.

**Nota:** può essere noioso che il disegno animato (periodico) giri indefinitamente. Potete tescare il tasto SHIFT (cfr. pag. 184) per terminare il programma.

Infine, gli sprite permettono di fare disegni animati in Basic, ma non rotazioni come le facciamo noi.

Esercizio 3.23 Su quale parametro bisogna agire – se si è preso come esempio la barra rotante – per cambiare la velocità della rotazione? Come cambiare il senso di rotazione?

## MANIPOLAZIONI DELLA PILA

Per mezzo di quale meccanismo l'istruzione **RTS** ritrova l'indirizzo di ritorno dal sottoprogramma?

È semplice: al momento di una JSR, il valore di PC è memorizzato in

memoria e viene ritrovato da RTS. Il valore di PC è esattamente l'indirizzo da cui si è fatta la chiamata.

Supponiamo di prendere una zona di memoria unica per questo (occorrono 2 byte) – diciamo gli indirizzi 100 e 101.

Supponiamo che in 1000, si chiami un sottoprogramma (da 2000 a 3000) e che quest'ultimo chiami a sua volta un sotto programma: la cronologia degli eventi è riassunta dalla tabella qui sotto.

Questa struttura non permette, ad un sottoprogramma di chiamarne un altro. È chiaro che occorra più memoria per conservare gli indirizzi di ritorno.

| Evento nº |                   | 100 101 | PC   |           |  |
|-----------|-------------------|---------|------|-----------|--|
| 1         | Chiamata 1° SP    | ?       | 1000 |           |  |
|           | Cinamata 1 OI     | 1000    | 2000 |           |  |
| 2         | Chiamata 2° SP    | 1000    | 2500 |           |  |
|           | omamata 2 or      | 2500    | 3000 |           |  |
| 3         | Ritorno dal 2º SP | 2500    | 3500 |           |  |
|           | miorno dal 2      | 2500    | 2500 |           |  |
| 4         | Ritorno dal 1º SP | 2500    | 2800 | Sbagliato |  |
|           | Attorno dar 1 O1  | 2500    | 2500 |           |  |

La soluzione consiste nell'utilizzare una pila, cioè una zona di memoria gestita LIFO (Last In – First Out = ultimo entrato – primo uscito). La pila si comporta esattamente come la pila di documenti che si accumulano sulla scrivania del capo: il primo documento letto è l'ultimo che è stato depositato: la si chiama sommità della pila. Solo due operazioni sono possibili: posare un documento (questo diventa allora la sommità della pila) o leggere un documento (ciò permette al documento sottostante di diventare la sommità della pila). Sul 6502, la pila è costituita in memoria fra gli indirizzi esa 100 e 1FF. Il 6502 possiede un registro interno di 8 bit S, il puntatore alla pila, inizializzato a FF. Ogni volta che si mette in pila S viene decrementato. Ad ogni istante (S) punta al primo posto libero della pila (S)-1 punta alla sommità della pila. Quando si effettua un'operazione sulla pila il 6502 aggiunge automaticamente 100 esa al contenuto del puntatore della pila per generare l'indirizzo effettivo. Con tale meccanismo, le chiamate di sottoprogrammi progettati qui sopra porterebbero ad una tabella del genere:

| Evento                         | PC   | S  | Pila: | 1FF | 1FE | 1FD             | 1FC                    | 1FB | 1FA  |
|--------------------------------|------|----|-------|-----|-----|-----------------|------------------------|-----|------|
| Prima<br>1° chiamata           | 1000 | FF |       |     |     |                 |                        |     |      |
| Dopo<br>1° chiamata            | 2000 | FD |       | 00  | 10  |                 |                        |     |      |
| Prima<br>2° chiamata           | 2500 | FD |       | 00  | 10  |                 |                        | 3   |      |
| Dopo<br>2° chiamata            | 3000 | FB |       | 00  | 10  | $\binom{1}{00}$ | 25                     |     | 5,91 |
| Prima del ritorno<br>dal 2° SP | 3500 | FB |       | 00  | 10  | 00              | 25                     |     |      |
| Dopo il ritorno<br>dal 2° SP   | 2500 | FD |       | 00  | 10  | 00              | ( <sup>2</sup> )<br>25 | ·   |      |
| Prima del ritorno<br>dal 1° SP | 2800 | FD |       | 00  | 10  | 00              | 25                     |     |      |
| Dopo il ritorno<br>dal 1° SP   | 1000 | FF |       | 00  | 10  | 00              | 25                     |     |      |

<sup>(1)</sup> In effetti se il codice operativo JSR è in 2500, è 2502 che è messo in pila e dopo il ritorno si ha 2503 perché PC è stato incrementato. Ciò che bisogna ricordare è che il meccanismo assicura il ritorno esattamente dove occorre per eseguire l'istruzione successiva a JSR.

(2) 2500 resta nella pila, ma non è più accessibile poiché S è stato aggiornato: è come se

fosse stato cancellato.

Si vede dunque che questo meccanismo assicura un funzionamento corretto nelle chiamate nidificate. Quanti livelli si possono avere, cioè quante chiamate si potranno annidare? È semplice, poiché il puntatore alla pila è di 8 bit, la pila contiene al massimo 256 byte che permettono 128 livelli. È più di quanto ci occorra.

# Altri usi della pila

Vedremo che la pila serve anche per memorizzare PC (ed anche P) quando si verificano delle interruzioni.

Di fatto, le interruzioni sono, per molti versi, una sorta di sottopro-

gramma.

Ma la pila può anche servire da zona di memorizzazione temporanea per delle informazioni da recuperare nell'ordine inverso. Per questo si dispone delle operazioni:

**PHP** (mette P nella pila) **PHA** (mette A nella pila) **PLA** (toglie A dalla pila) **PLP** (toglie P dalla pila) Si è portati quando si scrive un sottoprogramma che utilizza i registri, a salvarli all'inizio ed a ripristinarli alla fine, allo scopo di assicurare una certa indipendenza ai sottoprogrammi (si dice modularità). Questo salvataggio si chiama salvataggio di contesto.

Dato che si dispone solo delle quattro istruzioni qui sopra per salvare

X e Y, bisogna utilizzare TXA, TYA e TAX, TAY.

Esercizio 3.24 Scrivere la sequenza di salvataggio di contesto e quella di ripristino (si mette in pila nell'ordine P S X Y).

La pila può anche servire a trasmettere parametri fra sottoprogrammi. Ciò è poco usato nel 6502 che ha, con l'indirizzamento indiretto, un sistema più efficace.

Per mettere in pila S stesso, occorre passare attraverso X grazie a **TSX** e **TXS**. Per inizializzare S, bisogna passare da X poiché "LDS" non esiste sul 6502: per esempio:

LDX #0\$FF TXS

La trasmissione tra S e X combinata con l'indirizzamento indicizzato permette di esaminare – senza togliere dalla pila – qualsiasi elemento della pila:


TSX

LDA \$101,X ; sommità della pila

INX

LDA \$101,X; elemento precedente.

Esercizio 3.25 Scambiare di posto nella pila la sommità e l'elemento precedente:



Esercizio 3.26 Come nell'esercizio 3.5 si vuole trasferire il contenuto di X in Y, ma senza perdere il contenuto di A.

## RIEPILOGO

Abbiamo visto ora le principali istruzioni e i principali modi di indirizzamento, così come esempi della loro utilizzazione. Il modo di indirizzamento più elaborato è l'indirizzamento indiretto indicizzato che il 6502 è praticamente l'unico ad offrire sul mercato: abbiamo visto

quanto faciliti la manipolazione di array.

La tecnica degli array è con quella dei sottoprogrammi, una delle più importanti studiate in questo capitolo. Entrambe sono in atto nel nostro programma di disegno animato, applicazione in cui il ricorso al linguaggio macchina è necessario per ottenere una velocità sufficiente. Rivedete anche il programma di ordinamento citato alla fine del capitolo 1.

Non possiamo terminare questo capitolo senza fare un'applicazione che permetterà di rivedere come sfruttare al meglio le risorse di un

microprocessore.


# **MOLTIPLICAZIONE 8 BIT PER 8 BIT**

Desideriamo moltiplicare due numeri di 8 bit (senza segno) M ed N situati rispettivamente agli indirizzi \$22 e \$23. Il risultato sarà di 16 bit.

L'algoritmo è esattamente lo stesso che in decimale: sia R la memoria

(2 byte) che conterrà il risultato e sia inizialmente nulla.

Se il bit più a destra di N è 1, si aggiunge M a R (=0). Poi si fa scorrere la finestra di addizione di un posto a sinistra. Se il bit di rango corrispondente di N è 1, si aggiunge M a R nella finestra di addizione in cui si è. Se il bit di N è nullo, non c'è addizione.




Dopo avere fatto 8 scorrimenti, la moltiplicazione è terminata. Nel nostro caso, la finestra di addizione sarà l'accumulatore A (unico registro in cui si possano eseguire addizioni).

Alla fine della moltiplicazione, conterrà il byte alto di R. Invece di far scorrere la finestra di addizione verso sinistra, facciamo scorrere verso destra R. che fa lo stesso.

Chiamiamo B provvisoriamente la memoria che riceve mano a mano i bit uscenti a destra di A.

Per testare i bit successivi di N, basta far scorrere N verso destra: ogni bit cade allora nel flag C in cui è immediatamente testabile. Ma allora, poiché facciamo scorrere N verso destra, si crea spazio per ricevere un bit uscente da A: dunque B ed N possono essere sovrapposti. La figura qui sotto mostra gli stati successivi durante la moltiplica-

La **figura** qui sotto mostra gli stati successivi durante la moltiplicazione M=0011, N=0101 (facciamo il caso di 4 bit · 4 bit per semplificare).



Ci si ferma perché ci sono stati quattro scorrimenti A,N.

# Esercizio 3.27 Redigete lo stesso schema per M=1111 e N=1111.

Pensiamo che questo esercizio abbia sufficientemente esplicitato l'algoritmo. Vi consigliamo tuttavia di non esitare a stendere il flowchart.

Sfrutteremo ora le proprietà dello scorrimento del 6502. Lo scorrimento iniziale di N è un semplice LSR.

Come far scorrere A,N in modo che il bit uscente alla destra di A entri a sinistra di N? Ebbene, prima di tutto scorrimento a destra di A, il bit uscente è nel flag di riporto. Ma quest'ultimo entra a sinistra di N se facciamo ROR N (vedere schema pag. 20).

D'altronde, anche lo scorrimento di A deve essere una ROR perché l'esercizio 3.27 ha mostrato che il riporto risultante dall'addizione deve entrare a sinistra di A.

Da cui il programma, sapendo che X è usato per contare le 8 iterazioni:

```
M
                   = $22
0000
            N
                   = $23
0000
                   = $C000
0000
C000 A9 00
            MUL
                   LDA #0
C002 A2 08
                   LDX #8
                              ; INIZIALIZZAZIONE
                              ; CONTATORE
C004 46 23
                   LSR N
                   BCC NONAD ; SCORRIMENTO INIZIALE
C006 90 03
            CICLO
                              ; C<>0 -> ADD
                   CLC
C008 18
C009 65 22
                   ADC M
                              ; C <- Ø PER
                              ; ADDIZIONE
COOB 6A
            NONAD
                   ROR A
                              ; SCORRIMENTO
                   ROR N
C00C 66 23
                              ; A,N
COOE CA
                   DEX
                   BNE CICLO ; C NON MODIFICATO
COOF DO F5
                   RTS
CØ11 60
```


Abbiamo costituito il programma come sottoprogramma, ma voi sostituite RTS con BRK (00) per le prove. Per esempio, se mettete 64 esa (=100) in 1 e 2, dovreste trovare 2710 esa in A,N. Se mettete FF in 1 e 2, dovreste trovare FE01 in A,N.

Esercizio 3.28 Quale sarebbe la pecca del programma se ROR A fosse sostituito da LSR A?

Vi suggeriamo di tentare  $16 \cdot 16 \rightarrow 32$  ed anche la divisione... Abbiamo ora terminato questa esplorazione del set di istruzioni del 6502. Siamo giunti col disegno animato al limite dell'assemblaggio a mano (1).

Per poter trattare problemi più complicati, bisogna munirsi di un assembler. Il breve capitolo seguente ve ne spiegherà il modo d'uso.

<sup>(</sup>¹) In effetti, i listati di questo capitolo sono stati ottenuti con il macroassembler \$8000, \$C000.



# Utilizzo dell'assembler

L'assembler è un programma che traduce in linguaggio macchina il testo che avete scritto in assembler simbolico.

Insomma, si incarica del compito fastidioso che noi abbiamo finora fatto a mano: riconoscere i codici mnemonici e il modo di indirizzamento, cercare nell'appendice II, scrivere il codice operativo esadecimale, tradurre gli indirizzi degli operandi, ecc.

Descriviamo, qui, l'utilizzo dell'Editor Assembler universale EDASM. Esistono altri assembler sul mercato ed anche un disco ufficiale Commodore.

In ogni caso, i principi di utilizzo sono esattamente gli stessi: solo qualche dettaglio nella presentazione e la scrittura di direttive possono essere diversi da un assembler all'altro.

# SVILUPPO DI UN PROGRAMMA

Lo sviluppo di un programma comprende quattro passi principali (oltre il passo preliminare che consiste nel concepire il programma!).

# Caricamento del programma simbolico

Si chiama anche programma sorgente. Questa tappa è fatta con l'aiuto dell'editor EDASM che vi permette di scrivere delle linee, di fare correzioni ed inserimenti. Una volta costituito il testo-sorgente nel modo che desiderate, avete la possibilità di salvarlo su disco o cassetta (comando S) per richiamarlo successivamente (comando C).

# Assemblaggio propriamente detto

Il programma assemblato (lo si chiama anche "programma oggetto") è installato direttamente da EDASM nel posto in cui deve risiedere in memoria. In più, avete la possibilità di salvare il programma-oggetto su disco o cassetta (comando **R**). Inoltre, il programma è listato, a scelta, sul video o sulla stampante.

### Caricamento

È il caricamento del programma oggetto nella zona di memoria in cui verrà eseguito. Questo caricamento non è da fare se avete appena fatto l'assemblaggio con EDASM. Se, al contrario, avete interrotto la vostra sessione di lavoro, dovete ricaricare il file creato alla fine dell'assemblaggio col comando R. Ciò è fattibile col comando Basic diretto LOAD "nome",1 o 8,1 o col comando .L del monitor che voi utilizzate. Notate che se utilizzate SUPERMON immediatamente dopo l'assemblaggio e se il vostro programma-oggetto è installato nella parte alta della memoria (per esempio C000...), il caricamento è inutile: il caricamento di SUPERMON non cancella il vostro programma oggetto.

### Esecuzione

È la parte più delicata e non è sufficiente fare SYS **indirizzo** (o .G indirizzo col monitor). Infatti, in caso di errore o di ciclo infinito, non sperate di riprendere il controllo della macchina col tasto STOP.

La combinazione STOP/RESTORE vi permetterà probabilmente di riprendere il controllo, salvo casi molto rari in cui il vostro errore ha comportato modifiche importanti in memoria, riotterrete il cursore e – al contrario di RESET – la memoria non sarà rimessa a zero.


Un'altra soluzione è di utilizzare un monitor molto perfezionato che possieda tutte le funzioni del monitor linguaggio macchina che abbiamo utilizzato al capitolo precedente, più qualche altra molto utile per la messa a punto del programma come l'esecuzione step by step e la possibilità di punti di arresto.

Quando avrete trovato degli errori, dovrete correggere il programma sorgente ricaricando EDASM e il file sorgente.

Fate le vostre correzioni, poi riassemblate e così di seguito.

Questa successione delle operazioni è esplicitata nel diagramma a pagina seguente (si è supposto che disponiate del disco, altrimenti sostituite gli 8 con 1).

Vediamo ora le modalità d'uso in modo più dettagliato di ciascun programma.



Flow chart della messa a punto di un programma

#### USO DELL'EDITOR

Dopo il caricamento e RUN, EDASM visualizza un menu: otterrete la funzione desiderata premendo la prima lettera (del corrispondente in inglese).

• E: scrittura di un programma

• M: modifica

• I : inserimento di una linea

• D: cancellazione di una serie di linee

• L: listing

• A: assemblaggio

• C: caricamento file sorgente

• S: salvataggio file sorgente

• R: memorizzazione file oggetto

• F: fine (uscita da EDASM)

I comandi concernenti l'editazione sono *E, M, I, D, L, C, S,* e *F.* EDASM funziona in modo minuscolo.

• *E*(in verità "e" poiché siamo in modo minuscolo) *comando di scrittura di un programma* 

Il sistema vi domanda il numero di linea di partenza. Dovete rispondere 1 se iniziate a scrivere un programma, altrimenti potete riprendere la scrittura in qualsiasi numero di linea. Se una linea del numero indicato esiste già, viene listata e sarà sostituita da quella che scriverete.

Il sistema procede in seguito alla numerazione automatica. Le linee preesistenti che voi riscrivete saranno sostituite. Le altre vengono conservate. Terminate la scrittura premendo 'f' come prima lettera di una linea.

La scrittura di una linea si fa fornendo in successione i quattro campi dell'istruzione: label, mnemonico, operando, commento. Si passa da un campo al seguente quando si fa uno spazio o si è raggiunto il numero massimo di caratteri permessi per tale campo (6 per una label, 4 per uno mnemonico, 10 per l'operando, 11 per il commento). Se avete allungato dei campi per inavvertenza o se vi accorgete di un errore nel campo precedente, potete tornare indietro con "\( \infty\)" (freccia a sinistra). Si corregge nel campo attuale con l'aiuto di **DEL**. Infine, si può tornare alla linea precedente con "\( \sqrt\)" all'inizio di una linea. Si passa alla linea successiva sia facendo Return che raggiungendo il limite di spazio disponibile del campo commento.

#### • M: modifica di una linea

Per modificare tutta la linea, è meglio riscriverla col comando E. Altrimenti il comando M vi chiede il numero di linea da modificare. La linea viene listata. Vi viene domandato quale campo desideriate modificare (l: label, m: mnemonico, o: operando, c: commento). Riscrivete tutti i campi sulla linea.

#### • I: inserimento di una linea

Vi viene domandato prima di quale linea si fa l'inserimento e quante sono le linee da inserire.

#### • D: cancellazione di una serie di linee

Vi viene domandato il numero della prima linea da cancellare, poi il numero prima del quale si fermerà la cancellazione: per quest'ultimo numero, bisogna dunque rispondere 'ultima linea da cancellare +1'.

#### Esempio

Per cancellare le linee 3, 4, 5 e 6, rispondereste 3 e 7.

#### • L: listato del programma sorgente attualmente in memoria

Vi viene domandato il numero della prima linea da listare (default=1) e quello dell'ultima (default=ultima esistente). Per listare tutto il programma basta fare L Return Return.

#### • C: caricamento di un programma sorgente

Vi viene domandato il dispositivo (1=cassetta, 8 o 9=disco) e il nome del file. Esempio di risposta:

8, MIOPROG-S 1, TIZIO-S

## • S: salvataggio del programma sorgente

Rispondete alle stesse domande di C. È consigliabile apporre un suffisso -S che vi ricordi che è un file sorgente.

#### • F: uscita dal programma

Nella versione interpretata, si può ritornare al programma senza perdita di testo facendo GOTO 250.

#### UTILIZZO DELL'ASSEMBLER

L'assemblaggio è lanciato dal comando A.

L'assembler procede in due passate: il testo sorgente è letto due volte. Nel corso della prima passata, il testo è esplorato e viene preparata la symbol table (tabella dei simboli). Il codice in linguaggio macchina è generato durante la seconda passata.

Ottenete infine il listing del testo sorgente e codice generato con gli eventuali messaggi di errore.

Diamo, di seguito, la lista di **quattro possibili messaggi di errore** con la loro interpretazione. È indicato il numero della linea in cui si trova l'errore.

# Salto condizionato distanza troppo lunga linea...

Salto con indirizzamento relativo su una distanza troppo elevata. Il salto relativo può essere fatto solo se lo spiazzamento con segno è di un byte, quindi a +/-127 byte di distanza. Se l'assembler constata che questa condizione non è verificata segnala questo errore. Ciò può avvenire quando, dopo la modifica di un programma, si aggiungono molte istruzioni tra l'istruzione di salto e il suo punto di arrivo: la condizione era soddisfatta prima ma non più dopo. Il rimedio è di utilizzare una staffetta oppure un JMP: per esempio:

**BNE LONTANO** 

sarà sostituita da:

BEQ PROSEGUI JMP LONTANO PROSEGUI...

# Mnemonico illegale linea...

Codice operativo illegale o assente. Ciò può accadere sia se il codice mnemonico è scritto scorrettamente, sia se, per un'istruzione che non ha label, avete dimenticato di passare al campo seguente: il codice mnemonico è preso allora come label e la macchina prende il campo seguente come codice operativo.

# Modo di indirizzamento illegale linea...

Uso di un modo di indirizzamento non autorizzato dall'istruzione considerata, o errore di scrittura nell'operando. Avete utilizzato l'accumulatore A come operando in un'istruzione diversa da ASL, LSR, ROL o ROR, o avete usato A come nome di variabile, il che è proibito.

# Operazione simbolica non definita linea...

Si è fatto riferimento a un simbolo che non è definito da nessuna parte, cioè non appare né come label né a sinistra di una direttiva =.

#### Sintassi

L'assembler EDASM utilizza la sintassi standard dell'industria per i modi di indirizzamento, così come l'abbiamo vista al capitolo 3. Permette di designare gli indirizzi o i dati nella forma:

- costanti: esempio \$E84C (i prefissi possibili sono niente per il decimale, \$ per l'esadecimale, % per il binario);
- simboli: esempio CAIO;
- espressioni.

È il punto sul quale EDASM differisce maggiormente dagli standard dell'industria. Al posto di scrivere, per esempio:

#### LDA CAIO+1

per dire che si vuole caricare il byte successivo a CAIO, potete scrivere in EDASM:

LDA CAIO+

Allo stesso modo, al posto di:

LDA TIZIO-2

scrivete:

#### LDA TIZIO--

- + e sono i soli operatori permessi (i soli utili in pratica) e il numero di segni permessi è definito dal numero limite di caratteri del campo operando.
- stringhe di caratteri: il prefisso è '. Solo il primo carattere è preso in considerazione.

#### Esempio

LDA # 'A fa la stessa cosa di LDA #\$41 LDA # 'ABCD avrebbe lo stesso effetto.

# è il simbolo di indirizzamento immediato. Il # può essere seguito da una costante (#\$FF), da un simbolo (#CAIO), o da < oppure > che designano rispettivamente il byte basso e il byte alto dell'indirizzo che segue (esempio se TIZIO=\$CDEF , LDA #>TIZIO carica \$CD in accumulatore).

#### Direttive di assembler

Esaminiamo ora le direttive offerte dall'assembler EDASM. Le abbiamo già viste in parte nel capitolo precedente. Ce ne sono due ed hanno il ruolo di definizione dati.

= : assegna un valore (indirizzo o dato) ad un simbolo.

#### Esempio

PCR = 12 VIA = \$E840

A destra del segno = può esserci un simbolo, ma quest'ultimo deve essere stato definito precedentemente (nessun riferimento in avanti). Trarrete grande vantaggio nel parametrizzare al massimo i vostri programmi e a definire i vostri parametri in testa al programma con delle direttive =. In caso di modifica, dovrete modificare solo qualche istruzione.

= ammette il seguente caso particolare:

\*=: il simbolo \* designa il "contatore di allocazioni" che, ad ogni istante, contiene l'indirizzo a cui l'assembler è pronto ad installare la prossima istruzione assemblata. Insomma \* corrisponde durante l'assemblaggio, a ciò che sarà PC durante l'esecuzione.

Quindi \*= MASP, significa assegnare a \* il valore MASP, cioè installare la prossima istruzione a partire dall'indirizzo MASP; è la direttiva di origine.

#### Esempio

\* = \$C000

(su alcuni altri assembler si scrive ORG \$C000).

BYT: riserva un byte e vi piazza un valore iniziale.

Esempio

**OUI BYT 2** 

installa il valore 2 nel byte di indirizzo QUI.

Se si vuole semplicemente riservare un byte, basta metterci un valore qualunque.

#### CARICAMENTO DEL PROGRAMMA

È prudente, dopo l'assemblaggio, salvare il programma oggetto col comando R.

Vi si domanda, come per S, il dispositivo e il nome del file.

Esempio di risposta:

8, PROG-O

Si consiglia di apporre un suffisso –O che vi ricorda che si tratta di un programma oggetto.

In caso di bisogno il programma si ricarica con:

- LOAD "nome", dispositivo,1 (,1 è indispensabile per evitare traslazioni);
- o col comando .L del monitor. Supponiamo qui che stiate usando SUPERMON.

SUPERMON contiene tutti i comandi G, L, M, R, S e X che abbiamo descritto al capitolo 2.

Ma contiene anche comandi supplementari molto utili nella messa a punto del programma e che ora andiamo a descrivere.

# Facilitazioni nella scrittura e nell'esame di programmi

#### .A: Mini assembler

Si tratta di un mini assembler che traduce il codice mnemonico ma non tratta i nomi di variabile. Dovete quindi scrivere un'istruzione nella forma per esempio: LDA \$2000. Tutti gli indirizzi e i dati devono essere forniti in esadecimale, con quattro cifre (esempio \$0F00 e non \$F00) per gli indirizzi di 16 bit e due cifre per i dati di 8 bit.

Se fornite un indirizzo della pagina zero su due cifre sarà assemblato con indirizzamento pagina zero.

#### Esempio

LDA \$F0 darà A5 F0.

Se lo darete con quattro cifre, sarà assemblato in indirizzamento diretto (LDA \$00F0 darà AD F0 00).

Per lanciare l'esecuzione del mini assembler, premete A l'indirizzo di partenza e la vostra prima istruzione.

#### Esempio

.A 2000 LDA=\$00 (il punto è dato da SUPERMON).

Quando premete 'Return', la linea diventa:

.A 2000 A9 00 LDA=\$00

e la linea seguente è .A 2002 ■ (cursore) allora dovete soltanto scrivere l'istruzione seguente, e così di seguito. Terminate premendo 'Return' tout court all'ultima domanda di istruzione.

Ma, nel medesimo tempo, SUPERMON carica il testo assemblato agli indirizzi specificati.

# Esercizio di allenamento 4.1 Caricate SUPERMON (o il vostro monitor) e fatelo partire. Premete:

.A 2000 LDA \$0F

Lo schermo mostra:

.A 2000 A5 0F LDA \$0F .A 2002

Premete LDX \$00F, poi LDY \$000A, poi 'Return'. Dovreste vedere:

.A 2000 A5 0F LDA \$0F .A 2002 AE 0F 00 LDX \$000F .A 2005 AC 0A 00 LDY \$000A

Verifichiamo il contenuto della cella di memoria 2000 e seguenti con M 2000-2008. Dovreste trovare:

.:2000 A9 OF AE OF 00 AC 0A 00 .:2008 AA AA-----AA Ma, in più, il sistema funziona come editor sullo schermo. Se tornate sulla linea LDA \$0F e volete sostituire la A di LDA con X, quando premete 'Return' otterrete:

.A 2000 A6 0F LDS \$0F

E potrete verificare con .M che in 2000 c'è A6.

<u>Domanda</u>: cosa succede se la modifica varia lo spazio di memoria occupato dall'istruzione?

Il sistema ne esce molto bene: quando premete 'Return' sulla linea modificata, il cambiamento è effettuato poi la linea seguente diventa:

.A nuovo indirizzo, vecchia istruzione

Se voi premete '<u>Return</u>', l'istruzione è ora caricata nel suo nuovo indirizzo. Quindi, quando un tale cambiamento ha luogo, occorre fare '<u>Return</u>' su tutte le linee che seguono affinché il cambiamento si propaghi.

Esercizio di allenamento 4.2 Con la visualizzazione risultante dall'esercizio 4.1, tornate alla linea LDX \$0F (la prima) e trasformatela in LDA \$000F. Fate 'Return'. Diventa:

.A 2000 AD 0F 00 LDA \$000F

e la seguente è:

.A 2003 AE OF 00 LDX \$000F

Non fate '<u>Return</u>'. Col movimento del cursore spostatevi su .M 2000-2008. Fate '<u>Return</u>' per avere la visualizzazione della memoria:

.:2000 AD 0F 00 0F 00 AC 0F 00

Si vede, in 2002, che 00 ha sostituito AE che c'era prima. L'istruzione LDX è stata demolita.

Risalite alla linea LDX e fate 'Return' due volte. Ritornate su .M poi fate 'Return'. Questa volta, il programma è stato interamente rettificato e vedrete:

.:2000 AD 0F 00 AE 0F 00 AC 0F

Esercizio di revisione 4.3 Trasformate la seconda linea in LDX #0F.

Si vede, in conclusione, che questo *mini assembler è molto pratico*. Calcola lo spiazzamento per le biforcazioni, ma bisogna fornirgli esplicitamente l'indirizzo a cui saltare.

#### .D: Disassembler

.D 2000-2008 disassembla (cioè traduce l'esadecimale in codice mnemonico) a partire dall'indirizzo 2000.

Si riempie una pagina di schermo.

Anche qui, il sistema funziona con l'editor di schermo su una linea disassemblata, per esempio:

.,2000 AD 0F 00 LDA \$000F

cambiate AD in AE, la linea diverrà:

..2000 AE 0F 00 LDX \$000F

e la memoria sarà modificata.

Potete anche passare dal disassembler all'assembler e viceversa premendo ',' dietro il punto per avere il disassembler ed allora potete modificare il testo esadecimale, oppure A dietro il punto per avere l'assembler ed allora potete modificare il codice mnemonico.

#### .P: Disassemblaggio continuo

Qui si disassembla in continuo, il che è comodo per un disassemblaggio su stampante. Bisogna fare allora OPEN 4,4:CMD 4 prima di eseguire il disassemblaggio.

Ecco, ora, alcuni comandi di aiuto alla scrittura meno spettacolari.

#### .F: Riempimento memoria

.F 2000-3000 FF riempie tutti i byte di indirizzo compreso tra 2000 e 3000 col valore FF.

Ciò è utile per inizializzare un array.

#### .H: Ricerca di una sequenza di byte in memoria

.H C000 D000 20 D2 FF ricerca tra gli indirizzi C000 e D000 la serie 20 D2 FF (JSR \$FFD2) e visualizza gli indirizzi trovati.

Si può cercare una sequenza con un massimo di 32 byte. La sequenza può essere fornita sotto forma di stringa di caratteri: si cerca allora il codice ASCII:

#### .H A000 FFFF 'ERROR'

ricerca la stringa ERROR fra A000 e FFFF (localizza le locazioni in cui sono implementati i messaggi di errore dell'interpretazione Basic). Ecco, ora, un comando di trasferimento di una zona di memoria in un'altra.

#### .T: Trasferimento di memoria

.T 2000 2500 3000 trasferisce i dati degli indirizzi fra 2000 e 2500 nella zona di memoria che inizia a 3000 ((2000) va in (3000), (2001) va in (3001) ecc.). Si tratta di un trasferimento puro e semplice. Per trasferire un programma, bisogna adattare gli indirizzi di salto.

#### **CONCLUSIONE - ALTRO SOFTWARE**

Abbiamo, ora, in mano dei programmi di utilità che ci permetteranno di preparare efficacemente i nostri programmi in linguaggio macchina.

Esistono altri programmi al di fuori di quelli da noi descritti. A livello del monitor, alcuni hanno comandi di esecuzione step by step utilissimi per la messa a punto. Riferitevi, per l'utilizzo, alle istruzioni che vi sono accluse.

Ce ne sono anche a livello di assembler, EDASM che abbiamo qui descritto, è nella sua versione compilata, difficilmente superabile nel rapporto prestazioni/prezzo.

In ogni caso, questi sistemi si usano tutti in modo molto simile a quello che abbiamo descritto. La loro prova non mancherà su "La Commode" il che vi permetterà di fare la vostra scelta.

# Interazioni col Basic

Sappiamo ora preparare programmi o sottoprogrammi in linguaggio macchina e li sappiamo caricare nel C64.

Ciò può essere fatto in modo totalmente indipendente e l'esecuzione può essere comandata sotto il controllo del monitor con G xxxx.

Ma, più spesso, ciò che si scrive è un insieme di sottoprogrammi in linguaggio macchina destinati ad essere eseguiti in un contesto Basic: spesso si tratta di sostituire alcuni moduli critici che sarebbero troppo lenti in Basic rispetto ai loro equivalenti in linguaggio macchina.

Questa esecuzione, sotto controllo del Basic, pone diversi problemi che non ci sarebbero in un contesto autonomo.

- Come chiamare un sottoprogramma in linguaggio macchina a partire dal Basic? Vedremo che il Basic offre due istruzioni per questo. A tale questione si collega quella della trasmissione di dati tra il vostro programma Basic e il sottoprogramma in linguaggio macchina.

 Dove mettere il programma in memoria? Infatti il Basic occupa posto in memoria. Il suo funzionamento rischia di perturbare i vostri moduli in linguaggio macchina. Vedremo una soluzione per evitarlo.

 Come caricare il programma in linguaggio macchina in relazione al Basic. Vedremo diverse soluzioni: il monitor ne offre una, comoda

quando è in ROM. Ma ve ne sono altre.

- Infine, c'è un certo numero di funzioni base, come la visualizzazione sullo schermo, di cui si sa già che sono preprogrammate in ROM. Sarebbe utile sapere come richiamarle a partire da un sottoprogramma in linguaggio macchina. Daremo, in questo capitolo, un certo numero di indirizzi e di esempi di alcuni sottoprogrammi del sistema operativo del C64 in ROM. Ma, qui, ci limiteremo ad una selezione, lasciando al prossimo libro di questa serie (volume III: il sistema operativo del C64), cura di darvi nozioni più complete.

#### CHIAMATA DI UN S.P. IN L.M. DAL BASIC

Supponiamo di essere riusciti a mettere in memoria, a partire dall'indirizzo IND un sottoprogramma in linguaggio macchina. Il Basic offre due istruzioni che permettono di farlo eseguire a partire da un programma in Basic:

**SYS IND** che lancia l'esecuzione del codice macchina che comincia all'indirizzo IND. L'indirizzo può essere espresso come costante (in decimale), di variabile, o anche di espressione aritmetica:

SYS 2000 SYS 3·A+4

Esercizio 5.1 Fate eseguire, a partire dal Basic, il sottoprogramma in linguaggio macchina, che inizia in \$C00.

Domanda: la variabile utilizzata può essere un intero (SYS X%)?

Certo. Ciò obbliga ad usare indirizzi ≤ 32767, il che non spaventa per un programma in RAM. Al contrario, poiché SYS permette di richiamare un sottoprogramma che fa parte del sistema operativo in ROM, ciò non è possibile nella forma SYS X%.

L'istruzione SYS ha delle limitazioni:

 l'indirizzo deve essere intero, inferiore a 65535 (altrimenti VALUE ERROR):

 all'indirizzo indicato, deve cominciare un programma in linguaggio macchina: in particolare, il byte trovato a questo indirizzo deve

essere un codice operativo valido;

- la sequenza di istruzioni trovate a partire dall'indirizzo indicato deve terminare in capo a un tempo finito con RTS (60 esa = 96 dec): c'è allora ritorno al programma Basic in seguito ad una SYS che si comporta come un GOSUB oppure, a rigore, con BRK (00) e allora si passa in monitor. Altrimenti si ha bloccaggio integrale della macchina e potete soltanto spegnere e riaccendere.

La seconda istruzione Basic che permette di eseguire un sottoprogramma in linguaggio macchina è la chiamata della funzione USR nella forma **Y=USR(X)** a condizione d'aver precedentemente messo negli indirizzi 1 e 2 della memoria, l'indirizzo a cui comincia il vostro sottoprogramma in linguaggio macchina.

Si avrà dunque la chiamata seguente se IND è l'indirizzo di inizio del

sottoprogramma in linguaggio macchina:

100 HIND=INT(IND/256) : REM byte alto dell'indirizzo 110 LIND=IND-256\*HIND : REM byte basso dell'indirizzo

120 POKE 785,LIND : POKE 786,HIND

130 Y = USR(X)

Si sa che l'istruzione POKE permette di scrivere in memoria. È ciò che permette di scrivere nell'indirizzo 1 della memoria, il byte basso dell'indirizzo del sottoprogramma e nell'indirizzo 2, il byte alto (linea 120).

<u>Domanda</u>: cosa succede se si dimentica di mettere i valori giusti in 785 e 786?

Certamente non sarà il vostro sottoprogramma in linguaggio macchina ad essere eseguito! Rischiate di saltare ad un indirizzo che non significa nulla e quindi di bloccare il sistema, naturalmente se avete usato gli indirizzi 785 e 786 per altre cose precedentemente, all'inizializzazione del sistema contengono l'indirizzo di una routine di errore.

Esercizio 5.2 Saltare a \$C000 con USR.

# Passaggio di parametri

Non ci resta, ora, che spiegare il ruolo di **X** e **Y** in **Y=USR(X)**. Ciò giustificherà che, in alcuni casi, si usi USR piuttosto di SYS che è più semplice.

USR permette un certo passaggio di parametri (cioè di informazioni) tra il programma chiamante e il sottoprogramma in linguaggio macchina.

Mentre SYS effettua un semplice salto all'indirizzo indicato, USR effettua la serie seguente:

- 1. Calcola l'espressione che è in X e mette il risultato nell'accumulatore mobile.
- 2. Salta all'indirizzo contenuto in 785 e 786.

Dopo il ritorno dal sottoprogramma in linguaggio macchina, si mette, nella variabile Y. il contenuto dell'accumulatore mobile.

Naturalmente, sta al vostro sottoprogramma in linguaggio macchina recuperare il risultato dell'espressione nell'accumulatore mobile, prima di RTS, mettere nell'accumulatore mobile le informazioni che vorreste trovare in Y alla fine.

L'accumulatore mobile è agli indirizzi \$61-\$66, seguendo la struttura che è stata descritta al capitolo 2 (esponente, mantissa, mantissa, mantissa, segno).

L'inconveniente di questo modo di passare i dati è che permette un solo parametro inviato al sottoprogramma in linguaggio macchina e un solo parametro ritornato. Se si volessero passare più informazioni, ci sono altri modi che, d'altronde, sono utilizzabili anche con SYS.

1. Una maniera semplicissima di passare un byte è di convenire un indirizzo nel quale memorizzarlo.

Per esempio, se decidiamo di inviare un byte al sottoprogramma in linguaggio macchina passando per l'indirizzo 5000 (\$1388), la sequenza di chiamata sarà:

POKE 5000,dato: SYS INDSP

Nel sottoprogramma in linguaggio macchina, il dato sarà recuperato, per esempio, con:

AD 88 13 LDA \$1388

Ugualmente, il sottoprogramma in linguaggio macchina può produrre un risultato che si conviene piazzare all'indirizzo 8000 (\$1F40): se il risultato è generato nel registro X, si avrà:

8E 40 1F STX \$1F40 60 RTS

e proprio dopo la SYS, sarà sufficiente fare: X=PEEK(8000). Si può, in questo modo, scambiare numerosi dati a condizione di scegliere indirizzi "tranquilli". Questo problema viene trattato nella sezione seguente.

2. Si sa come il Basic memorizzi le proprie variabili. Quindi se si vuole, per esempio, che il sottoprogramma in linguaggio macchina agisca sulla variabile A, basta cercare la variabile A nella zona delle variabili. Come sono memorizzate le variabili?

Ebbene, ogni variabile occupa 7 byte nella zona di memoria che segue la fine del testo in Basic. Poiché la frontiera è mobile, l'inizio di tale zona è indicato da un puntatore agli indirizzi 45 e 46 (\$2D e \$2E). I due primi byte dei sette sono il codice ASCII dei primi due caratteri del nome della variabile, così come per una variabile reale, + 80 esa per il secondo carattere per una variabile intera, + 80 esa per entrambi i caratteri se si tratta di una variabile stringa. Se il nome ha un solo carattere, il codice del secondo è 0 (o 80).

La fine della zona di variabili è puntata dagli indirizzi 47 e 48 (\$2F e \$30). Di conseguenza per trovare una variabile, è semplice: si guarda il byte puntato da 45 a 46 e il seguente. Si confronta con il nome cercato. Se non c'è coincidenza, si aggiunge 7 e così di seguito. Ci si ferma se si trova la variabile o si raggiunge l'indirizzo contenuto in 47 e 48: in quest'ultimo caso, la variabile cercata non esiste ancora.

Esercizio 5.3 Ottenete in 254 e 255 l'indirizzo della variabile TOT (se non esiste 0 e 0).

Il programma potrebbe d'altronde abbastanza semplicemente essere modificato per recuperare la posizione della variabile fra tutte le variabili. Ciò che è più interessante, è che un tale programma è inutile. È sufficiente che voi lasciate lavorare per voi il sistema. Infatti, agli indirizzi 71 e 72 (\$47 e \$48) si trova un puntatore alla variabile corrente. Se volete l'indirizzo di A, basta scrivere:

10 A=....

20 X=A: REM X variabile per salvare A

30 A = PEEK(71) + 256 \* PEEK(72) - 2

40 PRINT"L'INDIRIZZO DI A È";A

50 A=X: REM si ristabilisce A

il –2 della linea 30 è dovuto al fatto che in 71 e 72 c'è l'indirizzo a cui effettivamente comincia il valore della variabile: col –2 si ottiene l'indirizzo in cui inizia il nome.

Una volta ottenuto l'indirizzo, è facile trasmetterlo al nostro sottoprogramma in linguaggio macchina.

3. È facilissimo trasmettere, a un sottoprogramma in linguaggio macchina, il risultato di un'espressione aritmetica Basic. Se si scrive:

#### SYS indirizzo, espressione

quando il controllo verrà preso dal vostro programma in linguaggio macchina, l'interprete Basic sarà posizionato sulla virgola. È sufficiente allora fare successivamente JSR \$AEFD (routine in ROM che verifica la presenza di una virgola), poi JSR \$AD8A (routine in ROM che valuta l'espressione aritmetica a cui ci si trova – fino alla prossima virgola – e mette il risultato nell'accumulatore mobile).

Se volete che l'espressione sia intera, potete in seguito fare JSR \$B7F7, routine in ROM che converte in intero il numero contenuto nell'accumulatore mobile e mette il risultato:

```
byte basso in Y, $65 e $14
byte alto in A, $66 e $15
```

Provate allora il programma seguente che memorizza in 49152, 49153 e 49154, i valori di tre espressioni aritmetiche:

```
10 A=1 : B=2 : C=3
20 SYS 49155,A+B,B·C,A+C-2
30 PRINT PEEK(49152),PEEK(49153),PEEK(49154)
```

sottoprogramma in linguaggio macchina:

```
0000
                VIRG
                      = $AEFD
                                ; VERIFICA ','
                EXPR
0000
                      = $AD8A
                                ; VALUTA ESPRESSIONE
0000
                INTE
                      = $B7F7
                                ; CONVERTI IN INTERO
0000
                      = $0003
C003 20 FD AE
                      JSR VIRG ; ESPRESSIONE 1
                                                   segue
```

| seguito |           |    |           |     |        |   |              |   |
|---------|-----------|----|-----------|-----|--------|---|--------------|---|
| C006    | 20        | 88 | AD        | JSR | EXPR   |   |              |   |
| C009    | 20        | F7 | B7        | JSR | INTE   |   |              |   |
| COOC    | <b>A5</b> | 14 |           | LDA | \$14   |   |              |   |
| COOE    | 80        | 00 | CØ        | STA | \$C000 |   |              |   |
| CØ11    | 20        | FD | AE        | JSR | VIRG   | ; | ESPRESS IONE | 2 |
| CØ14    | 20        | 88 | AD        | JSR | EXPR   |   |              |   |
| CØ17    | 20        | F7 | B7        | JSR | INTE   |   |              |   |
| CØ1A    | A5        | 14 |           | LDA | \$14   |   |              |   |
| CØIC    | 80        | 01 | CØ        | STA | \$C001 |   |              |   |
| C01F    | 20        | FD | AE        | JSR | VIRG   | ; | ESPRESS IONE | 3 |
| C@55    | 20        | 88 | AD        | JSR | EXPR   |   |              |   |
| CØ25    | 20        | F7 | <b>B7</b> | JSR | INTE   |   |              |   |
| CØ28    | A5        | 14 |           | LDA | \$14   |   |              |   |
| CØ2A    | 80        | 02 | CØ        | STA | \$C002 |   |              |   |
| CØ2D    | 60        |    |           | RTS |        |   |              |   |
|         |           |    |           |     |        |   |              |   |

Si vede come si "fa lavorare" la ROM per recuperare ogni espressione. Vedremo altre routine utili in ROM nella quarta sezione del capitolo.

#### DOVE METTERE IL VOSTRO SOTTOPROGRAMMA?

Il problema è di trovare una zona di memoria che non venga alterata dal funzionamento del Basic e che, dal canto suo, non disturbi il funzionamento del Basic.

Una soluzione possibile – se non si impiega il registratore – è di utilizzare il buffer di registratore da \$33C a \$3FB (in effetti da \$334 a \$3FF). Ma, ci sono due grossi inconvenienti:

- 1. questa soluzione è applicabile solo se non ci si serve del registratore;
- 2. la zona offerta non è troppo grande.

Ci sono altre zone tranquille, vista la grande memoria del C64. In particolare, la RAM da \$C000 a \$CFFF è totalmente al riparo dal Basic; è per questo che l'abbiamo utilizzata finora. Però questa zona non è al riparo dalle estensioni del Basic che si trovano in cartuccia. Queste estensioni si mettono a priori in \$8000-\$8FFF, ma alcune si ricollocano in \$C000 (è proprio ciò che fa la cartuccia IEEE DAMS) oppure vi caricano delle variabili.

In altri contesti, quando si ha una ROM d'estensione da \$8000 a

\$8FFF, la zona \$9000-\$9FFF diventa tranquillissima.

Abbiamo dunque trovato qualche zona abbastanza vasta per una possibile memorizzazione di una routine in assembler, ma queste zone

sono libere o no, a seconda del contesto in cui ci si trova (Basic o presenza di questa o quella cartuccia).

È per questo che occorrono altre soluzioni.

Un'eccellente soluzione consiste nell'ingannare il C64 con la mediazione dei puntatori che ha in memoria. Agli indirizzi \$37 e \$38 (55,56 dec) figura un puntatore che contiene 1 + ultimo indirizzo RAM disponibile.

Questo puntatore è creato durante l'esplorazione della memoria al

momento dell'inizializzazione. Contiene normalmente 00.A0.

## Esercizio 5.4 Verificatelo.

Ma se per caso, con delle POKE a questi indirizzi, cambiate il valore di questo puntatore, a partire da questo momento, il C64 "crederà" che la sua memoria termini all'indirizzo che voi indicate e non andrà mai più a scrivere più in là ciò resta valido sino a un RESET).

Di conseguenza, per riservarvi una zona alla fine della memoria per il vostro sottoprogramma in linguaggio macchina, basta diminuire il contenuto dell'indirizzo 56. Ogni volta che diminuite questo indirizzo di 1, vi riservate una pagina di 256 byte.

Per esempio, POKE 56,128 vi riservate 8 Kbyte alla fine della memoria.

Potreste scrivere POKE 56, PEEK (56)-32.

Questo agisce sulla memoria a blocchi di 256 byte. Si potrebbe essere più precisi agendo anche su 55, ma è spesso inutile.

Esercizio 5.5 Riservate 384 byte alla fine della memoria del C64.

Una volta riservata questa zona, potete installarci il vostro programma.

Esiste una terza soluzione che vedremo a proposito del problema del caricamento dei programmi.

#### Collocazione dei dati

In principio, i dati che potreste essere portati ad utilizzare saranno messi come i programmi nella zona tranquilla che avrete preparato. Solamente i dati che potete desiderare di installare in pagina zero (è imperativo per un puntatore di indirizzamento indiretto, auspicabile per dati molto usati) pongono un problema particolare.

Col C64 c'è pochissimo spazio disponibile.

Infatti la caratteristica delle nuove versioni del sistema è di utilizzare meglio la pagina zero, il che ha dei vantaggi.

La tabella degli indirizzi dell'appendice 3 segnala alcune celle di memoria della pagina zero che potete utilizzare.

Ciò deve tuttavia essere fatto con prudenza, in funzione del ruolo svolto dagli indirizzi che desiderate utilizzare e delle funzioni del Basic che volete usare contemporaneamente.

Per esempio, se non utilizzate il registratore, potete accedere da \$9B a

\$AB, ecc.

In ogni caso, c'è un metodo radicale utilizzato qualche volta (in particolare in certi programmi venduti): all'inizio, il programma salva da qualche parte in memoria il contenuto della pagina zero e la ripristina alla fine.

Esercizio 5.6 Scrivete il programma che trasferisce la pagina zero in 7F00-7FFF.

#### CARICAMENTO DEI PROGRAMMI

Con un monitor in linguaggio macchina, il salvataggio su cassetta o disco e il caricamento di un modulo in linguaggio non pongono alcun problema: basta usare i comandi S e L di cui la sintassi è stata data al capitolo 4.

Una precauzione: è consigliabile procedere nel seguente modo:

1. caricate il (o i) programma(i) in linguaggio macchina;

2. riservate la zona di memoria voluta (se li avete caricati alla fine della memoria) con POKE 56,...;

3. infine, caricate il vostro programma in Basic.

Questo modo di procedere ha un inconveniente: il caricamento si effettua in due o più volte (è ancora peggio se si deve caricare il monitor).

È per questo che proponiamo, qui, un altro metodo che può essere interessante. Consiste nel mettere il vostro programma in linguaggio macchina proprio dietro il programma Basic e memorizzare i due in blocco su cassetta o disco. Il caricamento si farà allora in una sola volta. Ecco come procedere:

- 1. Scrivete il programma in Basic.
- 2. Fate ?PEEK(45)+256·PEEK(46).

Il risultato è l'indirizzo a partire dal quale voi potete installare il vostro sottoprogramma in linguaggio macchina.

3. Scrivete il vostro sottoprogramma in linguaggio macchina e installatelo a quell'indirizzo. È più facile, naturalmente, se avete il monitor in cartuccia. Adattate, nel programma Basic, gli indirizzi di chiamata al sottoprogramma in linguaggio macchina SYS xxxx. Il vostro programma in linguaggio macchina termina ad un certo indirizzo. Sia hh,ll l'indirizzo seguente (primo indirizzo libero) in esadecimale. Convertite in decimale il byte alto (hh) e il byte basso (ll).

#### 4. Fate POKE45,11: POKE47,11: POKE49,11 POKE46,hh:POKE48,hh:POKE50.hh

(questo mette al posto i puntatori di fine del Basic – vedi appendice 3)

5. Fate il SAVE abituale, sia su cassetta che disco.

6. Potete adesso caricare il programma con un solo LOAD normale del Basic.

Questo metodo è molto pratico. Ma c'è qualche precauzione essenziale da prendere, per evitare il bloccaggio:

Non dimenticate di adattare gli indirizzi delle SYS. Attenzione, l'adattamento non deve modificare il numero di caratteri del programma. Quindi, in partenza, quando non conoscete l'indirizzo in cui sarà l'indirizzo del programma, mettete una chiamata nella forma SYS 0001 (o SYS 00001 se prevedete che l'indirizzo avrà cinque cifre).

- Tutte le modifiche nel programma che cambiano la sua estensione provocano una traslazione del codice macchina, i cui indirizzi saranno allora falsati. Quindi una tale modifica è assolutamente da evitare, oppure in seguito occorre apportare i necessari adattamenti.

Esercizio di allenamento 5.7 Facciamo questa serie di operazioni su un esempio. Scriveremo un sottoprogramma in linguaggio macchina che avrà per unico effetto di mettere il valore \$55 (85 dec) all'indirizzo 2 della memoria. Scriveremo il programma di chiamata in questo modo:

10 A = 320 SYS0001 30 ?A

40 ?PEEK(2)

Le linee 10 e 30 hanno lo scopo di provare che il programma in linguaggio macchina non disturba le variabili Basic. La linea 40 prova che il programma in linguaggio macchina è stato eseguito. Notate l'indirizzo della SYS che sarà modificato.

Fate ?PEEK(45)+256\*PEEK(46), otteniamo 2086 (\$826) indirizzo di

inizio del nostro codice macchina.

Modifichiamo la SYS che diventa SYS2086 e scriviamo il programma in linguaggio macchina:

\* = \$826 LDA #\$55 0826 A9 55 0828 85 02 STA \$2 082A 60 RTS

Noi lo installiamo e annotiamo che il primo indirizzo libero è \$82B da cui hh=8 e ll=2B esa = 43 dec.

Facciamo allora le POKE del passo 4. In questo caso, basta fare quelli concernenti ll perché hh non è cambiato. È sufficiente allora fare:

SAVE "TIZIO" o SAVE "TIZIO",8

In seguito, per verificare che il tutto funziona, fate RESET (spegnete e riaccendete il C64), poi LOAD e RUN. Dovreste vedere sullo schermo 3 e sotto 85.

Per introdurre il programma, senza il monitor, vista la brevità, potete fare:

POKE 2086,169: POKE 2087,85: POKE 2088,133

POKE 2089,2 : POKE 2090,96

#### Un altro metodo

Un metodo che è stato molto spesso impiegato è il seguente:

 si scrive il programma in linguagio macchina in decimale sotto forma di DATA;

2. si incorpora, all'inizio del programma, una routine che legga i DATA e installa i valori agli indirizzi desiderati. Per esempio, per il programma semplicissimo appena visto, si avrebbe:

10 DATA 169,85,133,2,96

20 FOR I = inizio TO fine

30 READ A: POKE I,A: NEXT

40 SYS inizio

Qui, non siamo obbligati a mettere il sottoprogramma proprio alla fine del programma Basic.

## Esercizio 5.8 "Inizio" può essere uguale a 2086?

Questo metodo ha il vantaggio di essere puramente Basic, ma è molto meno efficiente del precedente. Nel metodo che noi raccomandiamo ogni byte del codice macchina occupa un byte poiché è al suo posto. Nel secondo metodo, ogni byte occupa in media quattro byte! 1 al suo posto più 3 nel DATA (in media due cifre più la virgola). È dunque terribilmente inefficiente. Nel primo metodo, il codice macchina non appariva listato mentre nel secondo sì: l'uno o l'altro è preferibile a seconda dei casi (in alcuni problemi di protezione, è meglio che il codice macchina non appaia).

#### Metodo misto

Infine, si troverà su "La Commode n. 10" un sottoprogramma che permette, a partire dal Basic, di caricare qualsiasi routine in linguag-

gio macchina. Si può quindi ritornare al primo metodo: localizzazione di una zona tranquilla, caricamento in due tempi, ma il caricamento in due tempi non disturba poiché la seconda parte del caricamento è concatenata automaticamente dal programma in Basic che è stato caricato per primo.

# UTILIZZO DEI SOTTOPROGRAMMI DI SISTEMA OPERATIVO

Sappiamo ora chiamare, installare e caricare il nostro codice macchina.

Ma, per alcuni problemi comuni, sappiamo che sono risolti nel sistema operativo che è in ROM.

Sarebbe molto vantaggioso poter chiamare le routine corrispondenti; c'è un doppio vantaggio:

- guadagno di spazio in memoria poiché la routine esiste già in ROM;
   inutile ripeterla in RAM;
- guadagno di programmazione; è inutile rifare un lavoro che è già stato fatto.

Alcune liste di indirizzi sono state pubblicate, segnatamente su "La Commode n. 8". Però, non basta avere gli indirizzi ai quali i vari sottoprogrammi sono installati, occorrono gli indirizzi dei punti di ingresso (verso i quali si può fare JSR). Ma, anche questo non è sufficiente. Occorre anche sapere in quali registri o celle di memoria mettere i parametri di cui la routine ha bisogno e sapere dove questa mette le informazioni che fornisce.

Queste sono le informazioni che forniamo per una serie abbastanza ristretta di routine di sistema operativo.

Vedremo tre categorie di routine: gli ingressi/uscite elementari tastiera/schermo, le routine aritmetiche e la manipolazione di file. Gli indirizzi delle variabili di sistema sono all'appendice 3.

# Ingressi/uscite elementari

Potete sempre fare degli output scrivendo direttamente all'indirizzo voluto della memoria di schermo. L'inconveniente è che ciò vi obbliga a fornire il codice schermo di ogni carattere e non il codice ASCII. Le routine di sistema operativo accettano il codice ASCII, cioè eseguono la conversione per noi.

La prima cosa da fare prima di scrivere è di posizionare il cursore, poiché le routine di sistema lo utilizzano. Perciò, due metodi:

- 1. si carica in \$D1 e \$D2, rispettivamente il byte basso e il byte alto dell'indirizzo della prima cella della linea a cui si vuole andare. Se I è il numero della linea voluta, questo indirizzo è \$0400+40 (I-1)-1. Poi si carica in \$D3 il numero di colonna voluta;
- 2. si può chiamare la routine di sistema \$FFF0 con:

LDX #LINEA-1 LDY #COLONNA-1 CLC JSR \$FFF0

Esercizio 5.9 Posizionare il cursore in mezzo allo schermo; riga 13, colonna 20.

In seguito, potete scrivere un carattere unico o una stringa. Per scrivere un carattere, basta caricare il suo codice nell'accumulatore e di chiamare la routine **WRT** all'indirizzo \$FFD2

LDA #\$41 JSR \$FFD2 scrive una A

Per scrivere una stringa, si utilizza la routine **STROUT** con punto di ingresso \$AB1E. Questa routine visualizza la stringa di caratteri ASCII che termina con un codice 00 e il cui primo byte è puntato dalla coppia Y (byte alto), A (byte basso). Questo metodo di vettorizzazione è d'altronde molto usato dal sistema operativo. La sequenza di chiamata è quindi:

LDA #<INDIRIZZO LDY #>INDIRIZZO JSR STROUT

È preceduta da un posizionamento del cursore come sopra oppure si visualizza a partire dalla posizione in cui si è.

Esercizio 5.10 Scrivete "BYE BYE" al centro dello schermo.

Le routine annesse che si può essere portati ad utilizzare sono:

CRLF: (\$AAD7) Scrive un 'Return'. CLR: (\$E544) Vuota lo schermo.

SCROLL: (\$E8EA) Fa scorrere lo schermo di una linea verso il bas-

so (per far scorrere verso l'alto è \$E965).

Queste tre ultime routine si chiamano con un semplice JSR. Non ci sono sequenze di chiamata.

Le routine di input sono assai semplici:

GET:

(\$FFE4) Prende un carattere al volo (ritorna il suo codice nell'accumulatore). Mette 0 se non si è avuto nessun carattere.

RDT:

(\$FFE4) Attende che si prema un tasto quando lo si è

premuto, ritorna il codice in accumulatore.

INPUT:

(\$A460) Simula l'INPUT del Basic: si accetta una stringa di caratteri terminata da RETURN e la si invia nel buffer di ingresso del Basic (\$200-\$258). Il cursore lampeggia e c'è un punto interrogativo. L'unica differenza dal Basic è che le virgole e i due punti non sono accettati.

Una routine utile è la **CHRGET** che prende, in accumulatore, un carattere dal testo del Basic. CHRGET è in RAM in \$0073. Il carattere da prendere è puntato da \$7A e \$7B. Un altro punto d'ingresso è \$79 dove, poiché il puntatore non è stato incrementato, si riprende il carattere che si era già preso. La routine salta gli spazi e si arresta ai due punti.

#### Routine aritmetiche

Le routine aritmetiche utilizzano due accumulatori ACC1 (\$61-\$66) e ACC2 (\$69-\$6E) col formato descritto al capitolo 2 per contenere i numeri reali.

Come il 6502 possiede le istruzioni LDA e STA, noi disporremo delle routine per caricare e memorizzare questi accumulatori. Le routine sono:

MACC1:

(\$BBA2) che trasferisce in ACC1 un numero nel formato virgola mobile puntato da A (basso) e Y (alto). Si effettua contemporaneamente la conversione dal formato in virgola mobile ordinario al formato accumulatore.

MACC2:

(\$BA8C) che svolge lo stesso compito per ACC2.

ACC1M:

(\$BBD4) che trasferisce ACC1 verso il gruppo di 5 byte puntati da X (basso) e Y (alto), con conversione dal formato accumulatore al formato in virgola mobile ordinario.

Non c'è ACC2M perché il risultato di un'operazione si trova sempre in ACC1.

ACC21 : (\$BBFC) che trasferisce ACC2 in ACC1.
ACC12 : (\$BC0C) che trasferisce ACC1 in ACC2.

Alcune routine effettuano un'operazione sull'accumulatore:

**ZERO** : (\$B8F7) mette a zero ACC1.

**OPPOS**: (\$B947) trasforma ACC1 nel suo opposto.

ARRON: (\$BC1B) arrotonda ACC1.

NORMAL: (\$B8D7) normalizza ACC1 (rimette nella forma 0,...).

Ricordiamo che al momento della chiamata del vostro sottoprogramma in linguaggio macchina con  $Z=USR(\mathbf{K})$ , il valore di  $\mathbf{K}$  passa in ACC1 e che il valore lasciato in ACC1 al momento del ritorno si ritrova in  $\mathbf{Z}$ . Le routine aritmetiche sono nella forma ACC1  $\leftarrow$  ACC1 op  $\mathbf{M}$  dove  $\mathbf{M}$  identifica il numero puntato da  $\mathbf{A}$  (basso) e  $\mathbf{Y}$  (alto). In questo caso, il nome della routine termina con una  $\mathbf{M}$ . Le principali routine sono:

| Nome  | Indirizzo | Operazione                      |
|-------|-----------|---------------------------------|
| ADD   | B86A      | $ACC1 \leftarrow ACC1 + ACC2$   |
| ADDM  | B867      | $ACC1 \leftarrow ACC1 + (Y, A)$ |
| SUB   | B853      | $ACC1 \leftarrow ACC1 - ACC2$   |
| SUBM  | B850      | $ACC1 \leftarrow ACC1 - (Y, A)$ |
| MULT  | BA2B      | ACC1 ← ACC1 * ACC2              |
| MULTM | BA28      | $ACC1 \leftarrow ACC1 * (Y, A)$ |
| DIV   | BB12      | ACC1 ← ACC2/ACC1                |
| DIVM  | BB0F      | $ACC1 \leftarrow (Y, A)/ACC1$   |
| FPEXP | BF7B      | ACC1 ← ACC2 ↑ ACC1              |

Le funzioni aritmetiche di biblioteca effettuano l'operazione ACC1 ← f (ACC1). Ecco gli indirizzi della biblioteca del Basic.

| Funzione | Indirizzo |
|----------|-----------|
| ABS      | BC58      |
| ATN      | E30E      |
| COS      | E264      |
| EXP      | BFED      |
| INT      | BCCC      |
| LOG      | B9EA      |
| SIN      | E26B      |
| SQR      | BF71      |
| TAN      | E2B4      |

#### Routine di conversione

**INTFLP**: (\$B391) converte in ACC1 il numero intero il cui byte alto è in A e il byte basso in Y.

**FLPINT**: (\$B1BF) converte il numero in virgola mobile che è in ACC1 in intero. Il risultato viene messo in ACC1: byte in alto \$64 e byte basso \$65.

FLPASC: (\$BDDD) converte in ASCII il numero contenuto in ACC1. Il risultato sarà a partire da \$0100 e termina con un byte 00, cioè subito pronto a essere visualizzato da STROUT se si caricano A e Y per puntare verso 0100: LDA #\$00 e LDY #\$01.

#### Conversione di una stringa in numero

Intero: fare puntare \$7A-\$7B verso la stringa (terminata da uno spazio), poi:

JSR CHRGET; \$0073 JSR ASCINT; \$A96B

Il risultato sarà in \$14 (basso) e \$15 (alto).

Reale: Fare puntare \$7A-\$7B verso la stringa (terminata da una virgola), poi:

JSR EXPR ; \$AD8A

EXPR è la routine di valutazione dell'espressione aritmetica che abbiamo già usato a pagg. 113-114. Attenzione, utilizzando anche il Basic, il puntatore (\$7A-\$7B) deve essere salvato e ripristinato.

#### Esempio di utilizzo

Scriveremo un sottoprogramma di prodotto fra matrici A e B 40x40. La pura versione Basic è data più avanti.

Diamo ad ogni elemento della matrice A il valore A<sub>ij</sub>=j per ogni i: con j

che va da 0 a 40.

Ugualmente  $B_{ij}$ =i per ogni j: con i che va da 0 a 40. In questo modo, ogni elemento della matrice prodotto C deve essere uguale a  $C_{ij}$ =22140, ciò che ci permetterà di verificare il funzionamento del programma. Potrete tuttavia notare una differenza di velocità. In 70, visualizziamo un messaggio segnalante l'inizio del prodotto e annotiamo il tempo. La durata del prodotto è visualizzata alla fine, così come un elemento della matrice risultante.

10 N=40:N2=20
20 DIM A(N,N),B(N,N),C(N,N)
30 FOR I=0 TO N
40 FOR J=0 TO N
50 A(I,J)=J:B(I,J)=I
60 NEXT J,I
70 PRINT"XXXX":T=TI
80 GOSUB 1000
90 PRINT C(N2,N2),TI-T
100 END
1000 FOR I=0 TO N
1010 FOR J=0 TO N
1020 C(I,J)=0

seguito

1030 FOR K=0 TO N 1040 C(I,J)=C(I,J)+A(I,K)\*B(K,J) 1050 NEXT K,J,I 1060 RETURN READY.

Otterremo il risultato 22140 100281, il che significa che il prodotto ha

preso 100281/3600=27,8 minuti!

La maggior perdita di tempo dovuta all'interprete Basic è dovuta al fatto che ad ogni iterazione del ciclo più interno (linea 1040), ogni variabile I, J, K, A, B, C è ricercata nella tabella delle variabili.

Cerchiamo di sostituire il sottoprogramma 1000 per evitare ciò. Per questo, annotiamo gli indirizzi dei primi elementi A(0,0), B(0,0) e C(0,0). È facile: l'abbiamo già fatto a pag. 132. Basta fare X=A(0,0) e in \$71-\$72, avremo l'indirizzo di A(0,0). A questo punto, l'indirizzo di A(i,i) è:

ind A(i,j) = ind A(0,0) + j\*(N+1)\*e+e\*1

Infatti, gli elementi sono memorizzati nell'ordine:

A(0,0) A(1,0) A(2,0) .... A(N,0) A(0,1) .... A(N,1) ....

e ogni elemento occupa e=5 byte.

Abbiamo bisogno di tre variabili di un byte: I, J, K di 6 doppi byte, puntatori verso C(0,0), A(0,0), B(0,0) e C(i,j), A(i,j), B(i,j). Utilizzeremo gli indirizzi della tabella qui sotto.

Attenzione: gli indirizzi adottati interferiscono col funzionamento della cassetta.

| I   | J   | K   | С       | A       | В       | CIJ     | AIK     | BKJ     |
|-----|-----|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| BD  | BE  | BF  | 9B,9C   | 9E,9F   | F7,F8   | F9,FA   | FB,FC   | FD,FE   |
| 189 | 190 | 191 | 155,156 | 158,159 | 247,248 | 249,250 | 251,252 | 253,254 |

Il sottoprogramma della linea 1000 diventa allora:

1000 X=C(0,0):POKE155,PEEK(71):POKE156,PEEK(72)

1030 X=A(0,0):POKE158,PEEK(71):POKE159,PEEK(72)

1060 X=B(0,0):POKE247,PEEK(71):POKE248,PEEK(72)

1090 SYS49152

1100 RETURN

segue

Il sottoprogramma in linguaggio macchina compare qui sotto. È volontariamente che lo diamo senza commenti affinché il lettore faccia lo sforzo di comprenderlo. Si vedrà in particolare l'annidamento dei tre cicli su I, J e K.

Abbiamo, qui, messo il ciclo J all'esterno perché ciò permette una progressione più semplice dell'indirizzo C<sub>ij</sub>. La progressione degli

indirizzi Bki e Aik è più delicata.

Si noterà la sequenza di chiamata delle routine MACC1, MULTM, ACC1M e ADDM; essendo dato l'indirizzo della zona di memoria dell'operando, si caricano i registri A e Y oppure X e Y con il byte basso e il byte alto di questo indirizzo e poi basta fare JSR.

Il tempo ottenuto è 7594 sessantesimi di secondo, cioè 2,11 minuti contro 27,8. Questo risultato, da solo, giustifica questo libro: è necessario per talune applicazioni, programmare in linguaggio macchina! Ripetiamo ancora che non è tanto nelle routine aritmetiche che il Basic perde del tempo (abbiamo impiegato le stesse) ma nella ricerca dell'indirizzo di una variabile, ogni volta che è referenziata.

| 00001 | 0000 |    |    | N      | =   | 40     |
|-------|------|----|----|--------|-----|--------|
| 00002 | 0000 |    |    | E      | =   | 5      |
| 00003 | 0000 |    |    | Q      | =   | 205    |
| 00004 | 0000 |    |    | R      | =   | 200    |
| 00005 | 0000 |    |    | I      | =   | \$BD   |
| 00006 | 0000 |    |    | J      | = " | \$BE   |
| 00007 | 0000 |    |    | K      | =   | \$BF   |
| 00008 | 0000 |    |    | CØ     | =   | \$9B   |
| 00003 | 0000 |    |    | AØ     | =   | \$9E   |
| 00010 | 0000 |    |    | BØ     | =   | \$F7   |
| 00011 | 0000 |    |    | CIJ    | =   | \$F9   |
| 00012 | 0000 |    |    | AIK    | =   | \$FB   |
| 00013 | 0000 |    |    | BKJ    | = - | \$FD   |
| 00014 | 0000 |    |    | ,      |     |        |
| 00015 | 0000 |    |    | ACC 1M | =   | \$BBD4 |
| 00016 | 0000 |    |    | ADDM   | =   | \$B867 |
| 00017 | 0000 |    |    | MACC 1 | =   | \$BBA2 |
| 00018 | 0000 |    |    | MULTM  | =   | \$BA28 |
| 00019 | 0000 |    |    | ZERO   | =   | \$B8F7 |
| 00020 | 0000 |    |    | ;      |     |        |
| 00021 | 0000 |    |    | *      | =   | \$C000 |
| 00022 | C000 |    |    | ,      |     |        |
| 00023 | C000 | DS |    | PROD   | CLD |        |
| 00024 | C001 | A5 | 9B |        | LDA | CØ     |
|       |      |    |    |        |     |        |

# 126 La pratica del Commodore 64 seguito

| 00025 | C003 | 85 | FЭ |    |        | STA | CIJ  |
|-------|------|----|----|----|--------|-----|--|
| 00026 | C005 | A5 | 90 |    | 7      | LDA | CØ+1   |
| 00027 | C007 | 85 | FA |    |        | STA | CIJ+1  |
| 00028 | C009 | A9 | 00 |    |        | LDA | #0   |
| 00029 | CØØB | 85 | BE |    |        | STA | J  |
| 00030 | C00D | A9 | 00 |    | CICLOJ | LDA | #0   |
| 00031 | COOF | 85 | BD |    |        | STA | I  |
| 00032 | CØ11 | 20 | F7 | B8 | CICLOI | JSR | ZERO   |
| 00033 | CØ14 | A6 | F9 |    |        | LDX | CIJ  |
| 00034 | CØ16 | A4 | FA |    |        | LDY | CIJ+1  |
| 00035 | CØ18 | 20 | D4 | BB |        | JSR | ACC 1M   |
| 00036 | CØ1B | A9 | 00 |    |        | LDA | #0   |
| 00037 | CØ1D | 85 | BF |    |        | STA | K .  |
| 00038 | CØ1F | A5 | F7 |    |        | LDA | BØ   |
| 00039 | C021 | 85 | FD |    |        | STA | BKJ  |
| 00040 | C@23 | A5 | F8 |    |        | LDA | BØ+1   |
| 00041 | CØ25 | 85 | FE |    |        | STA | BKJ+1  |
| 00042 | CØ27 | A5 | 9E |    |        | LDA | AØ   |
| 00043 | C059 | 85 | FB |    |        | STA | AIK  |
| 00044 | C@5B | A5 | 9F |    |        | LDA | AØ+1   |
| 00045 | C@5D | 85 | FC |    |        | STA | AIK+1  |
| 00046 | C02F | A5 | FB |    | CICLOK | LDA | AIK  |
| 00047 | C031 | A4 | FC |    |        | LDY | AIK+1  |
| 00048 | C@33 | 20 | A2 | BB |        | JSR | MACC 1   |
| 00049 | C@36 | A5 | FD |    |        | LDA | BKJ  |
| 00050 | C@38 | A4 | FE |    |        | LDY | BKJ+1  |
| 00051 | CØ3A | 20 | 28 | BA |        | JSR | MULTM  |
| 00052 | C@3D | A6 | F9 |    |        | LDX | CIJ  |
| 00053 | CØ3F | A4 | FA |    |        | LDY | CIJ+1  |
| 00054 | CØ41 | 20 | D4 | BB |        | JSR | ACC 1M   |
| 00055 | C044 | A6 | BF |    |        | LDX | K  |
| 00056 | CØ46 | EØ | 58 |    |        | CPX | #N   |
| 00057 | CØ48 | FØ | 1C |    |        | BEQ | INI  |
| 00058 | CØ4A | E6 | BF |    | *      | INC | K  |
| 00059 | CØ4C | A5 | FB |    |        | LDA | AIK  |
| 00060 | C04E | 18 |    |    |        | CLC |  |
| 00061 | CØ4F | 63 | CD |    |        | ADC | # < Q  |
| 00062 | CØ51 | 85 | FB |    |        | STA |  |
| 00063 |      | A5 | FC |    |        |     | AIK+1  |
| 00064 | CØ55 | 69 | 00 |    |        | ADC | # >Q   |
| 00065 | CØ57 | 85 | FC |    |        | STA | AND THE RESERVE OF THE PARTY OF |
| 00066 | CØ59 | A5 | FD |    |        | LDA | BKJ  |
|       |      |    |    |    |        |     |  |

| 00067  | CØ5B | 18 |     |    |       | CLC |                   |
|--------|------|----|-----|----|-------|-----|-------------------|
| 00068  | CØ5C | 69 | 05  |    |       | ADC | #E                |
| 00069  | CØ5E | 85 | FD  |    |       | STA | BKJ               |
| 00070  | C060 | 90 | CD  |    |       | BCC | CICLOK            |
| 00071  | C065 | E6 | FE  |    |       | INC | BKJ+1             |
| 00072  | CØ64 | DØ | C9  |    |       | BNE | CICLOK            |
| 00073  | C066 | A6 | BD  |    | INI   | LDX | I                 |
| 00074  | C@68 | EØ | 28  |    |       | CPX | #N                |
| 00075  | C06A | F0 | 13  |    |       | BEQ | INJ               |
| 00076  | CQEC | E6 | BD  |    |       | INC | I                 |
| 00077  | CØ6E | 20 | A7  | CØ |       | JSR | INIJ              |
| 00078  | CØ71 | A5 | 9E  |    |       | LDA | AØ                |
| 00079  | CØ73 | 18 |     |    |       | CLC |                   |
| 000080 | CØ74 | 69 | 05  |    |       | ADC | #E                |
| 00081  | C076 | 85 | 9E  |    |       | STA | AØ                |
| 00082  | C078 | 90 | 02  |    |       | BCC | SUITE             |
| 00083  | CØ7A | E6 | 9F  |    |       | INC | AØ+1              |
| 00084  | CØ7C | 40 | 11  | CØ | SUITE | JMP | CICLOI            |
| 00085  | CØ7F | A6 | BE  |    | LNI   | LDX | J                 |
| 00086  | CØ81 | EØ | 28  |    |       | CPX | #N                |
| 00087  | C083 | FØ | 20  |    |       | BEQ | RET               |
| 00088  | CØ85 | E6 | BE  |    |       | INC | J                 |
| 00089  | CØ87 | 20 | A7  | CØ |       | JSR | INIJ              |
| 00090  | CØ8A | A5 | F7  |    |       | LDA | BØ                |
| 00091  | CØSC | 18 |     |    |       | CLC |                   |
| 00092  | CØ8D | 69 | CD  |    |       | ADC | # <q< td=""></q<> |
| 00093  | CØ8F | 85 | F7  |    |       | STA | BØ                |
| 00094  | CØ91 | A5 | F8  |    |       | LDA | BØ+1              |
| 00095  | CØ93 | 69 | 00  |    |       | ADC | # >Q              |
| 00096  | CØ95 | 85 | F8  |    |       | STA | BØ+1              |
| 00097  | CØ97 | A5 | 9E  |    |       | LDA | AØ                |
| 00098  | CØ99 | 38 |     |    |       | SEC |                   |
| 00099  | CØ9A | E9 | CS  |    |       | SBC | # <r< td=""></r<> |
| 00100  | CØ9C | 85 | 9E  |    |       | STA | AØ                |
| 00101  | CØSE | A5 | 9F  |    |       | LDA | AØ+1              |
| 00102  | COAO | E9 | 00  |    |       | SBC | #>R               |
| 00103  | CØA2 | 85 | 9F  |    |       | STA | AØ+1              |
| 00104  | CØA4 | 4C | ØD. | CØ |       | JMP | CICLOJ            |
| 00105  | CØA7 | A5 | F9  |    | INIJ  | LDA | CIJ               |
| 00106  | COAS | 18 |     |    |       | CLC |                   |
| 00107  | COAA | 69 | 05  |    |       | ADC | #E                |
| 00108  | COAC | 85 | F9  |    |       | STA | CIJ               |
|        |      |    |     |    |       |     |                   |

seguito

| 00103 | COAE | 90 | 02 |     | BCC | RET   |
|-------|------|----|----|-----|-----|-------|
| 00110 | CØBØ | E6 | FA |     | INC | CIJ+1 |
| 00111 | CØB2 | 60 |    | RET | RTS |       |

**Esercizio 5.11** Si conoscono gli indirizzi delle variabili A, B, C, e D (rispettivamente INDA, INDB, INDC e INDD). Fare il calcolo D=A\*B+C.

# Routine di manipolazione dei file

**FFDE**: legge orologio

I punti di entrata più interessanti sono vettorizzati (=indirizzo indipendente dalla macchina) alla fine della memoria. Sono:

FF81: inizializzazione schermo e tastiera **FF84**: inizializzazione periferiche FF87: inizializzazione puntatori alla memoria FF8A: ripristina i vettori di I/O FF8D: setta i vettori di I/O FF90 : comanda i messaggi di sistema operativo **FF93**: invia l'indirizzo secondario dopo "ascolta" FF96: invia l'indirizzo secondario dopo "parla" **FF99**: legge/setta parte alta della memoria FF9C: legge/setta parte bassa della memoria FF9F: scandisce la tastiera FFA2: setta il timeout per il bus IEEE seriale FFA5: riceve un byte dal bus IEEE seriale FFA8: invia un byte sul bus IEEE seriale FFAB: invia "fine di parlare" sul IEEE FFAE: invia "fine di ascolto" sul IEEE FFB1: invia "ascolto" sul IEEE FFB4 : invia "parla" sul IEEE FFB7: legge ST (parola di stato dell'I/O) **FFBA**: setta i parametri di un file FFBD: setta il nome di un file FFC0: apertura file (OPEN) **FFC3**: chiusura file (CLOSE) **FFC6**: abilita periferica in ingresso **FFC9**: abilita periferica in uscita FFCC: rimette le periferiche di default (schermo-tastiera) **FFCF**: input di un carattere FFD2: output di un carattere FFD5: effettua LOAD FFD8: effettua SAVE **FFDB**: abilita orologio in tempo reale

FFE1: testa il tasto STOP

**FFE4**: prende un carattere (GET) FFE7: chiude ogni input/output

FFEA: aggiorna l'orologio in tempo reale FFED: legge l'organizzazione dello schermo **FFF0**: legge/setta la posizione del cursore FFF3: legge l'indirizzo di base dell'I/O

Gli indirizzi delle variabili strategiche sono:

\$99,\$9A: contiene il numero di periferica dell'I/O standard del

sistema (0=tastiera, 3=schermo).

numero di file aperti (deve essere < 10). \$98 inizio della tabella dei numeri logici dei file. \$259 inizio della tabella dei numeri di periferica. \$263 inizio della tabella degli indirizzi secondari. \$26D variabile di stato ST (0=R.A.S.; \$40=fine file). \$90

Per il file corrente, il sistema operativo fornisce gli indirizzi seguenti:

**\$B7** numero di caratteri nel nome del file.

**\$B8** numero logico. \$B9 indirizzo secondario. \$BA numero periferica.

\$BB-\$BC: puntatore alla stringa=nome del file.

La routine FFC0 è tale che, per fare un'apertura, si utilizza la sequenza:

**\$B8**  $\leftarrow$ n. logico periferica **\$B8** 

indirizzo secondario **\$B8** numero caratteri **\$B8**  $\leftarrow$ **\$B8** ← indirizzo del nome

JSR \$FFC0

#### Esercizio 5.12 Inizializzare il disco 0 sull'unità 8.

La routine FFC3 (CLOSE) è chiamata dopo aver messo il numero logico nell'accumulatore A.

Si può effettuare un caricamento di programma grazie alla sequenza:

\$B7 lunghezza del nome

\$BA  $\leftarrow$ periferica

\$BB.\$BC puntatore al nome

JSR \$FFD5

Infine, un'apertura semplificata può essere effettuata dalla serie seguente che suppone che il numero logico, il numero di periferica, l'indirizzo secondario siano stati messi in testa alle loro tabelle rispettive e che il numero di file aperti sia stato messo a 1:

input :  $X \leftarrow n$ . logico

JSR \$FFC6

**output**:  $X \leftarrow n$ . logico

JSR \$FFC9

Gli input/output carattere per carattere si faranno allora con:

input : JSR \$FFCF (il carattere letto va in A)

**output**: A ← carattere JSR \$FFD2

La routine \$FFFC chiude tutti i file. Si può terminare il programma con JMP o JSR \$A474 che è il ritorno al READY del Basic.

#### Esempio di utilizzo

#### Fate il tentativo seguente:

1. Inserite il programma seguente col monitor in linguaggio macchina:

C000 20 C0 FF JSR \$FFFC : OPEN LDX #4 C003 A2 04 C005 20 C9 FF JSR \$FFC9; setta l'unità 4 per l'output C008 A9 41 LP LDA #\$41 : codice di A C00A 20 D2 FF JSR \$FFD2 : output C00D AD 8D 02 LDA \$28D ; tasto SHIFT C010 F0 F6 BEQ LP ; ricicla se SHIFT non è premuto LDA #\$0D; return C012 A9 0D C014 20 D2 FF JSR \$FFD2 C017 20 C3 FF JSR \$FFC3: CLOSE sapendo che D2 contiene 4 C01A 20 CC FF JSR \$FFCC: riabilita lo schermo C01D 00 BRK

2. Col monitor, inserite i seguenti valori:

\$B7: 00 lunghezza nome 0.

\$B8: 04 numero logico di file 4. \$B9: 00 indirizzo secondario 0.

\$BA: 04 numero di periferica 4 stampante.

3. Fate: .G C000

Sulla stampante verranno stampate delle A finché non premete il tasto SHIFT.

#### CONCLUSIONE

Eccoci arrivati alla fine di questo libro.

Ci ha mostrato che la programmazione in linguaggio macchina non è poi così difficile, a patto di utilizzare l'assembler simbolico. Come

tutte le programmazioni, richiede attenzione, ecco tutto.

Ci ha anche mostrato che la programmazione in linguaggio macchina ha dei vantaggi che la rendono indispensabile in alcune applicazioni: lo si è visto a proposito del disegno animato e del prodotto di matrici in cui il fattore velocità è preponderante.


Non abbiamo potuto, in questo libro, andare così lontano come avremmo voluto nella descrizione delle routine di sistema operativo. D'altra parte, abbiamo completamente tralasciato la programmazione

dell'input/output, delle interruzioni, ecc.

Il fatto è che, oltre la programmazione del 6510, che era il soggetto di questo libro, gli input/output mettono in gioco la programmazione delle interfacce annesse (CIA e VIC) che accompagnano il 6510 per formare il C64.



# Appendice



## Appendice 1

## Set di istruzioni del 6502/6510

#### **ABBREVIAZIONI**

Accumulatore A M Cella di memoria Operando **OPER** Registro di stato P PC Program counter Byte alto del PC PCH Byte basso del PC PCL S Stack pointer Indirizzamento immediato # OR logico AND logico OR esclusivo Il flag non cambia Il flag può cambiare Aggiungere 1 se si supera il limite di pagina Aggiungere 1 se c'è salto

#### Flag

| В | Break         |
|---|---------------|
| C | Riporto       |
| D | Modo decimale |
| I | Interrupt     |
| N | Segno         |
| V | Overfow       |
| Z | Zero          |

### **ADC**

# ADC (ADd with Carry)

Si aggiunge all'accumulatore la memoria specificata e il riporto. Si opera in modo binario o decimale. In caso di risultato nullo in modo decimale, il flag Z non è corretto.

Operazione:  $A + M + C \rightarrow A$ , C

| Modo di<br>indirizzamento | Forma in linguaggio assembler |           | Codice operativo | Num.<br>byte | Num.<br>cicli |
|---------------------------|-------------------------------|-----------|------------------|--------------|---------------|
| Immediato                 | ADC                           | # Oper    | 69               | 2            | 2             |
| Pagina Zero               | ADC                           | Oper      | 65               | 2            | 3             |
| Pagina Zero, X            | ADC                           | Oper, X   | 75               | 2            | 4             |
| Assoluto                  | ADC                           | Oper      | 6D               | 3            | 4             |
| Assoluto, X               | ADC                           | Oper, X   | 7D               | 3            | 4 (*)         |
| Assoluto, Y               | ADC                           | Oper, Y   | 79               | 3            | 4 (*)         |
| (Indiretto, X)            | ADC                           | (Oper, X) | 61               | 2            | 6             |
| (Indiretto), Y            | ADC                           | (Oper), Y | 71               | 2            | 5 (*)         |

## **AND**

Si effettua l'AND logico bit a bit fra l'accumulatore e la memoria specificata.

Operazione:  $A \wedge M \rightarrow A$ 

| Modo di<br>indirizzamento | Forma in linguaggio assembler |           | Codice operativo | Num.<br>byte | Num.<br>cicli |
|---------------------------|-------------------------------|-----------|------------------|--------------|---------------|
| Immediato                 | AND                           | # Oper    | 29               | 2            | 2             |
| Pagina Zero               | AND                           | Oper      | 25               | 2            | 3             |
| Pagina Zero, X            | AND                           | Oper, X   | 35               | 2            | 4             |
| Assoluto                  | AND                           | Oper      | 2D               | 3            | 4             |
| Assoluto, X               | AND                           | Oper, X   | 3D               | 3            | 4 (*)         |
| Assoluto, Y               | AND                           | Oper, Y   | 39               | 3            | 4 (*)         |
| (Indiretto, X)            | AND                           | (Oper, X) | 21               | 2            | 6             |
| (Indiretto), Y            | AND                           | (Oper), Y | 31               | 2            | 5             |

## ASL

# ASL (Arithmetic Shift Left)

Si fa scorrere a sinistra (di un bit) l'accumulatore o una memoria. Uno zero entra a destra mentre il bit uscente a sinistra va nel riporto.

Operazione: C  $\leftarrow$  7 6 5 4 3 2 1 0  $\leftarrow$  0 N Z C I D V  $\vee \vee \vee - - -$ 

| Modo di indirizzamento  Accumulatore | Forma in linguaggio assembler |         | Codice operativo | Num.<br>byte | Num.<br>cicli |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------|------------------|--------------|---------------|
|                                      | ASL                           | A       | 0A               | 1            | 2             |
| Pagina Zero                          | ASL                           | Oper    | 06               | 2            | 5             |
| Pagina Zero, X                       | ASL                           | Oper, X | 16               | 2            | 6             |
| Assoluto                             | ASL                           | Oper    | 0E               | 3            | 6             |
| Assoluto, X                          | ASL                           | Oper, X | 1E               | 3            | 7             |

### BCC

#### BCC (Branch on Carry Clear)

Se il flag C = 0, si salta all'indirizzo indicato, altrimenti si continua in sequenza.

| Modo di indirizzamento Relativo | Forma in linguaggio assembler |      | Codice operativo | Num.<br>byte | Num.<br>cicli |
|---------------------------------|-------------------------------|------|------------------|--------------|---------------|
|                                 | BCC                           | Oper | 90               | 2            | 2 (*) •       |

### **BCS**

## BCS (Branch on Carry Set)

Se il flag C = 1, si salta all'indirizzo indicato, altrimenti si continua in sequenza.

NZCIDV

| Modo di<br>indirizzamento | Forma in linguaggio assembler |      | Codice operativo | Num.<br>bytes | Num.<br>cicli |
|---------------------------|-------------------------------|------|------------------|---------------|---------------|
| Relativo                  | BCS                           | Oper | В0               | 2             | 2 (*)         |

## **BEQ**

#### BEQ (Branch on EQual)

Se il flag Z=1 (cioè se l'ultimo risultato è 0 o se l'ultimo confronto ha dato uguaglianza), si salta all'indirizzo indicato, altrimenti si prosegue in sequenza.

| Modo di<br>indirizzamento | Forma in linguaggio assembler |      | Codice operativo | Num.<br>byte | Num.<br>cicli |
|---------------------------|-------------------------------|------|------------------|--------------|---------------|
| Relativo                  | BEQ                           | Oper | F0               | 2            | 2 (*) •       |

### BIT

## BIT (BIt Test)

Si effettua l'AND virtuale (cioè il risultato non è messo in A, che resta immutato), fra l'accumulatore e la memoria specificata e il flag Z è settato di conseguenza. Inoltre, il bit 6 e 7 della memoria sono copiati rispettivamente in V e N.

Operazione: A  $\wedge$  M, M7  $\rightarrow$  N, M6  $\rightarrow$  V

N Z C I D V $M_7 \sqrt{--- M_6}$ 

| Modo di<br>indirizzamento<br>Pagina Zero | Forma in linguaggio assembler |      | Codice operativo | Num.<br>byte | Num.<br>cicli |
|--|-------------------------------|------|------------------|--------------|---------------|
|  | BIT                           | Oper | 24               | 2            | 3             |
| Assoluto                                 | BIT                           | Oper | 2C               | 3            | 4             |

## **BMI**

#### BMI (Branch on MInus)

Se il flag N=1 (risultato negativo), si salta all'indirizzo indicato, altrimenti si prosegue in sequenza.

| Modo di<br>indirizzamento | Forma in linguaggio assembler |      | Codice operativo | Num.<br>byte | Num.  |
|---------------------------|-------------------------------|------|------------------|--------------|-------|
| Relativo                  | BMI                           | Oper | 30               | 2            | 2 (*) |

### **BNE**

#### BNE (Branch if Not Equal)

Se il flag Z=0 (cioè se l'ultimo risultato è diverso da 0 o se l'ultimo confronto non ha dato uguaglianza), si salta all'indirizzo indicato, altrimenti si prosegue in sequenza.

NZCIDV

| Modo di<br>indirizzamento | Forma in linguaggio assembler |      | Codice operativo | Num.<br>byte | Num.<br>cicli |
|---------------------------|-------------------------------|------|------------------|--------------|---------------|
| Relativo                  | BNE                           | Oper | D0               | 2            | 2 (*)         |

### **BPL**

# BPL (Branch if PLus)

Se il flag N=0 (risultato  $\geq 0$ ), si salta all'indirizzo indicato, altrimenti si prosegue in sequenza.

| Modo di<br>indirizzamento<br>Relativo | Forma in linguaggio assembler |      | Codice operativo | Num.<br>byte | Num.<br>cicli |
|---------------------------------------|-------------------------------|------|------------------|--------------|---------------|
|                                       | BPL                           | Oper | 10               | 2            | 2 (*)         |

## BRK

#### BRK (BReaK)

Si mette a 1 il flag B poi si simula una interruzione, vale a dire che si mettono in pila PC e P poi si salta all'indirizzo contenuto nel vettore di interruzione (FFFE).

N.B. - il valore di PC messo in pila è l'indirizzo di BRK+2 come se BRK occupasse 2 byte.

- il flag B è messo a 1 per distinguere da una interruzione IRQ che ha lo stesso vettore.

NZCIDV

| Modo di<br>indirizzamento | Forma in linguaggio assembler |  | Codice operativo | Num.<br>byte | Num.<br>cicli |  |
|---------------------------|-------------------------------|--|------------------|--------------|---------------|--|
| Implicito                 | BRK                           |  | 00               | 1            | 7             |  |

### **BVC**

#### BVC (Branch on oVerflow Clear)

Se il flag V=0 si salta all'indirizzo indicato, altrimenti si prosegue in sequenza.

| Modo di<br>indirizzamento<br>Relativo | Forma in linguaggio assembler |      | Codice operativo | Num.<br>byte | Num.<br>cicli |
|---------------------------------------|-------------------------------|------|------------------|--------------|---------------|
|                                       | BVC                           | Oper | 50               | 2            | 2 (*)         |

### **BVS**

## BVS (Branch on oVerflow Set)

Se il flag V = 1 si salta all'indirizzo indicato, altrimenti si prosegue in sequenza.

NZCIDV

| Modo di<br>indirizzamento<br>Relativo | Forma in linguaggio assembler |      | Codice operativo | Num.<br>byte | Num.<br>cicli |
|---------------------------------------|-------------------------------|------|------------------|--------------|---------------|
|                                       | BVS                           | Oper | 70               | 2            | 2 (*) •       |

### CLC

#### CLC (CLear Carry)

Si forza a 0 il flag di riporto (serve in particolare prima di ADC per fare un'addizione senza riporto).

Operazione:  $\mathbf{0} \to \mathbf{C}$ 

N Z C I D V -- 0 -- -

| Modo di<br>indirizzamento | Forma in linguaggio assembler | Codice operativo | Num.<br>byte | Num.<br>cicli |  |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|---------------|--|
| Implicito                 | CLC                           | 18               | 1            | 2             |  |

CLD

#### CLD (CLear Decimal mode)

Si forza a 0 il flag D per mettere l'unità aritmetica in modo decimale (in vista di ADC o SBC).

Operazione:  $0 \rightarrow D$ 

N Z C I D V

| Modo di<br>indirizzamento | Forma in linguaggio assembler | Codice operativo | Num.<br>byte | Num.<br>cicli |  |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|---------------|--|
| Implicito                 | CLD                           | D8               | 1            | 2             |  |

CLI

# CLI (CLear Interrupt inhibit flag)

Si forza a 0 il flag I di disabilitazione delle interruzioni IRQ, quindi si autorizzano tali interruzioni. Una routine di interruzione che deve lei stessa essere interrompibile deve utilizzare questa istruzione perché l'arrivo di una interruzione disabilita le interruzioni seguenti. CLI serve anche alla fine di sequenze critiche durante le quali si disabilitano le interruzioni con SEI.

Operazione:  $0 \rightarrow I$ 

N Z C I D V

| Modo di<br>indirizzamento | Forma in linguaggio assembler | Codice operativo | Num.<br>byte | Num. |  |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|------|--|
| Implicito                 | CLI                           | 58               | 1            | 2    |  |

### **CLV**

#### CLV (CLear oVerflow)

Si forza a 0 il flag V.

NOTA: unica istruzione del genere il cui reciproco sarebbe SEV non esiste sul 6502.

Operazione:  $0 \rightarrow V$ 

N Z C I D V

| Modo di<br>indirizzamento | Forma in linguaggio assembler | Codice operativo | Num.<br>byte | Num. |  |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|------|--|
| Implicito                 | CLV                           | В8               | 1            | 2    |  |

### **CMP**

# CMP (CoMPare accumulator)

Si effettua la sottrazione virtuale (cioè il risultato non è messo in A che rimane immutato) accumulatore – memoria e si settano i flag N, Z e C: Z è messo a 1 se c'è uguaglianza; C è messo a 1 se A  $\geq$  M (i numeri sono considerati senza segno). Notate che è C il più determinante. Per prevedere lo stato di N fate A  $+/\overline{M}$ : N sarà corretto se non c'è overflow; V resta immutato.

La caratteristica più importante dell'istruzione è che A resta immutato, da cui la possibilità di confronti in serie.

Operazione: A-M

N Z C I D V $\sqrt{V} \sqrt{V} - - -$ 

| Modo di<br>indirizzamento | Forma in linguaggio assembler |           | Codice operativo | Num.<br>byte | Num.<br>cicli |
|---------------------------|-------------------------------|-----------|------------------|--------------|---------------|
| Immediato                 | CMP                           | # Oper    | C9               | 2            | 2             |
| Pagina Zero               | CMP                           | Oper      | C5               | 2            | 3             |
| Pagina Zero, X            | CMP                           | Oper, X   | D5               | 2            | 4             |
| Assoluto                  | CMP                           | Oper      | CD               | 3            | 4             |
| Assoluto, X               | CMP                           | Oper, X   | DD               | 3            | 4 (*)         |
| Assoluto, Y               | CMP                           | Oper, Y   | D9               | 3            | 4 (*)         |
| (Indiretto, X)            | CMP                           | (Oper, X) | C1               | 2            | 6             |
| (Indiretto), Y            | CMP                           | (Oper), Y | D1               | 2            | 5 (*)         |

#### CPX (ComPare X register)

La caratteristica più importante dell'istruzione è che X resta immuta-

to, da cui la possibilità di confronti in serie.

Operazione: X-M

N Z C I D V  $\sqrt{\sqrt{V}} - - -$ 

| Modo di<br>indirizzamento | Forma in linguaggio assembler |        | Codice operativo | Num.<br>byte | Num.<br>cicli |
|---------------------------|-------------------------------|--------|------------------|--------------|---------------|
| Immediato                 | CPX                           | # Oper | E0               | 2            | 2             |
| Pagina Zero               | CPX                           | Oper   | E4               | 2            | 3             |
| Assoluto                  | CPX                           | Oper   | EC               | 3            | 4             |

### **CPY**

# **CPY** (ComPare Y register)

Si effettua la sottrazione virtuale (cioè il risultato non è messo in Y che rimane immutato) registro Y – memoria e si settano i flag N, Z e C: Z è messo a 1 se c'è uguaglianza; C è messo a 1 se Y  $\geq$  M (i numeri sono considerati senza segno). Notate che è C il più determinante. Per prevedere lo stato di N fate Y  $+/\overline{M}$ : N sarà corretto se non c'è overflow; V resta immutato.

La caratteristica più importante dell'istruzione è che Y resta immutato, da cui la possibilità di confronti in serie.

Operazione: Y-M

$$N Z C I D V$$
  
 $\sqrt{\sqrt{\sqrt{----}}}$ 

| Modo di<br>indirizzamento | Forma in linguaggio<br>assembler |        | Codice operativo | Num.<br>byte | Num.<br>cicli |
|---------------------------|----------------------------------|--------|------------------|--------------|---------------|
| Immediato                 | CPY                              | # Oper | C0               | 2            | 2             |
| Pagina Zero               | CPY                              | Oper   | C4               | 2            | 3             |
| Assoluto                  | CPY                              | Oper   | CC               | 3            | 4             |

### DEC

# **DEC** (DECrement memory)

Si decrementa di 1 il contenuto della memoria indicata

Operazione:  $M - 1 \rightarrow M$ 

$$N Z C I D V$$
  
 $\sqrt{\sqrt{----}}$ 

| Modo di<br>indirizzamento<br>Pagina Zero | Forma in linguaggio assembler |         | Codice operativo | Num.<br>byte | Num.<br>cicli |
|--|-------------------------------|---------|------------------|--------------|---------------|
|  | DEC                           | Oper    | C6               | 2            | 5             |
| Pagina Zero, X                           | DEC                           | Oper, X | D6               | 2            | 6             |
| Assoluto                                 | DEC                           | Oper    | CE               | 3            | 6             |
| Assoluto, X                              | DEC                           | Oper, X | DE               | 3            | 7             |

#### DEX

#### (DEcrement X register)

Si decrementa di 1 il contenuto del registro indice X.

Operazione:  $X - 1 \rightarrow X$ 

N Z C I D V  $\sqrt{\sqrt{----}}$ 

| Modo di<br>indirizzamento | Forma in linguaggio assembler | Codice operativo | Num.<br>byte | Num.<br>cicli |  |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|---------------|--|
| Implicito                 | DEX                           | CA               | 1            | 2             |  |

## **DEY**

# **DEY** (**DEcrement Y register**)

Si decrementa di 1 il contenuto del registro indice Y.

Operazione:  $Y - 1 \rightarrow Y$ 

N Z C I D V $\sqrt{\sqrt{----}}$ 

| Modo di<br>indirizzamento | Forma in linguaggio assembler | Codice operativo | Num.<br>byte | Num. |  |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|------|--|
| Implicito                 | DEY                           | - 88             |              | 2    |  |

## **EOR**

# EOR (Exclusive OR)

Si effettua l'OR esclusivo fra l'accumulatore e la memoria indicata.

Operazione:  $A \oplus M \rightarrow A$ 

$$N Z C I D V$$
  
 $\sqrt{V} - - - -$ 

| Modo di<br>indirizzamento<br>Immediato | Forma in linguaggio assembler |           | Codice operativo | Num.<br>byte | Num.<br>cicli |
|--|-------------------------------|-----------|------------------|--------------|---------------|
|  | EOR                           | # Oper    | 49               | 2            | 2             |
| Pagina Zero                            | EOR                           | Oper      | 45               | 2            | 3             |
| Pagina Zero, X                         | EOR                           | Oper, X   | 55               | 2            | 4             |
| Assoluto                               | EOR                           | Oper      | 4D               | 3            | 4             |
| Assoluto, X                            | EOR                           | Oper, X   | 5D               | 3            | 4 (*)         |
| Assoluto, Y                            | EOR                           | Oper, Y   | 59               | 3            | 4 (*)         |
| (Indiretto, X)                         | EOR                           | (Oper, X) | 41               | 2            | 6             |
| (Indiretto), Y                         | EOR                           | (Oper), Y | 51               | 2            | 5 (*)         |

## INC

# INC (INCrement memory)

Si incrementa di 1 il contenuto della memoria indicata.

Operazione:  $M + 1 \rightarrow M$ 

$$N Z C I D V$$
  
 $\sqrt{V} - - - -$ 

| Modo di<br>indirizzamento | Forma in linguaggio assembler |         | Codice operativo | Num.<br>byte | Num.<br>cicli |
|---------------------------|-------------------------------|---------|------------------|--------------|---------------|
| Pagina Zero               | INC                           | Oper    | E6               | 2            | 5             |
| Pagina Zero, X            | INC                           | Oper, X | F6               | 2            | 6             |
| Assoluto                  | INC                           | Oper    | EE               | 3            | 6             |
| Assoluto, X               | INC                           | Oper, X | FE               | 3            | 7             |

## INX

#### INX (INcrement X register)

Si incrementa di 1 il contenuto del registro indice X.

Operazione:  $X + 1 \rightarrow X$ 

N Z C I D V  $\sqrt{V} - - - -$ 

| Modo di<br>indirizzamento | Forma in linguaggio assembler | Codice operativo | Num.<br>byte | Num.<br>cicli |  |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|---------------|--|
| Implicito                 | INX                           | E8               | 1            | 2             |  |

INY

# INY (INcrement Y register)

Si incrementa di 1 il contenuto del registro indice Y.

Operazione:  $Y + 1 \rightarrow Y$ 

N Z C I D V $\sqrt{V} - - - -$ 

| Modo di<br>indirizzamento | Forma in linguaggio assembler | Codice operativo | Num.<br>byte | Num.<br>cicli |  |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|---------------|--|
| Implicito                 | INY                           | C8               | 1            | 2             |  |

### **JMP**

#### JMP (JuMP)

Si salta all'indirizzo indicato.

Operazione:  $(PC + 1) \rightarrow PCL$ 

 $(PC + 2) \rightarrow PCH$ 

NZCIDV

| Modo di<br>indirizzamento<br>Assoluto | Forma in linguaggio assembler |        | Codice operativo | Num.<br>byte | Num. |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------|------------------|--------------|------|
|                                       | JMP                           | Oper   | 4C               | 3            | 3    |
| Indiretto                             | <b>JMP</b>                    | (Oper) | 6C               | 3            | 5    |

### **JSR**

#### JSR (Jump to SubRoutine)

Si salva PC (¹) nella pila per costituire l'indirizzo di ritorno poi si salta all'indirizzo indicato.

Operazione:  $PC+2\downarrow$ ,  $(PC+1)\rightarrow PCL$ 

 $(PC+2) \rightarrow PCH$ 

N Z C I D V

| Modo di<br>indirizzamento | Forma in linguaggio assembler | Codice operativo | Num.<br>byte | Num.<br>cicli |  |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|---------------|--|
| Assoluto                  | JSR Oper                      | 20               | 3            | 6             |  |

É l'indirizzo di JSR + 2 = indirizzo istruzione seguente - 1 che è salvato perché RTS incrementa PC.

### LDA

# LDA (LoaD Accumulator)

Si mette, in accumulatore, il contenuto della memoria indicata (la memoria non viene alterata).

Operazione:  $M \rightarrow A$ 

$$N Z C I D V$$
  
 $\sqrt{ \sqrt{ - - - - }}$ 

| Modo di<br>indirizzamento | Forma in linguaggio assembler |           | Codice operativo | Num.<br>byte | Num.<br>cicli |
|---------------------------|-------------------------------|-----------|------------------|--------------|---------------|
| Immediato                 | LDA                           | # Oper    | A9               | 2            | 2             |
| Pagina Zero               | LDA                           | Oper      | A5               | 2            | 3             |
| Pagina Zero, X            | LDA                           | Oper, X   | <b>B</b> 5       | 2            | 4             |
| Assoluto                  | LDA                           | Oper      | AD               | 3            | 4             |
| Assoluto, X               | LDA                           | Oper, X   | BD               | 3            | 4 (*)         |
| Assoluto, Y               | LDA                           | Oper, Y   | <b>B9</b>        | 3            | 4 (*)         |
| (Indiretto, X)            | LDA                           | (Oper, X) | A1               | 2            | 6             |
| (Indiretto), Y            | LDA                           | (Oper), Y | B1               | 2            | 5 (*)         |

## LDX

#### LDX (LoaD X register)

Si mette, nel registro X, il contenuto della memoria indicata (la memoria non viene alterata).

Operazione:  $M \rightarrow X$ 

$$N Z C I D V$$
  
 $\sqrt{V} - - - -$ 

| Modo di<br>indirizzamento | Forma in linguaggio assembler |         | Codice operativo | Num.<br>byte | Num.<br>cicli |
|---------------------------|-------------------------------|---------|------------------|--------------|---------------|
| Immediato                 | LDX                           | # Oper  | A2               | 2            | 2             |
| Pagina Zero               | LDX                           | Oper    | A6               | 2            | 3             |
| Pagina Zero, Y            | LDX                           | Oper, Y | B6               | 2            | 4             |
| Assoluto                  | LDX                           | Oper    | AE               | 3            | 4             |
| Assoluto, Y               | LDX                           | Oper, Y | BE               | 3            | 4 (*)         |

### LDY

# LDY (LoaD X register)

Si mette, nel registro Y, il contenuto della memoria indicata (la memoria non viene alterata).

Operazione:  $M \rightarrow Y$ 

$$N Z C I D V$$
  
 $\sqrt{V} - - - -$ 

| Modo di<br>indirizzamento<br>Immediato | Forma in linguaggio assembler |         | Codice operativo | Num.<br>byte | Num.  |
|--|-------------------------------|---------|------------------|--------------|-------|
|  | LDY                           | # Oper  | AO               | 2            | 2     |
| Pagina Zero                            | LDY                           | Oper    | A4               | 2            | 3     |
| Pagina Zero, X                         | LDY                           | Oper, X | <b>B</b> 4       | 2            | 4     |
| Assoluto                               | LDY                           | Oper    | AC               | 3            | 4     |
| Assoluto, X                            | LDY                           | Oper, X | BC               | 3            | 4 (*) |

### LSR

#### LSR (Logical Shift right)

Si fa scorrere a destra (di un bit) l'accumulatore o una memoria. Uno zero entra a sinistra mentre il bit uscente a destra va nel riporto.

$$N Z C I D V$$
  
 $0 \sqrt{V} - - -$ 

| Modo di<br>indirizzamento | Forma assemb | in linguaggio<br>ler | Codice operativo | Num.<br>byte | Num.<br>cicli |
|---------------------------|--------------|----------------------|------------------|--------------|---------------|
| Accumulatore              | LSR          | A                    | 4A               | 1            |               |
| Pagina Zero               | LSR          | Oper                 | 46               | 2            | 5             |
| Pagina Zero, X            | LSR          | Oper, X              | 56               | 2            | 6             |
| Assoluto                  | LSR          | Oper                 | 4E               | 3            | 6             |
| Assoluto, X               | LSR          | Oper, X              | 5E               | 3            | 7             |

## **NOP**

## NOP (No OPeration)

Istruzione muta: non viene svolta alcuna azione. La durata è di due cicli. È usata sia per rimpiazzare istruzioni soppresse durante la correzione del programma sia per allungare i cicli di ritardo.

NZCIDV

| Modo di<br>indirizzamento | Forma in linguaggio assembler | Codice operativo | Num.<br>byte | Num.<br>cicli |  |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|---------------|--|
| Implicito                 | NOP                           | EA               | 1            | 2             |  |

## **ORA**

#### ORA (OR Accumulator)

Si effettua l'OR bit a bit fra l'accumulatore e la memoria indicata.

Operazione:  $A \vee M \rightarrow A$ 

N Z C I D V $\sqrt{V} - - - -$ 

| Modo di indirizzamento Immediato | Forma in linguaggio assembler |           | Codice operativo | Num.<br>byte | Num.<br>cicli |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------|------------------|--------------|---------------|
|                                  | ORA                           | # Oper    | 09               | 2            | 2             |
| Pagina Zero                      | ORA                           | Oper      | 05               | 2            | 3             |
| Pagina Zero, X                   | ORA                           | Oper, X   | 15               | 2            | 4             |
| Assoluto                         | ORA                           | Oper      | 0D               | 3            | 4             |
| Assoluto, X                      | ORA                           | Oper, X   | 1D               | 3            | 4 (*)         |
| Assoluto, Y                      | ORA                           | Oper, Y   | 19               | 3            | 4 (*)         |
| (Indiretto, X)                   | ORA                           | (Oper, X) | 01               | 2            | 6             |
| (Indiretto), Y                   | ORA                           | (Oper), Y | 11               | 2            | 5             |

### PHA

## PHA (PusH Accumulator)

Si mette il contenuto dell'accumulatore alla sommità della pila e si aggiorna il puntatore alla pila. A resta intatto.

Operazione: A \

NZCIDV

| Modo di<br>indirizzamento | Forma in linguaggio assembler | Codice operativo | Num.<br>byte | Num.<br>cicli |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|---------------|
| Implicito                 | РНА                           | 48               | 1            | 3             |

## **PHP**

## PHP (PusH Processor Status word)

Si mette il contenuto del registro di stato alla sommità della pila e si aggiorna il puntatore alla pila. P resta intatto.

Operazione: P  $\downarrow$ 

| Modo di<br>indirizzamento | Forma in linguaggio assembler | Codice operativo | Num.<br>byte | Num.<br>cicli |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|---------------|
| Implicito                 | PHP                           | 08               | 1            | 3             |

## PLA

#### PLA (PulL Accumulator)

Si mette il contenuto della sommità della pila nell'accumulatore e si aggiorna il puntatore alla pila.

Operazione: A ↑

N Z C I D V $\sqrt{V} - - - -$ 

| Modo di<br>indirizzamento | Forma in linguaggio assembler | Codice operativo | Num.<br>byte | Num.<br>cicli |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|---------------|
| Implicito                 | PLA                           | 68               | 1            | 4             |

PLP

# PLP (PulL Processor status word)

Si mette il contenuto della sommità della pila nel registro di stato e si aggiorna il puntatore alla pila.

Operazione: P ↑

| Modo di<br>indirizzamento | Forma in linguaggio assembler | Codice operativo | Num.<br>byte | Num. |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|------|
| Implicito                 | PLP                           | 8                | -1           | 4    |

### ROL

## ROL (ROtate Left)

Si fa ruotare a sinistra (di un bit) l'accumulatore o una memoria. Il vecchio valore del bit di riporto entra a destra mentre il bit che esce a sinistra costituisce il nuovo valore di C. Si tratta di una rotazione su 9 bit.

| Modo di<br>indirizzamento | Forma in linguaggio assembler |         | Codice operativo | Num.<br>byte | Num.<br>cicli |
|---------------------------|-------------------------------|---------|------------------|--------------|---------------|
| Accumulatore              | ROL                           | A       | 2A               | 1            | 2             |
| Pagina Zero               | ROL                           | Oper    | 26               | 2            | 5             |
| Pagina Zero, X            | ROL                           | Oper, X | 36               | 2            | 6             |
| Assoluto                  | ROL                           | Oper    | 2E               | 3            | 6 .           |
| Assoluto, X               | ROL                           | Oper, X | 3E               | 3            | 7             |

### **ROR**

# ROR (ROtate Right)

Si fa ruotare a destra (di un bit) l'accumulatore o una memoria. Il vecchio valore del bit di riporto entra a sinistra mentre il bit che esce a destra costituisce il nuovo valore di C. Si tratta di una rotazione su 9 bit.

| Modo di<br>indirizzamento | Forma in linguaggio assembler |         | Codice operativo | Num.<br>byte | Num.<br>cicli |
|---------------------------|-------------------------------|---------|------------------|--------------|---------------|
| Accumulatore              | ROR                           | A       | 6A               | 1            | 2             |
| Pagina Zero               | ROR                           | Oper    | 66               | 2            | 5             |
| Pagina Zero, X            | ROR                           | Oper, X | 76               | 2            | 6             |
| Assoluto                  | ROR                           | Oper    | 6E               | 3            | 6             |
| Assoluto, X               | ROR                           | Oper, X | 7E               | 3            | 7             |

## RTI

# RTI (ReTurn from Interrupt)

Ritorno dalla routine di interruzione: si recupera dalla pila PC e P che vi erano stati salvati dal meccanismo di interruzione e si aggiorna il puntatore alla pila. Si riprende l'esecuzione da dove si era al momento dell'interruzione.

Operazione: P ↑ PC ↑

N Z C I D V  $\checkmark \checkmark \checkmark \checkmark \checkmark \checkmark$ 

| Modo di<br>indirizzamento | Forma in linguaggio assembler | Codice operativo | Num.<br>byte | Num.<br>cicli |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|---------------|
| Implicito                 | RTI                           | 40               | 1            | 6             |

## RTS

# RTS (ReTurn from Subroutine)

Si recupera dalla pila PC che era stato salvato dall'ultimo JSR. Si riprende l'esecuzione dall'istruzione successiva alla chiamata al sotto-programma.

Operazione: PC  $\uparrow$ , PC + 1  $\rightarrow$  PC

| Modo di<br>indirizzamento | Forma in linguaggio assembler | Codice operativo | Num.<br>byte | Num. |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|------|
| Implicito                 | RTS                           | 60               | 1            | 6    |

### SBC

## SBC (SuBctratx with Carry)

Si sottrae dall'accumulatore il contenuto della memoria indicata e anche l'opposto del riporto (cioè il prestito). Si opera in modo decimale o binario. In caso di risultato in modo decimale, il flag Z non è corretto.

Operazione:  $A - M - \overline{C} \rightarrow A$ 

$$N Z C I D V$$
  
 $\sqrt{\sqrt{V}} - - \sqrt{V}$ 

| Modo di<br>indirizzamento | Forma in linguaggio assembler |           | Codice operativo | Num.<br>byte | Num.<br>cicli |
|---------------------------|-------------------------------|-----------|------------------|--------------|---------------|
| Immediato                 | SBC                           | # Oper    | E9               | 2            | 2             |
| Pagina Zero               | SBC                           | Oper      | E5               | 2            | 3             |
| Pagina Zero, X            | SBC                           | Oper, X   | F5               | 2            | 4             |
| Assoluto                  | SBC                           | Oper      | ED               | 3            | 4             |
| Assoluto, X               | SBC                           | Oper, X   | FD               | 3            | 4 (*)         |
| Assoluto, Y               | SBC                           | Oper, Y   | F9               | 3            | 4 (*)         |
| (Indiretto, X)            | SBC                           | (Oper, X) | E1               | 2            | 6             |
| (Indiretto), Y            | SBC                           | (Oper), Y | F1               | 2            | 5 (*)         |

### SEC

#### SEC (SEt Carry)

Si forza a 1 il flag C (serve in particolare prima di SBC per fare una sottrazione senza riporto).

Operazione:  $1 \rightarrow C$ 

| Modo di<br>indirizzamento | Forma in linguaggio assembler | Codice operativo | Num.<br>byte | Num. |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|------|
| Implicito                 | SEC                           | 38               | 1            | 2    |

## SED

## SED (SEt Decimal mode)

Si forza a 1 il flag D per mettere l'unità aritmetica in modo decimale (in vista di ADC o SBC).

Operazione:  $1 \rightarrow D$ 

NZCIDV

| Modo di<br>indirizzamento | Forma in linguaggio assembler | Codice operativo | Num.<br>byte | Num. |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|------|
| Implicito                 | SED                           | F8               | 1            | 2    |

### SEI

# SEI (SEt Interrupt inhibit flag)

Si forza a 1 il flag I di disabilitazione delle interruzioni IRQ, quindi si "mascherano" queste interruzioni. Se la domanda di interruzione è mantenuta (segnale/IRQ mantenuto a 0), l'interruzione sarà presa in considerazione quando il flag sarà rimesso a 0. Questa istruzione è necessaria all'ingresso di una sequenza critica durante la quale le interruzioni devono essere disabilitate (per esempio durante i cambiamenti del vettore di interruzione).

Operazione:  $1 \rightarrow I$ 

N Z C I D V

| Modo di<br>indirizzamento | Forma in linguaggio assembler | Codice operativo | Num.<br>byte | Num.<br>cicli |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|---------------|
| Implicito                 | SEI                           | 78               | 1            | 2             |

## STA

#### STA (STore Accumulator)

Si mette il contenuto dell'accumulatore nella memoria indicata. A resta inalterato.

Operazione:  $A \rightarrow M$ 

NZCIDV

| Modo di<br>indirizzamento | Forma<br>assemb | in linguaggio<br>bler | Codice operativo | Num.<br>byte | Num.<br>cicli |  |
|---------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------|---------------|--|
| Pagina Zero               | STA             | Oper                  | 85               | 2            | 3             |  |
| Pagina Zero, X            | STA             | Oper, X               | 95               | 2            | 4             |  |
| Assoluto                  | STA             | Oper                  | 8D               | 3            | 4             |  |
| Assoluto, X               | STA             | Oper, X               | 9D               | 3            | 4 (*)         |  |
| Assoluto, Y               | STA             | Oper                  | 99               | 3            | 4 (*)         |  |
| (Indiretto, X)            | STA             | (Oper, X)             | 81               | 2            | 6             |  |
| (Indiretto), Y            | STA             | (Oper), Y             | 91               | 2            | 5 (*)         |  |

## STX

#### STX (STore X register)

Si mette il contenuto del registro indice X nella memoria indicata. X resta inalterato.

Operazione:  $X \to M$ 

N Z C I D V

| Modo di<br>indirizzamento | Forma<br>assemb | in linguaggio<br>ler | Codice operativo | Num.<br>byte | Num.<br>cicli |  |
|---------------------------|-----------------|----------------------|------------------|--------------|---------------|--|
| Pagina Zero               | STX             | Oper                 | 86               | 2            |               |  |
| Pagina Zero, Y            | STX             | Oper, Y              | 96               | 2            | 4             |  |
| Assoluto                  | STX             | Oper                 | 8E               | 3            | 4             |  |

## STY

#### STY (STore Y register)

Si mette il contenuto del registro indice Y nella memoria indicata. Y resta inalterato.

Operazione:  $Y \rightarrow M$ 

NZCIDV

Modo di Forma in linguaggio Codice Num. Num. indirizzamento assembler operativo byte cicli Oper 84 2 3 Pagina Zero STY 2 Oper, X Pagina Zero, X STY 94 4 Oper 3 Assoluto STY 8C

### TAX

#### TAX (Transfer A to X)

Si copia il contenuto dell'accumulatore nel registro indice X. A resta inalterato.

Operazione:  $A \rightarrow X$ 

N Z C I D V $\sqrt{V} - - - -$ 

| Modo di<br>indirizzamento | Forma in linguaggio assembler | Codice operativo | Num.<br>byte | Num.<br>cicli |  |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|---------------|--|
| Implicito                 | TAX                           | AA               | 1            | 2             |  |

### TAY

#### TAY (Transfer A to Y)

Si copia il contenuto dell'accumulatore nel registro indice Y. A resta inalterato.

Operazione:  $A \rightarrow Y$ 

N Z C I D V $\sqrt{V} - - - -$ 

| Modo di        | Forma in linguaggio | Codice operativo | Num. | Num.  |  |
|----------------|---------------------|------------------|------|-------|--|
| indirizzamento | assembler           |                  | byte | cicli |  |
| Implicito      | TAY                 | A8               | 1    | 2     |  |

### **TSX**

## TSX (Transfer S to X)

Si copia il contenuto del puntatore della pila S nel registro indice X. S resta inalterato.

Dopo TSX, LDA \$101, X legge la sommità della pila senza aggiornare S, che è uguale a PLA.

Operazione:  $S \to X$ 

N Z C I D V $\sqrt{V} - - - -$ 

| Modo di<br>indirizzamento | Forma in linguaggio assembler | Codice operativo | Num.<br>byte | Num.<br>cicli |  |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|---------------|--|
| Implicito                 | TSX                           | BA               | 1            | 2             |  |

## TXA

#### TXA (Transfer X to A)

Si copia il contenuto del registro indice X nell'accumulatore. X resta inalterato.

Operazione:  $X \rightarrow A$ 

N Z C I D V $\sqrt{\vee} - - - -$ 

| Modo di<br>indirizzamento | Forma in linguaggio assembler | Codice operativo | Num.<br>byte | Num. |  |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|------|--|
| Implicito                 | TXA                           | 8A 1             |              | 2    |  |

**TXS** 

# TXS (Transfer X to S)

Si copia il contenuto del registro indice X nel puntatore alla pila S. X resta inalterato.

Poiché non esiste LDS, l'inizializzazione del puntatore alla pila si fa con la sequenza: LDX; TXS.

Operazione:  $X \rightarrow S$ 

| Modo di<br>indirizzamento | Forma in linguaggio assembler | Codice operativo | Num.<br>byte | Num. |  |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|------|--|
| Implicito                 | TXS                           | 9A               | 1            | 2    |  |

## **TYA**

#### TYA (Transfer Y to A)

Si copia il contenuto del registro indice Y nell'accumulatore. Y resta inalterato.

Operazione:  $Y \rightarrow A$ 

N Z C I D V $\sqrt{V} - - - -$ 

| Modo di<br>indirizzamento | Forma in linguaggio assembler | Codice operativo | Num.<br>byte | Num.<br>cicli |  |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|---------------|--|
| Implicito                 | TYA                           | 98               | 1            | 2             |  |

# Tabella di disassemblaggio

Questa tabella è l'inverso della seguente. In funzione del codice esadecimale AB, dà lo mnemonico e il modo di indirizzamento corrispondente. Esempio: A9  $\rightarrow$  LDA IMM (riga A col. 9). (Modo di indirizzamento assente = implicito o relativo).

| AB | 0          | 1             | 2          | 3 | 4            | 5            | 6            | 7 | 8   | 9             | A        | В | С            | D             | E            | F   |
|----|------------|---------------|------------|---|--------------|--------------|--------------|---|-----|---------------|----------|---|--------------|---------------|--------------|-----|
| 0  | BRK        | ORA<br>IND,X  |            |   |              | ORA<br>PZ,X  | ASL<br>PZ,X  |   | РНР | ORA<br>IMM    | ASL<br>A |   |              | ORA<br>ABS    | ASL<br>ABS   |     |
| 1  | BPL        | ORA<br>IND,Y  | 1          |   |              | ORA<br>PZ,X  | ASL<br>PZ,X  |   | CLC | ORA<br>ABS,Y  |          |   |              | ORA<br>ABS,X  | ASL<br>ABS,X |     |
| 2  | JSR        | AND<br>IND,X  |            |   | BIT<br>PGE Z | AND<br>PGE Z | ROL<br>PGE Z |   | PLP | AND<br>IMM    | ROL<br>A |   | BIT          | AND<br>ABS    | ROL<br>ABS   |     |
| 3  | ВМІ        | AND<br>IND,Y  |            |   |              | AND<br>PZ,X  | ROL<br>PZ,X  |   | SEC | AND<br>ABS, Y |          |   |              | AND<br>ABS,X  | ROL<br>ABS,X |     |
| 4  | RTI        | EOR<br>IND,X  |            |   |              | EOR<br>PGE Z | LSR<br>PGE,Z |   | РНА | EOR<br>IMM    | LSR<br>A |   | JMP<br>ABS   | EOR<br>ABS    | LSR<br>ABS   |     |
| 5  | BVC        | EOR<br>IND,Y  |            |   |              | EOR<br>PZ,X  | LSR<br>PZ,X  |   | CLI | EOR<br>ABS,Y  |          |   |              | EOR<br>ABS, X | LSR<br>ABS,X |     |
| 6  | RTS        | ADC<br>IND,X  |            |   |              | ADC<br>PGE Z | ROR<br>PGE Z |   | PLA | ADC<br>IMM    | ROR      |   | JMP<br>IND   | ADC<br>ABS    | ROR<br>ABS   |     |
| 7  | BVS        | ADC<br>IND,Y  |            |   |              | ADC<br>PZ,X  | ROR<br>PZ,X  |   | SEI | ADC<br>ABS,Y  |          |   |              | ADC<br>ABS,X  | ROR<br>ABS,X |     |
| 8  |            | STA<br>IND,X  |            |   | STY<br>PGE 2 | STA<br>PGE Z | STX<br>PGE Z |   | DEY |               | TXA      |   | STY          | STA<br>ABS    | STX<br>ABS   |     |
| 9  | всс        | STA<br>IND,Y  |            |   | STY<br>PZ,X  | STA<br>PZ,X  | STX<br>PZ,Y  |   | TYA | STA<br>ABS,Y  | TXS      |   |              | STA<br>ABS,X  |              |     |
| A  | LDY        | LDA<br>IND,X  | LDX<br>IMM |   | LDY<br>PGE Z | LDA<br>PGE Z | LDX<br>PGE Z |   | TAY | LDA           | TAX      |   | LDY<br>ABS   | LDA<br>ABS    | LDX<br>ABS   | - 6 |
| В  | BCS        | L DA<br>IND,Y |            |   | LDY<br>PZ,X  | LDA<br>PZ,X  | LDX<br>PZ,Y  | 4 | CLV | LDA<br>ABS,Y  | TSX      |   | LDY<br>ABS,X | LDA<br>ABS,X  | LDX<br>ABS,Y |     |
| С  | CPY        | CMP<br>IND,X  |            |   | CPY<br>PGE Z | CMP<br>PGE Z | DEC<br>PGE Z |   | INY | CMP           | DEX      |   | CPY<br>ABS   | CMP<br>ABS    | DEC<br>ABS   |     |
| D  | BNE        | CMP<br>IND,Y  |            |   |              | CMP<br>PZ,X  | DEC<br>PZ,X  |   | CLD | CMP<br>ABS, Y |          |   |              | CMP<br>ABS,X  | DEC<br>ABS,X |     |
| E  | CPX<br>IMM | SBC<br>IND,X  |            |   | CPX<br>PGE Z | SBC<br>PGE Z | INC<br>PGE Z |   | INX | SBC           | NOP      |   | CPX<br>ABS   | SBC<br>ABS    | INC<br>ABS   |     |
| F  | BEQ        | SBC<br>IND,Y  |            |   |              | SBC<br>PZ,X  | INC<br>PZ,X  |   | SED | SBC<br>ABS, Y |          |   | 1            | SBC<br>ABS,X  | INC<br>ABS,X |     |

Op.  $\rightarrow$  Codice Operativo  $n \rightarrow$  numero cicli  $\# \rightarrow$  numero byte

|     |                     | MNEMO.   | X> E                                      | 24                    |   | о<br>Н | м нио   |              | нах                                   |       | >> < < < <                               |          |   |                             |
|-----|---------------------|----------|---|-----------------------|---|--------|---|--------------|---------------------------------------|-------|--|----------|---|-----------------------------|
|     |                     | M        | 리니 니                                      | 20                    |   | Di,    | A KKN   |              | N N N                                 |       | HHHH                                     |          |   |                             |
|     |                     | 010      |   |                       |   | U      | O .E  |              |                                       |       |  |          |   |                             |
|     | 10                  | 7 2      | 12 12 12                                  | . 12                  | Z   | 2      |   |              |                                       | . 13  | 100000000000000000000000000000000000000  | 2        |   |                             |
|     | STA                 | 3 2      |   |                       | TINAT   | :      | ISTINAT   |              | - : :                                 |       |  |          |   |                             |
|     | REGISTRO DI STATO   | 4 M      |   |                       | RIPRISTINATO  |        |   |              |                                       |       |  |          | . e .   | icli<br>byte                |
|     | GIST                | v .      |   |                       | RIPR  | ٠      | RIPR  | ٠.           |                                       | ٠.    |  |          | azion   | ero c                       |
|     | 8                   | N 0      | 220                                       |                       |   | z      | Z . Z   | ::           |                                       | · z   | ZZZ                                      | Z .      | Addizione<br>Sottrazione<br>And<br>Or   | Numero cicli<br>Numero byte |
|     | Z,Y                 | **       | 2   |                       |   |        |   |              | 7                                     |       |  | $\neg$   | 20,20   |                             |
|     | PAG. Z.             | Ľ        | 4   |                       |   |        |   |              | 4                                     |       |  |          | + 1 < > 0   | # II #                      |
|     | a.                  | 00       | B 6                                       |                       |   |        |   |              | 96                                    |       |  |          |   |                             |
|     | 2                   | *        |   |                       |   |        |   |              |                                       |       |  | $\neg$   |   |                             |
|     | INDIRETTO           | r.       |   |                       |   |        |   | -            | -                                     |       |  | $\dashv$ |   |                             |
| 2   |                     | <b>■</b> |   |                       |   | _      |   |              |                                       | -     | -  | $\dashv$ |   |                             |
|     | RELATIVO            | C.       |   |                       |   |        |   |              |                                       |       |  | $\neg$   |   | 0.00                        |
| ,   | 3                   | OP       |   |                       |   |        |   |              |                                       |       |  | $\neg$   | Indice X Indice Y Accumulatore Memoria  | Memoria (bit 7)             |
|     | 7.                  | th       | m   | m                     |   |        | m   |              | m                                     |       |  |          | Indice X Indice Y Accumulatore Memoria  | ria (                       |
|     | FEE                 | Ľ        | 4   | 4                     |   |        | 4   |              | ın                                    |       |  | _        | Indice X Indice Y Accumula Memoria  | lemo                        |
|     | ā                   | # OP     | 3 3 8                                     | 3 19                  |   | -      | F 6   |              | 66                                    |       | -  | -        |   |                             |
|     | DIRETTO,X DIRETTO,Y | E.       | 4 1                                       | 4                     |   | 7      | E . E   |              | m<br>m                                |       | -  | $\neg$   | XXXXX   | MA7                         |
|     | E                   | O.P      | BC<br>5E                                  | 10                    |   | 35     | E 2   |              | 90                                    |       |  | $\neg$   |   |                             |
| 7   | Z,X                 | 4        | 2 2                                       | 7                     | ,   | 7      | 0 0   |              |                                       | 7     |  |          |   |                             |
|     | G. Z.               | C C      | 4 ¢                                       | 4                     |   | 9      | Φ 4   |              |                                       | 4     |  | $\dashv$ |   |                             |
|     | PAG.                | OP       | B4<br>56                                  | 15                    |   | 36     | 76<br>F5  |              |                                       | 94    |  | _        |   |                             |
|     | 5                   | # E      |   | 5 2                   |   | _      | 5 2   | _            | 9                                     |       |  | $\dashv$ |   |                             |
|     | (IND.               | d C      |   | =                     |   |        | Ę.  |              | 91                                    |       |  | $\dashv$ | 9   |                             |
|     | -                   | -        |   | 7                     |   |        | 24  |              | 20                                    |       |  |          | n a   |                             |
|     | (X'ONI)             | Ľ.       |   | 9                     |   |        | 9   |              | 9                                     |       |  |          | ato   |                             |
|     |                     | OP       |   | 0.1                   |   |        | E E   |              | 81                                    |       |  |          | isult   |                             |
|     | CITO                | #<br>E   |   | 2                     | UU 4 4  | _      |   | 7 7 7        | 2 1                                   | 2 1   | 2222                                     | -        | ii ii   |                             |
|     | IMPLICITO           | dO.      |   | EA .                  | 88888   |        |   | 0 00<br>13 C | 78                                    | Z     | 98 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B | 00       | s au  |                             |
|     |                     | 8        | п   | ш ў                   |   | -      | 40  | 7 L4         |                                       | A,    | 4000                                     | 9        | Sap   |                             |
|     | ACCUM.              | r;       | 7   |                       | Marie Control of the | 7      | 7   |              |                                       |       |  |          | o per   |                             |
|     | AC                  | OP       | 44  | 1000                  |   | ZA     | 4 ·   |              |                                       |       |  |          | stato   |                             |
|     | 40                  | 66<br>El | 200                                       | 2                     |   | 7      | 2 2   |              | 221                                   |       |  | _        | 5   |                             |
| - 1 | ZERO                | 40       | A 4 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 0.5                   |   | 5 97   | 9 66<br>E5 3  | -            | 888                                   |       |  | $\dashv$ | esse  |                             |
| - 1 | -                   |          | W W W                                     | о<br>п                |   | 3      | ю ш   |              | m m n                                 |       |  | -        | leve  |                             |
|     | DIRETTO             | C        | 44 0                                      | 4                     |   | 0      | ο 4   |              | 44                                    | 4     |  |          | ore   |                             |
|     | ä                   | do       | A E E                                     | 00                    | 1   | 7F     | E 0   |              | 880                                   | 28    | 200000000000000000000000000000000000000  |          | ıulat   |                             |
|     | ATO                 | *        | 22  | 7                     |   |        |   |              |                                       |       |  | $\neg$   | sa<br>Scum  |                             |
|     | MMEDIATO            | OP n     | A2 2 A0 2                                 | 0                     |   | -      | 2   | -            |                                       |       |  | $\dashv$ | liver<br>L'ac   |                             |
| l   | 2                   | 0        |   | 0                     |   |        | E 69  |              |                                       | -     | -  | $\dashv$ | ina c   |                             |
|     | . ISTRUZIONE        | EFFETTO  | M + Y (1)                                 | NO OPERATION' AVM - A | A + MS S-1+S<br>S+1+S MS+A<br>S+1+S MS+A  |        | RITORNO INTERRUPT<br>RITORNO S/P.<br>A - M - C - A(1) (4) | 11           | OEE:                                  | 1 + X | ××400<br>1111<br>××400                   | Y+A      | éguinger el a "r se cambiamento pagina<br>Aggiunger el a "r se salto a pagina diversa<br>Prestito = / riporto<br>In modo decimale il flag Z è inattivo. L'accumulatore deve essere testato per sapere se il risultato è nullo |                             |
|     |                     | WNEMO    | H 11:11<br>N 0 0<br>N X X E               | NO<br>NO<br>NA        | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4   |        | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                     | ıш           | S S S S S S S S S S S S S S S S S S S | + 4   | *****                                    |          | (1) Aggiu<br>(2) Aggiu<br>(3) Presti<br>(4) In mo   |                             |

| RELATIVO INDIRETTO PAG. Z.Y REGISTRO DI STATO | OP n # OP n # $\frac{7}{N}$ 6 5 4 3 2 1 0 MNEMO | C Z Z Z Z  |  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0               | 0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000<br>0.0000 | M M M O N O O O O O O O O O O O O O O O           | N H 2  |
|---|---|--|--|---|--|---|--------|
| DIRETTO,X DIRETTO,Y RELATIVO                  | # u do #  | 3 39 4 3<br>3 9 4 3<br>90 2 2<br>B0 2 2  | F0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                 | 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200             | 3 D9 4 3   | 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6           |        |
| PAG. Z,X                                      | # U do # U do #                                 | 2 75 4 2 7D 4 3<br>2 35 4 2 3D 4 3<br>16 6 2 1E 7 3  |  |   | 2 D5 4 2 DD 4 3  | D6 6 2 DE 7 3<br>2 55 4 2 5D 4 3<br>F6 6 2 FE 7 3 |        |
| (IND, X) (IND, Y)                             | OP n # OP n                                     | 61 6 2 71 5 2 21 6 2 31 5 2  |  |   | C1 6 2 D1 5  | 41 6 2 51 5                                       |        |
| ACCUM IMPLICITO                               | OP n * OP n *                                   | 0A 2 1   |  | 00 7 1<br>18 2 1<br>D8 2 1                          | 288<br>2 2 1 1   | 88 C 8 2 2 1 1                                    | E8 2 1 |
| DIRETTO PAGINA.                               | OP n * OP n * C                                 | 6D 4 3 65 3 2<br>2D 4 3 25 3 2<br>0E 6 3 06 5 2 0  | 2C 4 3 24 3 5  |   | CCC 4 4 3 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                        | CE 6 3 C6 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   |        |
| IMMEDIATO                                     | OP n 4  | 29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   | 2 2 2 2 2  | 53  | 000<br>000<br>000<br>000<br>000<br>000<br>000                      | (1) 49 2 2 E                                      |        |
| ISTRUZIONE                                    | EFFETT0   | A+M+C+A (1) (4)<br>AAM+A (1)<br>$C-\sqrt{7}$ $0+0$<br><b>SALTA SE</b> $C=0$ (2)<br><b>SALTA SE</b> $C=1$ (2) | SALTA SE 2+1 (2<br>SALTA SE N=1 (2<br>SALTA SE 2=0 (3<br>SALTA SE N=0 (4 | BREAK SALTA SE V=0) (2 SALTA SE V=11 (2 0 - C 0 - D | XX X X X X X X X X X X X X X X X X X X                             | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X             | X+1+X  |
|   | MNEMO.  | 0  |  | 20000<br>20000                                      | 00000<br>KX2CH<br>KX2CH  | NOMMM   | X N I  |



## Mappa della memoria del C64

(\*\*) = indirizzo di pagina zero utilizzabile. (\*) = indirizzo di pagina zero *talvolta* utilizzabile.

| Indirizzo<br>esadecimale | Locazione<br>decimale | Descrizione   |
|--------------------------|-----------------------|---|
| 0000                     | 0                     | Registro direzione dati del circuito 6510                                 |
| 0001                     | 1                     | Registro a 8 bit di Input/Output del circuito 6510                        |
| 0002                     | 2                     | Non usato (**)  |
| 0003-0004                | 3-4                   | Vettore salti: Conversione reale-intero                                   |
| 0005-0006                | 5-6                   | Vettore salti: Conversione intero-reale                                   |
| 0007                     | 7                     | Carattere di ricerca  |
| 0008                     | 8                     | Indicatore: Cerca le virgolette alla fine di una stringa                  |
| 0009                     | 9                     | Colonna di schermo dopo l'ultima TAB                                      |
| 000A                     | 10                    | Indicatore: 0 = Carica, 1 = Verifica                                      |
| 000B                     | 11                    | Puntatore buffer di input/numero indici                                   |
| 000C                     | 12                    | Indicatore: Dimensione di default di un array                             |
| 000D                     | 13                    | Tipo di dato: \$FF = Stringa, \$00 = Numerico                             |
| 000E                     | 14                    | Tipo di dato: \$80 = Intero, \$00 = Reale                                 |
| 000F                     | 15                    | Scansione istruzione DATA/Virgolette istruzione LIST/"Garbage Collection" |
| 0010                     | 16                    | Indicatore: Riferimento indice/Chiamata di fun zione Utente               |
| 0011                     | 17                    | Indicatore: \$00 = INPUT, \$40 = GET, \$98 = READ                         |
| 0012                     | 18                    | Indicatore: Simbolo TAN/Risultato di un confronto                         |

170 La pratica del Commodore 64

seguito

| Indirizzo<br>esadecimale | Locazione<br>decimale | Descrizione  |
|--------------------------|-----------------------|--|
| 0013                     | 19                    | Indicatore: Richiesta di INPUT   |
| 0014-0015                | 20-21                 | Transiente: Valore intero  |
| 0016                     | 22                    | Puntatore: Stack stringhe transienti                                       |
| 0017-0018                | 23-24                 | Ultimo indirizzo stringhe transienti                                       |
| 0019-0021                | 25-33                 | Stack stringhe transienti  |
| 0022-0025                | 34-37                 | Area puntatori programmi di utilità  |
| 0026-002A                | 38-42                 | Prodotto di moltiplicazione reale (*)                                      |
| 002B-002C                | 43-44                 | Puntatore: Inizio del testo BASIC  |
| 002D-002E                | 45-46                 | Puntatore: Inizio variabili del BASIC                                      |
| 002F-0030                | 47-48                 | Puntatore: Inizio array del BASIC  |
| 0031-0032                | 49-50                 | Puntatore: Fine array del BASIC (+1)                                       |
| 0033-0034                | 51-52                 | Puntatore: Base della memoria stringa                                      |
| 0035-0036                | 53-54                 | Puntatore stringa programmi di utilità                                     |
| 0037-0038                | 55-56                 | Puntatore: Indirizzo più alto usato dal BASIC                              |
| 0039-003A                | 57-58                 | Numero di linea corrente del BASIC   |
| 003B-003C                | 59-60                 | Numero di linea precedente del BASIC                                       |
| 003D-003E                | 61-62                 | Puntatore: Istruzione BASIC per CONT                                       |
| 003F-0040                | 63-64                 | Numero di linea DATA corrente  |
| 0041-0042                | 65-66                 | Puntatore: Indirizzo elemento corrente dell'istru-                         |
|                          |                       | zione DATA   |
| 0043-0044                | 67-68                 | Vettore: Routine di INPUT  |
| 0045-0046                | 68-69                 | Nome variabile corrente del BASIC  |
| 0047-0048                | 70-71                 | Puntatore: Dato variabile corrente del BASIC                               |
| 0049-004A                | 73-74                 | Puntatore: Variabile indice per il ciclo FOR<br>NEXT                       |
| 004B-0060                | 75-96                 | Area puntatore/dati transiente (*)   |
| 0061                     | 97                    | Accumulatore reale 1: Esponente (*)  |
| 0062-0065                | 98-101                | Accumulatore reale 1: Mantissa (*)   |
| 0066                     | 102                   | Accumulatore reale 1: Segno (*)  |
| 0067                     | 103                   | Puntatore: Costante di valutazione delle serie (*)                         |
| 0068                     | 104                   | Accumulatore reale 1: Cifra di overflow (*)                                |
| 0069                     | 105                   | Accumulatore reale 2: Esponente (*)  |
| 006A-006D                | 106-109               | Accumulatore reale 2: Mantissa (*)   |
| 006E                     | 110                   | Accumulatore reale 2: Segno (*)  |
| 006F                     | 111                   | Risultato di confronto del segno: (*) Accumulatore 1 contro Accumulatore 2 |
| 0070                     | 112                   | Accumulatore reale 1: Byte basso (*) (arrotondamento)                      |
| 0071-0072                | 113-114               | Puntatore: Buffer cassetta (*)   |

| Indirizzo<br>esadecimale | Locazione decimale | Descrizione   |  |  |  |
|--------------------------|--------------------|---|--|--|--|
| 0073-008A                | 115-138            | Sottoprocedura: Preleva il prossimo byte del te<br>sto BASIC    |  |  |  |
| 0079                     | 121                | Ingresso per un nuovo prelievo dello stesso byt<br>di testo     |  |  |  |
| 007A-007B                | 122-123            | Puntatore: Byte corrente del testo BASIC                        |  |  |  |
| 008B-008F                | 139-143            | Valore reale del seme della funzione RND                        |  |  |  |
| 0090                     | 144                | Parola di stato dell'I/O del KERNAL: ST                         |  |  |  |
| 0091                     | 145                | Indicatore: Tasto STOP/Tasto RVS                                |  |  |  |
| 0092                     | 146                | Costante di misura del tempo per nastro                         |  |  |  |
| 0093                     | 147                | Indicatore: 0 = Carica, 1 = Verifica (*)                        |  |  |  |
| 0094                     | 148                | Indicatore: Bus seriale – Carattere bufferizzato coutput        |  |  |  |
| 0095                     | 149                | Carattere bufferizzato per bus seriale                          |  |  |  |
| 0096                     | 150                | Numero di sincronismo cassetta                                  |  |  |  |
| 0097                     | 151                | Area dati transiente  |  |  |  |
| 0098                     | 152                | Numero file aperti/Indice della tabella dei file                |  |  |  |
| 0099                     | 153                | Dispositivo di input di default (0)                             |  |  |  |
| 009A                     | 154                | Dispositivo di output (CMD) di default (3)                      |  |  |  |
| 009B                     | 155                | Parità carattere nastro (*)                                     |  |  |  |
| 009C                     | 156                | Indicatore: Ricevuto byte da nastro (*)                         |  |  |  |
| 009D                     | 157                | Indicatore: \$80 = Modo diretto, \$00 = Modo Programma          |  |  |  |
| 009E                     | 158                | Registro errore passo 1 del nastro (*)                          |  |  |  |
| 009F                     | 159                | Registro errore passo 2 del nastro                              |  |  |  |
| 00A0-00A2                | 160-162            | Clock in tempo reale (approssimato) ad 1/60 c secondo ("Jiffy") |  |  |  |
| 00A3-00A4                | 163-164            | Area dati transiente (*)  |  |  |  |
| 00A5                     | 165                | Contatore a ritroso di sincronizzazione cassett (*)             |  |  |  |
| 00A6                     | 166                | Puntatore: Buffer di I/O del nastro (*)                         |  |  |  |
| 00A7                     | 167                | Bit di input dell'RS-232/Cassetta Transiente (*)                |  |  |  |
| 00A8                     | 168                | Contatore bit di input dell'RS-232/Cassetta transiente (*)      |  |  |  |
| 00A9                     | 169                | Indicatore RS-232: Controllo del bit di partenz (*)             |  |  |  |
| 00AA                     | 170                | Buffer del byte di input dell'RS-232/Cassetta tar siente (*)    |  |  |  |
| 00AB                     | 171                | Parità input dell'RS-232/Contatore corto cassett (*)            |  |  |  |
|                          |                    |   |  |  |  |

172 La pratica del Commodore 64 seguito

| Indirizzo<br>esadecimale | Locazione<br>decimale | Descrizione  |  |  |  |
|--------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| 00AC-00AD                | 172-173               | Puntatore: Buffer nastro/Scorrimento schermo                               |  |  |  |
| 00AE-00AF                | 174-175               | Indirizzi di Fine nastro/Fine programma                                    |  |  |  |
| 00B0-00B1                | 176-177               | Costanti di misura del tempo del nastro                                    |  |  |  |
| 00B2-00B3                | 178-179               | Puntatore: inizio buffer del nastro  |  |  |  |
| 00B4                     | 180                   | Contatore bit di output dell'RS-232/Cassett transiente (*)                 |  |  |  |
| 00B5                     | 181                   | Prossimo bit dell'RS-232 da inviare/Indicatore di<br>fine nastro (EOT) (*) |  |  |  |
| 00B6                     | 182                   | Buffer del byte di output dell'RS-232 (*)                                  |  |  |  |
| 00B7                     | 183                   | Lunghezza del nome del file corrente                                       |  |  |  |
| 00B8                     | 184                   | Numero file logico corrente  |  |  |  |
| 00B9                     | 185                   | Indirizzo secondario corrente  |  |  |  |
| 00BA                     | 186                   | Numero del dispositivo corrente  |  |  |  |
| 00BB-00BC                | 187-188               | Puntatore: Nome del file corrente  |  |  |  |
| 00BD                     | 189                   | Parità output dell'RS-232/Cassetta transiente (*)                          |  |  |  |
| $00B\dot{E}$             | 190                   | Contatore blocco Read/Write cassetta                                       |  |  |  |
| 00BF                     | 191                   | Buffer parola seriale (*)  |  |  |  |
| 00C0                     | 192                   | Arresto motore del nastro  |  |  |  |
| 00C1-00C2                | 193-194               | Indirizzo di partenza dell'I/O   |  |  |  |
| 00C3-00C4                | 195-196               | Carico nastro transiente   |  |  |  |
| 00C5                     | 197                   | Tasto corrente premuto: CHR\$ (n) 0 = Nessur tasto                         |  |  |  |
| 00C6                     | 198                   | Numero caratteri nel buffer della tastiera (coda)                          |  |  |  |
| 00C7                     | 199                   | Indicatore: Stampa caratteri inversi: 1 = Si, 0 = Non usato                |  |  |  |
| 00C8                     | 200                   | Puntatore: Fine linea logica per INPUT                                     |  |  |  |
| 00C9-00CA                | 201-202               | Posizione (X,Y) del cursore all'inizio di INPUT                            |  |  |  |
| 00CB                     | 203                   | Indicatore: Stampa i caratteri ottenuti tenende premuto il tasto SHIFT     |  |  |  |
| 00CC                     | 204                   | Abilitatore del lampeggio: 0 = Lampeggio                                   |  |  |  |
| 00CD                     | 205                   | Timer: Conto alla rovescia per cursore bistabile                           |  |  |  |
| 00CE                     | 206                   | Carattere sotto il cursore   |  |  |  |
| 00CF                     | 207                   | Indicatore: Ultima impostazione cursore (lam peggio/fisso)                 |  |  |  |
| 00D0                     | 208                   | Indicatore: INPUT o GET da tastiera  |  |  |  |
| 00D1-00D2                | 209-210               | Puntatore: Indirizzo della linea di schermo cor<br>rente                   |  |  |  |
| 00D3                     | 211                   | Colonna del cursore sulla linea corrente                                   |  |  |  |
| 00D4                     | 212                   | Indicatore: Editor modo "quote", \$00 = NO                                 |  |  |  |

| Indirizzo Locazione<br>esadecimale decimale |         | Descrizione   |  |  |  |  |  |
|---|---------|---|--|--|--|--|--|
| 00D5  | 213     | Lunghezza linea di schermo fisica                                   |  |  |  |  |  |
| 00D6  | 214     | Numero linea fisica attuale del cursore                             |  |  |  |  |  |
| 00D7  | 215     | Area dati transiente  |  |  |  |  |  |
| 00D8  | 216     | Indicatore: Modo inserimento > 0 = # INST                           |  |  |  |  |  |
| 00D9-00F2                                   | 217-242 | Tavola collegamenti della linea dello schermo/<br>Editor transiente |  |  |  |  |  |
| 00F3-00F4                                   | 243-244 | Puntatore: Locazione corrente della RAM colore dello schermo        |  |  |  |  |  |
| 00F5-00F6                                   | 245-246 | Vettore: Tavola di decodificazione della tastiera                   |  |  |  |  |  |
| 00F7-00F8                                   | 247-248 | Puntatore al buffer di input (*) dell'RS-232                        |  |  |  |  |  |
| 00F9-00FA                                   | 249-250 | Puntatore al buffer di output (*) dell'RS-232                       |  |  |  |  |  |
| 00FB-00FE                                   | 251-254 | Libera Pagina 0 per programmi Utente (**)                           |  |  |  |  |  |
| 00FF  | 255     | Area dati transiente del BASIC                                      |  |  |  |  |  |
| 0100-01FF                                   | 256-511 | Area stack sistema del microprocessore                              |  |  |  |  |  |
| 0100-010A                                   | 256-266 | Fluttuante per area di lavoro stringa                               |  |  |  |  |  |
| 0100-013E                                   | 256-318 | Registro errori di input del nastro                                 |  |  |  |  |  |
| 0200-0258                                   | 512-600 | Buffer di INPUT del sistema   |  |  |  |  |  |
| 0259-0262                                   | 601-610 | Tabella KERNAL: Numero file logici attivi                           |  |  |  |  |  |
| 0263-026C                                   | 611-620 | Tabella KERNAL: Numero dispositivo per ogni file                    |  |  |  |  |  |
| 026D-0276                                   | 621-630 | Tabella KERNAL: Indirizzo secondario di ogni file                   |  |  |  |  |  |
| 0277-0280                                   | 631-640 | Coda del buffer della tastiera (FIFO)                               |  |  |  |  |  |
| 0281-0282                                   | 641-642 | Puntatore: Base della memoria per Sistema Operativo                 |  |  |  |  |  |
| 0283-0284                                   | 643-644 | Puntatore: Cima della memoria per Sistema Operativo                 |  |  |  |  |  |
| 0285  | 645     | Indicatore: Variabile KERNAL per supero Tempo dell'IEEE             |  |  |  |  |  |
| 0286  | 646     | Codice colore del carattere corrente                                |  |  |  |  |  |
| 0287  | 647     | Colore di fondo sotto il cursore                                    |  |  |  |  |  |
| 0288  | 648     | Cima della memoria schermo (pagina)                                 |  |  |  |  |  |
| 0289  | 649     | Misura del buffer della tastiera                                    |  |  |  |  |  |
| 028A  | 650     | Indicatore: Ripete il tasto battuto, \$80 = Ripete                  |  |  |  |  |  |
| 028B  | 651     | Ripete il contatore velocità  |  |  |  |  |  |
| 028C  | 652     | Ripete il contatore ritardo   |  |  |  |  |  |
| 028D  | 653     | Indicatore: Tasto SHIFT della tastiera/Tasto C=                     |  |  |  |  |  |
| 028E  | 654     | Ultima configurazione ottenuta con il tasto                         |  |  |  |  |  |

174 La pratica del Commodore 64 seguito

| Indirizzo Locazione<br>esadecimale decimale |         | Descrizione   |  |  |  |  |
|---|---------|---|--|--|--|--|
|   |         | SHIFT della tastiera  |  |  |  |  |
| 028F-0290                                   | 655-656 | Vettore: Preparazione tabella tastiera                        |  |  |  |  |
| 0291  | 657     | Indicatore: \$00 = Disabilita tasti SHIFT, \$80 =             |  |  |  |  |
|   |         | Abilita tasti SHIFT   |  |  |  |  |
| 0292  | 658     | Indicatore: Scorrimento automatico verso il bas<br>so, 0 = ON |  |  |  |  |
| 0293  | 659     | RS-232: Immagine registro di controllo del 6551               |  |  |  |  |
| 0294  | 660     | RS-232: Immagine del registro di comando de 6551              |  |  |  |  |
| 0295-0296                                   | 661-662 | BPS RS-232 USA non standard (Tempo/2-100)                     |  |  |  |  |
| 0297  | 663     | RS-232: Immagine del registro di stato del 6551               |  |  |  |  |
| 0298  | 664     | Numero di bit dell'RS-232 rimasti da inviare                  |  |  |  |  |
| 0299-029A                                   | 665-666 | Trasmittanza dell'RS-232: Tempo per un bi completo (nsec)     |  |  |  |  |
| 029B  | 667     | Indice RS-232 per termine buffer input                        |  |  |  |  |
| 029C  | 668     | Inizio del buffer di input dell'RS-232 (pagina)               |  |  |  |  |
| 029D  | 669     | Inizio del buffer di output dell'RS-232 (pagina)              |  |  |  |  |
| 029E  | 670     | Indice RS-232 per termine buffer output                       |  |  |  |  |
| 029F-02A0                                   | 671-672 | Contiene il vettore IRQ durante l'I/O del nastro              |  |  |  |  |
| 02A1  | 673     | Abilita l'RS-232  |  |  |  |  |
| 02A2  | 674     | Lettura di TOD durante I/O cassetta                           |  |  |  |  |
| 02A3  | 675     | Memorizzazione transiente per lettura cassetta                |  |  |  |  |
| 02A4  | 676     | Indicatore DI IRQ transiente per lettura cassetta             |  |  |  |  |
| 02A5  | 677     | Transiente per indice di linea                                |  |  |  |  |
| 02A6  | 678     | Indicatore PAL/NTSC, $0 = NTSC$ , $1 = PAL$                   |  |  |  |  |
| 02A7-02FF                                   | 679-676 | Non usati   |  |  |  |  |
| 0300-0301                                   | 768-769 | Vettore: Stampa i messaggi di errore del BASIC                |  |  |  |  |
| 0302-0303                                   | 770-771 | Vettore: Partenza a caldo del BASIC                           |  |  |  |  |
| 0304-0305                                   | 772-773 | Vettore: Testo BASIC "tokenizzato"                            |  |  |  |  |
| 0306-0307                                   | 774-775 | Vettore: Lista del testo BASIC                                |  |  |  |  |
| 0308-0309                                   | 776-777 | Vettore: Invio caratteri BASIC                                |  |  |  |  |
| 030A-030B                                   | 778-779 | Vettore: Valutazione "token" del BASIC                        |  |  |  |  |
| 030C  | 780     | Memorizzazione del registro A del 6502                        |  |  |  |  |
| 030D  | 781     | Memorizzazione del registro X                                 |  |  |  |  |
| 030E  | 782     | Memorizzazione del registro Y                                 |  |  |  |  |
| 030F  | 783     | Memorizzazione del registro SP                                |  |  |  |  |
| 0310  | 784     | Istruzione di salto della funzione USR                        |  |  |  |  |
| 0311-0312                                   | 785-786 | Byte basso/alto dell'indirizzo di USR                         |  |  |  |  |

| Indirizzo<br>esadecimale | Locazione decimale | Descrizione  |
|--------------------------|--------------------|--|
| 0313                     | 787                | Non usato '  |
| 0314-0315                | 788-789            | Vettore: Interruzione hardware di IRQ  |
| 0316-0317                | 790-791            | Vettore: Interruzione istruzione BRK   |
| 0318-0319                | 792-793            | Vettore: Interruzione non mascherabile   |
| 031A-031B                | 794-795            | Vettore routine OPEN del KERNAL  |
| 031C-031D                | 796-797            | Vettore routine CLOSE del KERNAL   |
| 031E-031F                | 798-799            | Vettore routine CHKIN del KERNAL   |
| 0320-0321                | 800-801            | Vettore routine CHKOUT del KERNAL  |
| 0322-0323                | 802-803            | Vettore routine CLRCHN del KERNAL  |
| 0324-0325                | 804-805            | Vettore routine CHRIN del KERNAL   |
| 0326-0327                | 806-807            | Vettore routine CHROUT del KERNAL  |
| 0328-0329                | 808-809            | Vettore routine STOP del KERNAL  |
| 032A-032B                | 810-811            | Vettore routine GETIN del KERNAL   |
| 032C-032D                | 812-813            | Vettore routine CLALL del KERNAL   |
| 032E-032F                | 814-815            | Vettore definito dall'Utente   |
| 0330-0331                | 816-817            | Vettore routine LOAD del KERNAL  |
| 0332-0333                | 818-819            | Vettore routine SAVE del KERNAL  |
| 0334-033R                | 820-827            | Non usati  |
| 033C-03FB                | 828-1019           | Buffer di I/O del nastro   |
| 03FC-03FF                | 1020-1023          | Non usati  |
| 0400-07FF                | 1024-2047          | Area memoria schermo (1024 byte)   |
| 0400-07E7                | 1024-2023          | Matrice video (25 linee × 40 colonne)  |
| 07F8-07FF                | 2040-2047          | Puntatori ai dati animazione   |
| 0800-9FFF                | 2048-40959         | Spazio normale dei programmi BASIC   |
| 8000-9FFF                | 32768-40959        | ROM cartuccia VSP (8192 byte)  |
| A000-BFFF                | 40960-49151        | ROM BASIC (8192 byte - 8 K RAM)  |
| C000-CFFF                | 49152-53247        | RAM (4096 byte)  |
| D000-DFFF                | 53248-57343        | Dispositivi di I/O e RAM colore, oppure ROM generatore caratteri, oppure RAM (4096 byte) |
| E000-EFFF                | 57344-65535        | ROM del KERNAL (8192 byte oppure 8 K RAM)  |



### Soluzione degli esercizi

#### Esercizio 2.1

```
INPUT "HD(1) 0 DH(0)";X
     X=0 THEN GOSUB 50000
  IF X=1 THEN GOSUB 51000
40 GOTO 10
50000 INPUT N: H$= "0123456789ABCDEF ": N$= " "
50010 Q=INT(N/16):R=N-16*Q:N=Q
50020 N$=MID$(H$,R+1,1)+N$
50030 IF N<>0 GOTO 50010
50040 PRINT NS:RETURN
51000 INPUT N$:L=LEN(N$):N=0
51010 FOR I=1 TO L
51020 K=ASC(MID$(N$,I,1))-48
51030 IF K>9 THEN K=K-7
51040 N=16*N+K:NEXT
51050 PRINT N: RETURN
READY.
```

50000 effettua la conversione decimale-esadecimale e 51000 fa l'inverso. Il programma principale permette di chiamarli ripetutamente.

#### Esercizio 2.3

No con 3 bit si possono avere  $2^3 = 8$  cifre differenti. Mentre ci occorrono 10 cifre.

#### Esercizio 2.4

Per definizione è 33. In binario questo stesso numero sarebbe rappresentato da 21 esa.

#### Esercizio 2.5

Si ripristina dapprima l'ordine naturale dei byte: 4A 35. Poi si sottrae da FFFF. FFFF – 4A35 = B5CA. In seguito si aggiunge 1: B5CA + 1 = B5CB, da cui l'opposto, nell'ordine byte basso, byte alto: CB B5.

#### Esercizio 2.6

- a) Si ha  $2^{17}$ . 17 si scrive 11 esa da cui la caratteristica 80 + 11 = 91.
- b) Basta mettere a 0 il bit di segno da cui 91 43 50 00 00.

#### Esercizio 2.7

L'esponente è 10 esa = 16 dec, quindi  $2^{16}$ .

Il numero è positivo (25 = 0010 0101) e la mantissa da considerare è A5 5B 3A da cui

 $0,A5 5B 3A \times 2^{16} = A5 5B, 3A \text{ che vale}$ 

parte intera:  $10 \times 4096 + 5 * 256 + 5 * 16 + 11 = 42.331$ 

parte frazionaria:  $0.3A = 0.00 \ 11 \ 10 \ 10 = 1/8 + 1/16 + 1/32 + 1/128 = 0.2265625$ 

da cui il numero 42.331,2265625

che il C64 visualizzerà nella forma 42.331,2266

Si ottiene lo stesso risultato dicendo:

 $A55B3A \times 2^{-8} = 10.836.794/256 = 42.331,2266.$ 

#### Esercizio 2.8

|       | accumulatore |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------|--------------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| + 5,5 | 83 30        | 00   | 00 | 00 | 83 | B0 | 00 | 00 | 00 | 30 | 00 |
| -5,5  | 83 B         | 0 00 | 00 | 00 | 83 | B0 | 00 | 00 | 00 | B0 | FF |

#### Esercizio 2.9

Occorrono 14/0,30103 = 46,5... bit per la mantissa.

Prenderemo quindi 6 byte da cui C MMMMMM (7 byte). Così infatti abbiamo 48 bit per la mantissa che ci assicura meglio le 14 cifre significative.

Per 16, occorrono 53,... bit cioè 7 byte da cui C MMMMMMM (8 byte in tutto).

(Si ricorda che 0,30103 = Log 2).

#### Esercizio 2.10

- a) Ciò limita il numero dei caratteri utili a 2 (a parte \$).
- b) La lunghezza di una stringa è limitata a 256 caratteri.

#### Esercizio 2.11

Il programma termina in C00D. Poiché occorre l'indirizzo + 1, è C00E.

#### Esercizio 3.1

Infatti CO + AO = 160 esa da cui il riporto (C = 1). Ma 60 sarebbe positivo da cui N = 0 quando si sommano due numeri negativi. C'è quindi un overflow V = 1. È perché si sommano dei numeri "troppo" negativi.

#### Esercizio 3.3

MAXINT =  $2^{15} - 1 = 32767$ perciò - 32768 + 32767.

#### Esercizio 3.4

| 0000 |    |    | * | = \$ | C000  |   |       |          |
|------|----|----|---|------|-------|---|-------|----------|
| C000 | A3 | 88 |   | LDA  | #\$8A | ; | PARTE | BASSA    |
| C002 | 18 |    |   | CLC  |       |   |       |          |
| C003 | 69 | CD |   | ADC  | #\$CD |   |       |          |
| C005 | 88 |    |   | TAY  |       |   |       |          |
| C006 | A9 | 42 |   | LDA  | #\$42 | , | PARTE | CENTRALE |
| C008 | 69 | 4B |   | ADC  | #\$4B |   |       |          |
| COOA | AA |    |   | TAX  |       |   |       |          |
| COOB | A9 | 35 |   | LDA  | #\$35 | , | PARTE | ALTA     |
| COOD | 69 | 27 |   | ADC  | #\$27 |   |       |          |
| COOF | 00 |    |   | BRK  |       |   |       |          |
|      |    |    |   |      |       |   |       |          |

Risultato: 5C8E57.

L'istruzione TAY è la duale di TAX per il trasferimento di A in Y.

#### Esercizio 3.5

Vogliamo trasferire da X a Y. Il trasferimento diretto non esiste, passiamo attraverso l'accumulatore (attenzione, il suo contenuto sarà perso, guardate il rimedio: esercizio 3.26), da cui la sequenza:

TXA TAY

#### Esercizio 3.6

Per C0-40, il risultato è 80 (negativo, è normale). P=81: N=1 (negativo), C=1 perché nei numeri senza segno C0>40.

Per C0-41, il risultato è 7F (positivo perché c'è overflow). P = 71: N = 0 ma V = 1. C resta a 1 perché C0 > 41. Si vede che è il riporto a rappresentare veramente il fatto che N1 > N2.

#### Esercizio 3.7

| 0000 |       |      | *   | = \$C000 |   |         |
|------|-------|------|-----|----------|---|---------|
| C000 | 00    |      | NIL | .BYTE Ø  | ; | RISERVA |
| C001 | 00    |      | N1H | .BYTE Ø  | ; | MEMORIA |
| C002 | 00    |      | NSL | .BYTE 0  |   |         |
| C003 | 00    |      | NSH | .BYTE Ø  |   |         |
| C004 | AD Ø  | 0 0  |     | LDA NIL  |   |         |
| C007 | 38    |      |     | SEC      |   |         |
| C008 | ED 0  | 2 CØ |     | SBC N2L  |   |         |
| C00B | AA    |      |     | TAX      |   |         |
| COOC | AD Ø  | 1 CØ |     | LDA N1H  |   |         |
| C00F | ED 0: | 3 CØ |     | SBC N2H  |   |         |
| CØ12 | 00    |      |     | BRK      |   |         |
|      |       |      |     |          |   |         |

Esempio: 1836-524 dà 1312. Il riporto finale è a 1 poiché 18 > 05.

| 0000 |       | * = | \$C000 |
|------|-------|-----|--------|
| C000 | F8    | SED |        |
| C001 | A9 56 | LDA | #\$56  |
| C003 | 18    | CLC |        |
| C004 | 69 41 | ADC | #\$41  |
| C006 | AA    | TAX |        |

| se | a  | ,, | 21 | to |
|----|----|----|----|----|
| 36 | 21 | и  | u  | U  |
|    |    |    |    |    |

| C007 | A9 | 19 | LDA | #\$19 |    |         |  |
|------|----|----|-----|-------|----|---------|--|
| C009 | 69 | 23 | ADC | #\$23 |    |         |  |
| CØØB | A8 |    | TAY |       |    |         |  |
| COOC | 88 |    | TXA |       |    |         |  |
| COOD | 38 |    | SEC |       |    |         |  |
| COOE | E9 | 28 | SBC | #\$28 |    |         |  |
| CØ10 | AA |    | TAX |       |    |         |  |
| CØ11 | 98 |    | TYA |       |    |         |  |
| CØ12 | E9 | 10 | SBC | #\$10 |    |         |  |
| CØ14 | D8 |    | CLD |       | ,; | RIMETTE |  |
| CØ15 | 00 |    | BRK |       | ;  | NORMALE |  |
|      |    |    |     |       |    |         |  |

Se si fa G C000 si ottiene 3269; se si fa G C001, si ottiene 2C6F.

#### Esercizio 3.9

ASL fa in modo che C000 contenga h i j k l m n 0 mentre g passa nel riporto.

ROL fa entrare g a destra in C001 che diventa 0 a b c d e f g. Il risultato è 0 a b c d e f g h i j k l m n 0 che è il doppio di 0 0 a b c d e f g h i j k l m n.

| 0000 |       | L = \$22   |           |
|------|-------|------------|-----------|
| 0000 |       | M = \$23   |           |
| 0000 |       | * = \$C000 |           |
| C000 | 4A    | LSR A      |           |
| C001 | 66 55 | ROR L      |           |
| C003 | 4A    | LSR A      |           |
| C004 | 66 22 | ROR L      |           |
| C006 | 4A    | LSR A      | ; OU IN A |
| C007 | 66 55 | ROR L      | ; VØ IN L |
| C003 | 48    | LSR A      |           |
| COOA | 66 22 | ROR L      |           |
| COOC | 46 22 | LSR L      |           |
| COOE | 46 22 | LSR L      |           |
| CØ10 | 46 22 | LSR L      |           |
| CØ12 | 46 22 | LSR L      | ; OV IN L |
| CØ14 | ØA    | ASL A      |           |
| CØ15 | ØA    | ASL A      |           |
|      |       |            | segue     |

| seguito |    |    |     |   |   |           |
|---------|----|----|-----|---|---|-----------|
| CØ16    | 85 | 23 | STA | M | , | 0U0 IN M  |
| CØ18    | ØA |    | ASL | A |   |           |
| CØ19    | ØA |    | ASL | A | ; | UØ IN A   |
| CØ1A    | 65 | 23 | ADC | M | ; | UØ+ØUØ    |
| CØ1C    | 40 |    | LSR | A | ; | 10*U=1/2* |
| CØ1D    | 18 |    | CLC |   | , | (U0+0U0)  |
| CØ1E    | 65 | 22 | ADC | L | ; | FINITO    |
| CØ20    | 00 |    | BRK |   |   |           |

Per provare questo programma, caricate un valore in accumulatore con l'editor di schermo dopo un comando R. Verificate che il microprocessore non sia in modo decinale (sarebbe meglio aggiungere una CLD).

#### Esercizio 3.11

Basta cominciare dall'alto:

| 0000 |       |     | BASSO | = \$C000  |
|------|-------|-----|-------|-----------|
| 0000 |       |     | ALTO  | = \$C001  |
| 0000 |       |     | *     | = \$C002  |
| C002 | AD 01 | CØ  |       | LDA ALTO  |
| C005 | 49 FF |     |       | EOR #\$FF |
| C007 | 8D Ø1 | CØ  |       | STA ALTO  |
| COOA | AD 00 | C0  |       | LDA BASSO |
| CØØD | 49 FF |     |       | EOR #\$FF |
| C00F | 8D Ø8 | 0 0 |       | STA BASSO |
| CØ12 | 18    |     |       | CLC       |
| CØ13 | 69 01 |     |       | ADC #1    |
| CØ15 | 8D Ø8 | 0 0 |       | STA BASSO |
| CØ18 | AD 01 | CØ  |       | LDA ALTO  |
| CØ1B | 69 00 | )   |       | ADC #0    |
| CØ1D | 8D Ø  | CØ  |       | STA ALTO  |
| C020 | 00    |     |       | BRK       |

Si guadagnano una LDA e una STA, cioè 6 byte e 8 cicli macchina.

| Es | sercizio 3 | 3.12      |    |     |        |   |          |   |
|----|------------|-----------|----|-----|--------|---|----------|---|
|    | 0000       |           |    | L = | \$22   |   |          |   |
|    | 0000       |           |    | M = | \$23   |   |          |   |
|    | 0000       |           |    | * = | \$C000 |   |          |   |
|    | C000       | 85        | 23 | STA | M      | ; | M NI VU  | 3 |
|    | C002       | 29        | ØF | AND | #\$0F  | ; | OV IN A  | 2 |
|    | C004       | 85        | 22 | STA | L      | ; | OV IN L  | 3 |
|    | C006       | <b>A5</b> | 23 | LDA | M      | ; | UV IN A  | 3 |
|    | C008       | 29        | FØ | AND | #\$FØ  | ; | UØ IN A  | 2 |
|    | CØØA       | 85        | 23 | STA | M      | ; | UØ IN M  | 3 |
|    | COOC       | 40        |    | LSR | A      | ; |          | 2 |
|    | C00D       | 40        |    | LSR | A      | ; | OUO IN A | 2 |
|    | COOE       | 18        |    | CLC |        | ; |          | 2 |
|    | C00F       | 65        | 23 | ADC | M      | ; | 000+00   | 3 |
|    | CØ11       | 40        |    | LSR | A      | ; | 10 *U    | 2 |
|    | CØ12       | 18        |    | CLC |        | , |          | 2 |
|    | CØ13       | 65        | 22 | ADC | L      | ; |          | 3 |
|    |            |           |    |     |        |   |          |   |

Il programma dell'esercizio 3.10 occupava 33 byte e si eseguiva in 71 cicli macchina, contro i 22 byte e 32 cicli macchina (abbiamo messo il numero di cicli macchina alla fine del commento). Nel programma dell'esercizio 3.10, gli scorrimenti in pagina zero prendono 5 cicli macchina e sono ripetuti a gruppi di 4.

BRK

#### Esercizio 3.13

CØ15

00

TXA; setta Z se (X) = 0 BEQ LA'.

#### Esercizio 3.14

C000 A5 98 C002 F0 FC C004 00

lo spiazzamento cambia!!

#### Esercizio 3.15

Installiamo in C001 il programma seguente che confronta A col contenuto di C000:

M = C000 \* = C001 C001 CD 01 C0 CMP M BRK

Si dà un valore a C000 col comando M e un valore ad A col comando R prima di eseguire con G C001. Basta esaminare P in seguito. A partire dalla seconda esecuzione, diamo i valori con l'editor di schermo.

#### Esercizio 3.16


(CMP M) BEQ QUI BCS LA'

QUI

; caso A < = M

#### Esercizio 3.17

Flowchart:



```
TASTO = 203
0000
                       SHIFT = 653
0000
                         = $0000
0000
                       LDX #Ø
C000
      A2
         00
                TEST1 LDY TASTO
      A4 CB
                                     ; ATTENDI CHE
C002
                       CPY #$40
                                       VENGA PREMUTO
C004
      CØ 40
                       BEQ TEST3
     FØ 07
C006
                       INX
C008
     E8
C009
     A4 CB
                TEST2
                       LDY TASTO
                                       ATTEND I
                       CPY #$40
                                       RILASCIO
COOB
     CØ 40
                       BNE TEST2
CØØD
     DØ FA
                       LDA SHIFT
     AD 8D 02
                TEST3
COOF
CØ12
     FØ EE
                       BEQ TEST1
                       BRK
CØ14
     00
```

Il tutto funziona a parte il fatto che il programma conta un tasto in più: infatti conta anche il 'Return' che avete premuto al momento del lancio dell'esecuzione.

| 0000 |          | BUFFER | = \$200             |
|------|----------|--------|---------------------|
| 0000 |          | SCHERM | = \$400             |
| 0000 |          | COLORE | = \$D800            |
| 0000 |          | *      | = \$C000            |
| C000 | 13       | SI     | .BYTE \$13          |
| C001 | 09       |        | .BYTE \$09          |
| C002 | 20       |        | .BYTE \$20          |
| C003 | ØE       | NO     | .BYTE \$ØE          |
| C004 | ØF       |        | .BYTE \$0F          |
| CØ05 | 20       |        | .BYTE \$20          |
| C006 | A9 00    |        | LDA #0              |
| C008 | A2 27    |        | LDX #39             |
| COOA | 9D 00 D8 | COL    | STA COLORE,X        |
| COOD | CA       |        | DEX                 |
| CØØE | 10 FA    |        | BPL COL             |
| CØ10 | A6 00    | TEST   | LDX Ø               |
| CØ12 | A9 3D    |        | LDA #\$3D ; SEGNO = |
| CØ14 | DD 00 02 | CICLO  | CMP BUFFER,X        |
| CØ17 | FØ 13    |        | BEQ SCRSI           |

### 186 La pratica del Commodore 64 seguito

| CØ19 | E8 |    |    |       | INX |          |
|------|----|----|----|-------|-----|----------|
| CØ1A | EØ | 59 |    |       | CPX | #89      |
| CØ1C | 90 | F6 |    |       | BCC | CICLO    |
| COIE | A2 | 00 |    | SCRNO | LDX | #0       |
| C050 | BD | 03 | CØ | T1    | LDA | No,X     |
| C@53 | 90 | 00 | 04 |       | STA | SCHERM,X |
| C@26 | E8 |    |    |       | INX |          |
| CØ27 | EØ | ØЗ |    |       | CPX | #3       |
| C@59 | DØ | F5 |    |       | BNE | T1       |
| C@SB | 00 |    |    |       | BRK |          |
| CQSC | A2 | 00 |    | SCRSI | LDX | #0       |
| CQSE | BD | 00 | CØ | T2    | LDA | SI,X     |
| CØ31 | E8 |    |    |       | INX |          |
| C@32 | EØ | 03 |    |       | CPX | #3       |
| CØ34 | DØ | F8 |    |       | BNE | T2       |
| C036 | 00 |    |    |       | BRK |          |
|      |    |    |    |       |     |          |

**Attenzione!** Non dovete essere in basso nello schermo quando fate G C006: il programma scriverà SI o NO in alto nello schermo ma il break farà scrivere tre linee che lo faranno cancellare. Il ciclo (COL) in testa assicura che ci sarà visibilità forzando "nero" nella memoria colore.

#### Esercizio 3.19 0000 LINEA1 = \$400 0000 LINEA2 = \$428 0000 \* = \$C000 C000 A2 28 LDX #40 C002 A0 00 LDY #0 C004 BD FF 03 CICLO LDA LINEA1-1,X C007 99 28 04 STA LINEAZ,Y COOA C8 INY COOB CA DEX COOC DØ F6 BNE CICLO COOE 00 BRK

Nota. Scrivete lo stesso programma in Basic, (FOR I = 1 TO 40: POKE 1064 + I, PEEK (1064-I) : NEXT) e notate la differenza di velocità.

**N.B.** Nell'uno o nell'altro caso, in ragione del problema della memoria colore, per verificare il funzionamento, bisogna anche riempire di caratteri la seconda linea di schermo.

| Eserciz | io 3.2 | 20 |      |        |            |   |           |
|---------|--------|----|------|--------|------------|---|-----------|
| 0000    |        |    |      | SCH    | ERM = \$22 |   |           |
| 0000    |        |    |      | * =    | \$C000     |   |           |
| C000    | A9     | 00 |      | LDA    | #0         | , | PREPARA   |
| C002    | 85     | 22 |      | STA    | SCHERM     | ; | INDIRIZZO |
| C004    | A9     | 04 |      | LDA    | #4         | ; | SCHERMO   |
| C006    | 85     | 23 |      | STA    | SCHERM+1   |   |           |
| C008    | A2     | 04 |      | LDX    | #4         |   |           |
| COOA    | A9     | 00 |      | LDA    | #0         | ; | CODICE @  |
| COOC    | A0     | 00 | CICL | OX LDY | #0         |   |           |
| COOE    | 91     | 22 | CICL | DY STA | (SCHERM),Y |   |           |
| CØ10    | 88     |    |      | DEY    |            |   |           |
| CØ11    | DØ     | FB |      | BNE    | CICLOY     |   |           |
| CØ13    | E6     | 23 |      | INC    | SCHERM+1   |   |           |
| CØ15    | CA     |    |      | DEX    |            |   |           |
| CØ16    | DØ     | F4 |      | BNE    | CICLOX     |   |           |
| CØ18    | 00     |    |      | BRK    |            |   |           |
|         |        |    |      |        |            |   |           |

#### Esercizio 3.21

1 - La LDA = 04; STA ARR + 1 è ripetuto 4 volte. In effetti potrebbe essere incorporato all'inizio del trasferimento:

TRASF

LDA #\$04 STA ARR + 1

TRAS

LDX #4...

e si farà JRS TRASF.

Ugualmente abbiamo incorporato la LDA #\$11: STA M2 in RIT all'inizio di RITAR.

2 – Potremmo fare un ciclo sulle immagini, per questo occorre un array che contenga 90, 94, 98 e 9C e si fa:

DISEGN LDX #4
ANIM LDA IMM-1,X
STA PART + 1
JSR TRASF
JSR RIT
DEX
BNE ANIM
JMP DISEGN

Il guaio è che TRASF utilizza X e che non ci sono altri registri indice (va già bene averne due). Utilizzeremo una cella di memoria al suo posto, per esempio \$02. Da cui

(STA M1)
DISEGN LDX #4
STX CX
ANIM LDA CX
LDA IMM - 1,X
STA PART + 1
JSR TRASF
JSR RIT
DEC CX
BNE ANIM
JMP DISEGN

Da cui il programma completo:

```
0000
                  ; DISEGNO ANIMATO
0000
                          PART
                                 = $22
0000
                          ARR
                                = $24
0000
                             = $C000
C000
      A9 04
                  TRANSE LDA #$04
C002
      85 25
                          STA ARR+1
C004
      A2 04
                  TRASF
                         LDX #4
C006
      A0 00
                  CICLOX LDY #Ø
C008
      B1 22
                  CICLOY LDA (PART),Y
COOA
      91 24
                         STA (ARR),Y
COOC
      88
                         DEY
COOD
      DØ F9
                         BNE CICLOY
COOF
      E6 23
                          INC PART+1
CØ11
      E6 25
                          INC ARR+1
CØ13
      CA
                         DEX
CØ14
      DØ FØ
                         BNE CICLOX
CØ16
      60
                         RTS
CØ17
      A3 11
                 RIT
                         LDA #$11
CØ19
      8D FD 03
                         STA M2
CØIC
      CE FC Ø3
                 RITAR
                         DEC M1
CØ1F
      DØ FB
                         BNE RITAR
CØ21
      CE FD 03
                         DEC M2
CØ24
      DØ F6
                         BNE RITAR
CØ26
                 CX
                              $2
C@26
      A9 00
                 PP
                         LDA #Ø
```

PROGRAMMA

| S | eguito |    |    |    |       |      |         |   |            |
|---|--------|----|----|----|-------|------|---------|---|------------|
|   | CØ28   | 85 | 22 |    |       | STA  | PART    | ; | PRINCIPALE |
|   | CØ2A   | 85 | 24 |    |       | STA  | ARR     |   |            |
|   | CØ2C   | 80 | FC | 03 |       | STA  | M1      |   |            |
|   | CØ2F   | AZ | 04 |    | DISEG | LDX  | #4      |   |            |
|   | CØ31   | 86 | 02 |    |       | STX  | CX      |   |            |
|   | CØ33   | A6 | 02 |    | ANIM  | LDX  | CX      |   |            |
|   | CØ35   | BD | 46 | CØ |       | LDA  | IMM-1,X |   |            |
|   | C@38   | 85 | 23 |    |       | STA  | PART+1  |   |            |
|   | CØ3A   | 20 | 00 | CØ |       | JSR  | TRANSE  |   |            |
|   | CØ3D   | 20 | 17 | CØ |       | JSR  | RIT     |   |            |
|   | CØ40   | CE | 02 |    |       | DEC  | CX      |   |            |
|   | CØ42   | DØ | EF |    |       | BNE  | ANIM    |   |            |
|   | CØ44   | 4C | 2F | CØ |       | JMP  | DISEG   |   |            |
|   | CØ47   |    |    |    | M1    | =    | \$3FC   |   |            |
|   | CØ47   |    |    |    | M2    | =    | \$3FD   |   |            |
|   | CØ47   | 90 |    |    | IMM   | .BY  | TE \$9C |   |            |
|   | CØ48   | 98 |    |    |       | .BY  | TE \$98 |   |            |
|   | CØ49   | 94 |    |    |       | .BY  | ΓE \$94 |   |            |
|   | C04A   | 90 |    |    |       | .BYT | TE \$90 |   |            |
|   |        |    |    |    |       |      |         |   |            |

#### Esercizio 3.22

Ce n'è molto poco: in C030: DISEGN LDX #6 e riallungare l'array IMM: IMM.BYTE \$9C, \$98, \$94, \$90, \$C4, \$C8 (più naturalmente definire le immagini).

#### Esercizio 3.23

Bisogna aumentare o diminuire il ritardo, quindi cambiare la costante che si mette in M2 (qui \$11 all'indirizzo C018).

Per cambiare il senso di rotazione, basta cambiare l'ordine delle immagini, quindi invertire l'array IMM:

IMM.BYTE \$C8, \$C4, \$90, \$94, \$98, \$9C.

| Salvataggio PF | -IP | Ripristino | PLA |
|----------------|-----|------------|-----|
|                | HA  |            | TAY |
| T              | KA  |            | PLA |
| PI             | HA  |            | TAX |
| TY             | YA  |            | PLA |
| PI             | HA  |            | PLP |


#### Esercizio 3.25

TSX LDA \$101,X PHA LDA \$102,X STA \$101,X PLA STA \$102,X

#### Esercizio 3.26

PHA TXA TAY PLA

#### Esercizio 3.27



L'ultimo scorrimento di N non comporta mai somme poiché ciò che esce, è lo 0 introdotto al momento dello scorrimento iniziale. Si ha dunque come risultato 1110 0001 = E1 esa = 225. È proprio 15 volte 15.

#### Esercizio 3.28

Il riporto uscito dall'addizione non è incorporato nel risultato. Affinché il programma funzioni, occorre che si sia sicuri che l'addizione non dia mai riporto. Il programma funziona solo per numeri ≤ 7F.

#### Esercizio 4.3

Cursore su \$ premere #\$0F spazio Return. Non dimenticate di fare Return sulla linea seguente.

M 2000-2008 dà la visualizzazione

. : 2000 AD 0F 00 A2 0F AC 0F 00

: 2008 00 AA . . . AA

Lo 00 è rimasto in 2008 ma AC 0F 00 (LDY) è arretrato di un byte.

#### Esercizio 5.1

\$C000 = 49152 in decimale, quindi SYS 49152.

#### Esercizio 5.2

Byte alto di C000 = C0 esa = 192.

Byte basso = 0 da cui

POKE 785,0: POKE 786,192: Y = USR(X).

#### Esercizio 5.3

Esempio di programma chiamante in Basic:

10 A = 3 : B = 5

20 TIZIO = 10 : M = 20

30 SYS 49152

40 PRINT PEEK (254) + 256 × PEEK (255).

| 0000 |    |    | PTB  | =   | 45     |
|------|----|----|------|-----|--------|
| 0000 |    |    | PTH  | =   | PTB+1  |
| 0000 |    |    | FINB | =   | PTB+2  |
| 0000 |    |    | FINH | =   | PTB+3  |
| 0000 |    |    | *    | =   | \$C000 |
| C000 | A5 | 20 |      | LDA | PTB    |
| C002 | 85 | FE |      | STA | 254    |
|      |    |    |      |     |        |

seguito

| C004 | A5 | 2E |       | LDA | PTH     |
|------|----|----|-------|-----|---------|
| C006 | 85 | FF |       | STA | 255     |
| C008 | AØ | 00 | CICLO | LDY | #0      |
| COOA | A9 | 54 |       | LDA | #'T     |
| CØØC | D1 | FE |       | CMP | (254),Y |
| COOE | DØ | 07 |       | BNE | NO      |
| CØ10 | CS |    |       | INY |         |
| CØ11 | A9 | 4F |       | LDA | #'0     |
| CØ13 | D1 | FE |       | CMP | (254),Y |
| CØ15 | FØ | 1F |       | BEQ | RET     |
| CØ17 | A5 | 18 | NO    | LDA | 24      |
| CØ19 | 18 |    |       | CLC |         |
| COIA | 69 | 07 |       | ADC | #7      |
| CØ1C | 85 | FE |       | STA | 254     |
| CØ1E | 90 | 02 |       | BCC | SUITE   |
| C@5@ | E6 | FF |       | INC | 255     |
| C@22 | A5 | FF | SUITE | LDA | 255     |
| CØ24 | C5 | 30 |       | CMP | FINH    |
| C@26 | 90 | EØ |       | BCC | CICLO   |
| C@58 | DØ | 06 |       | BNE | FINE    |
| CØ2A | A5 | FE |       | LDA | 254     |
| C@SC | C5 | 2F |       | CMP | FINB    |
| CØ2E | 90 | D8 |       | BCC | CICLO   |
| CØ30 | A9 | 00 | FINE  | LDA | #0      |
| CØ32 | 85 | FE |       | STA | 254     |
| CØ34 | 85 | FF |       | STA | 255     |
| CØ36 | 60 |    | RET   | RTS |         |

### Esercizio 5.4

Basta fare ?PEEK (56).

#### Esercizio 5.5

POKE55, 128: POKE 56, PEEK (56)-2.

#### Esercizio 5.6

Abbiamo già visto un programma analogo.

PART = \$ 0000 ARR = \$ 7F00 \* = \$ C000

| C000 | A2 | 00 |    |       | LDX # 0          |
|------|----|----|----|-------|------------------|
| C002 | B5 | 00 |    | CICLO | LDA PART, X      |
| C004 | 9D | 00 | 1F |       | STA ARR, X       |
| C007 | CA |    |    |       | DEX              |
| C008 | D0 | F8 |    |       | <b>BNE CICLO</b> |
| C00A | 60 |    |    |       | RTS              |

#### Esercizio 5.8

Certamente no perché il programma Basic sarà più esteso che nella precedente versione.

#### Esercizio 5.9

$$0400 - 1 + 12 \times 40 = 0400 \text{ (esa)} - 1 + X 480 \text{ (dec)} = 0400 - 1 + 1E0$$
  
= 05DF

#### da cui:

| C000 A9 05 | LDA #\$05         |
|------------|-------------------|
| C002 85 D2 | STA #\$D2         |
| C004 A9 DF | LDA #\$DF         |
| C006 85 D1 | STA \$D1          |
| C008 A9 14 | LDA #\$14; 20 esa |
| C00A 85 D3 | STA \$D3          |
|            |                   |

#### Esercizio 5.10

#### Programma dell'esercizio 5.9 seguito da:

| C00C A9 14    | LDA #\$14           |
|---------------|---------------------|
| C00E A0 C0    | LDY #\$C0           |
| C010 20 1E AB | JSR \$AB1E          |
| C013 60       | RTS                 |
| C014 42 59 45 | ; codice di bye bye |
| C017 42 59 45 |                     |
| C01A 00 00    |                     |

| LDA # < INDA<br>LDY # > INDA | ; byte basso<br>; byte alto |
|------------------------------|-----------------------------|
| JSR MACC1                    | ; A in ACC1                 |
| LDA # < INDB                 |                             |
| LDY # > INDB                 |                             |

: A × B in ACC1 JSR MULTM

LDA # < INDC

LDY # > INDC

 $; A \times B + C$ JSR ADDM

LDX # < INDD

LDY # > INDD

; risultato in D JSR ACCIM

#### Esercizio 5.12

LDA # 15

**STA \$ B8** 

; AS = 15STA \$ B9

LDA # 8 STA \$BA

LDA # 2 ; 2 caratteri

STA \$B7

LDA # < COM

STA \$BB

LDA # > COM

STA \$BC JSR \$FFC0

; 'I' ; '0' COM BYT \$49

BYT \$30

## Indice dei programmi

|                               | pagina     |
|-------------------------------|------------|
| Ordinamento                   | 32         |
| Addizione                     | 52-62      |
| Sottrazione                   | 63         |
| Opposto                       | 67         |
| Conversione decimale-binario  | 67 180     |
| Trasferimento in memoria      | 74         |
| Ricerca di un carattere       | <br>78 185 |
| Disegno animato               | 86 188     |
| Moltiplicazione               | <br>95     |
| Indirizzo di una variabile    | 113        |
| Passaggio di parametri        | 114        |
| Visualizzazione sullo schermo | 120        |
| Prodotto di matrici           | 125        |
| Scrittura su stampante        | 130        |



3. linguaggio macchina e assembler del 6502

Questo libro si rivolge a due fasce di persone. Una prima fascia è formata da quegli utenti del Commodore 64 che vogliono saperne di più sul funzionamento della macchina e quindi, vogliono imparare da zero il linguaggio assembler; questo libro sarà per essi una guida utilissima che li condurrà per mano dai primi passi fino a programmi di un certo respiro scritti in linguaggio macchina.

La seconda fascia è formata da coloro che, pur conoscendo l'assembler del Commodore 64, vogliono approfondire le loro conoscenze sull'interazione tra Basic, Sistema Operativo e linguaggio macchina: questo libro sarà per essi una preziosa fonte di informazioni e consigli.

Allo scopo di facilitare la comprensione, sono stati tradotti i commenti dei programmi e anche il nome delle variabili è stato adeguato al loro significato italiano.



I.S.B.N. 88.7688.212.X

